


Peter Schaaf

Göttinger Physikalisches Praktikum

Handbuch für das Praktikum (SS 2004 – SS 2005)



Peter Schaaf
Göttinger Physikalisches Praktikum

Except where otherwise noted, this work is
licensed under a [Creative Commons License](#)



erschieden in der Reihe der Universitätsdrucke
im Universitätsverlag Göttingen 2004

Peter Schaaf

Göttinger Physikalisches Praktikum
Für Studentinnen und Studenten der Physik

Handbuch SS 2004 – SS 2005

Mit 117 Abbildungen, 20 Tabellen und
7 Aufgaben



Universitätsdrucke Göttingen
2004

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme

Ein Titelsatz für diese Publikation ist
bei der Deutschen Bibliothek erhältlich.

PD Dr. Peter Schaaf
II. Physikalisches Institut
Universität Göttingen
Tammannstrasse 1
D-37077 Göttingen
Tel.: 0551-39-7632
E-Mail: pschaaf@uni-goettingen.de
URL: <http://www.ph2.physik.uni-goettingen.de/a-prakt/>

© Alle Rechte vorbehalten, Universitätsverlag Göttingen 2004

Umschlagabbildung vorne: Zeichnung des im Praktikum verwendeten Pohlschen Resonators zur Messung von gedämpften Schwingungen, sowie das Beugungsbild eines Gitters mit Intensitätsverlauf aus dem Versuch „Beugung von Laserstrahlung“
Abbildung hinten: Raumplan des Göttinger Physikalischen Praktikums
Umschlaggestaltung: Peter Schaaf und Margo Bargheer

ISBN 3-930457-47-4

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	VIII
I Vorbemerkungen	1
A Literaturhinweise für das Praktikum	2
B Organisatorische Regeln für das Praktikum	6
C Sicherheit im Praktikum	12
D Anfertigung eines Versuchsprotokolls	14
E Fehlerrechnung und Auswertungen im Praktikum	16
F Erstellung von Diagrammen	29
G Umgang mit Computern	32
H Verwendung von Messinstrumenten	36
II Versuche	44
1 Der Pohlsche Resonator	45
2 Die Gravitationswaage	52
3 Das Trägheitsmoment	59
4 Kapillarität und Viskosität	65
5 Spezifische Wärme der Luft und Gasthermometer	70
6 Der Adiabatenexponent c_p/c_V	75
7 Der Dampfdruck von Wasser	81
8 Diffusion	85

9	Kreiselpräzession	91
10	Die Potentialwaage	95
11	Das Drehspul-Galvanometer	100
12	Messung großer Widerstände	107
13	Die spezifische Elektronenladung e/m_e	116
14	Magnetfeld von Spulen	124
15	Wechselstromwiderstände	129
16	Das Magnetometer	134
17	Ferromagnetismus	141
18	Der Transformator	146
19	Dia- und Paramagnetismus	152
20	Kennlinie der Vakuum-Diode	158
21	Der Transistor	163
22	Das Mikroskop	168
23	Das Prismen- und Gitterspektrometer	173
24	Das Gasinterferometer	181
25	Fresnelsche Formeln und Polarisation	185
26	Beugung und Interferenz von Laserlicht	192
27	Der Franck-Hertz-Versuch	209
28	Röntgenstrahlung	214
29	Radioaktivität	223
30	Die spezifische Wärme	233
31	Der Operationsverstärker	238
III	Projektpraktikum	250

1 Projektpraktikum Allgemein	251
2 Durchführung des Projektpraktikums	252
3 Mögliche Projektthemen	257
Anhang	259
Literaturverzeichnis	260
Tabellenverzeichnis	265
Raumverzeichnis des Praktikums	266
Stichwortverzeichnis	268

Vorwort SS 2004

Herzlich Willkommen zum Göttinger Physikalischen Praktikum mit Projektpraktikum.

Dieses »Handbuch« (oder auch Praktikumsanleitung) wird Sie die nächsten drei Semester begleiten. Das erneuerte Physikalische Praktikum für das Fach Physik beinhaltet 30 Versuche und ein zusätzliches Projektpraktikum. Es erstreckt sich über drei Semester und soll im Regelfall vom 2. bis zum 4. Semester absolviert werden. Das Praktikum wird benötigt für das Diplom in Physik, Geophysik und für das Lehramt an Gymnasien mit Physik als Fach. Für das Lehramt werden nur 30 Versuche benötigt, das Praktikum kann also weiterhin in 2 Semestern abgeschlossen werden (2. und 3. Semester). Für den Diplomstudiengang ist auch das Projektpraktikum verpflichtend erforderlich.¹ Der entsprechende Schein über die erfolgreiche Teilnahme am Praktikum ist Bedingung für die Anmeldung zum Vordiplom, bzw. zur Zwischenprüfung.

Das Göttinger Physikpraktikum für angehende Physikerinnen und Physiker führt zuerst anhand ausgewählter, vorgefertigter Versuche in einen weiten Bereich physikalischer Grundlagen, in den Umgang mit Apparaturen und Messgeräten und in die Technik des physikalischen Experimentierens ein und stellt damit einen wesentlichen Teil der traditionellen Grundausbildung in Physik dar. Ziel ist hierbei auch eine Vertiefung des bisher in den Vorlesungen erlernten Stoffes durch eigenes Umsetzen und Erfahren von Physik (*learning by doing*). Sie erlernen den Umgang mit verschiedensten Geräten und erfahren wie eine physikalische Aufgabenstellung experimentell und methodisch angegangen wird. Problem - Analyse - Bearbeitung - Lösung - Dokumentation, dies ist die Sequenz, die Sie in Ihrem ganzen »Physik-Leben« begleiten wird. Hierbei spielt auch Gruppen- oder Teamarbeit eine wichtige Rolle. Nutzen Sie die Gelegenheit im Praktikum auch dies zu üben, und bringen Sie sich aktiv ein. Es wird sich auszahlen.

Dieses Handbuch beschreibt derzeit 31 Versuche, wovon nur 30 verpflichtend durchgeführt werden müssen. Der optionale Versuch 31 »Operationsverstärker« kann anstelle eines beliebig anderen Versuches durchgeführt werden. Sprechen Sie dies bitte mit Ihrem/r Betreuer/in ab. Wir bemühen uns im Laufe Ihres Praktikums weitere optionale und interessante Versuche anbieten zu können. Weiterhin sind für einige Versuche auch Aufgaben in das Handbuch aufgenommen worden. Diese Aufgaben sind fakultativ und sollen der Vorbereitung und dem tieferen Verständnis dienen. Auf lange Sicht wollen wir mehr solcher Aufgaben aufnehmen und auch die Lösungen zur Verfügung stellen.

Mit dem seit 2002 eingeführten Projektpraktikum, welches sich an die vorgefertigten 30 Versuche anschließt, soll verstärkt auch das eigenständige wissenschaftliche Arbeiten gefördert werden. Hierzu werden nur Themen (bzw. Aufgabenstellungen) vorgegeben oder auch von den Praktikantinnen und Praktikanten selbst ausgewählt, die dann eigenständig in der Gruppe (max. 6 Personen) bearbeitet werden (mit Hilfestellung eines Betreuers). Eine Liste mit entsprechenden Themenvorschlägen und weitere Einzelheiten zum Projektpraktikum sind in diesem Handbuch im Teil »Projektpraktikum« angeführt.

¹ Das Projektpraktikum kann auch von LehramtsstudentInnen durchgeführt und möglicherweise als Studienleistung anerkannt werden. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Studienberater für das Lehramt.

Die Verwendung von Computern, vom Beginn des Studiums an, ist zur Regel geworden. Das Göttinger Physikalische Praktikum hat bereits einen großen Teil der Praktikumsversuche mit dem Einsatz von Computern verbunden. Es sollen weitere PC, sowohl zur Messdatenerfassung und Experimentsteuerung, als auch zur Datenauswertung, eingesetzt werden. Gleichzeitig hat die Fakultät im Neubau der Physik einen neuen CIP-Pool (CIP = Computer im Praktikum in der Physik) aufgebaut, dessen Computer durch die Praktikantinnen und Praktikanten genutzt werden können und sollen.

Wir legen hiermit ein erneuertes und überarbeitetes Handbuch für das Göttinger Physikalische Praktikum vor. Hiermit möchte ich mich bei allen Praktikantinnen und Praktikanten, sowie allen Betreuerinnen und Betreuern bedanken, die durch ihre Hinweise und Vorschläge geholfen haben, diese Anleitung zu verbessern. Weitere Versuche wurden verändert und erneuert. Auch der Umzug in den Neubau der Physik Ende 2003 hat im Praktikum einiges verändert. So ist es nur natürlich, dass sich auch wieder neue Fehler und Unzulänglichkeiten in dieses Handbuch einschleichen. Wir wären dankbar, wenn Sie uns entdeckte Fehler und auch Verbesserungsvorschläge *sofort* mitteilen würden (E-Mail: pschaaf@uni-goettingen.de). Wir werden diese dann schnellstmöglich beheben und auf den Web-Seiten eine verbesserte Version der jeweiligen Anleitung zur Verfügung stellen. Noch sind nicht alle Versuche und ihre Anleitungen auf dem Stand, den Sie und wir gerne hätten. Dies werden Sie sicherlich feststellen. Bedenken Sie, dass diese Anleitung und auch die Überarbeitung und Erneuerung der Versuche sehr viel Arbeit erfordert, und wir bei der derzeitigen Personal- und Betreuungssituation nicht alles umsetzen können, was Sie sich und wir uns wünschen.

Weiterhin wird das Physikalische Praktikum kontinuierlich durch Neuanschaffungen, Versuchsmodifikationen und neue Versuche modernisiert, wie Sie z.B. an Hand der modernen Messinstrumente, der Laser, der Digital-Oszilloskope, Computer, etc. ersehen können, die Ihnen im Praktikum zur Verfügung stehen. Daneben gibt es Apparaturen, die etwas »altmodischer« aussehen, aber doch noch ganz ihrer (didaktischen) Aufgabe gerecht werden. Es kostet große Mühe, alle diese Apparaturen in einem einwandfreien Zustand zu erhalten. Sollten Sie dennoch Fehler feststellen, so geben Sie uns bitte sofort Bescheid. Nur dann können wir für Abhilfe sorgen.

Auch nach dem Druck dieser »Praktikumsanleitung« werden Versuche weiterentwickelt und verbessert, so dass es zu Abweichungen des aktuellen Versuches von dieser Anleitung kommen kann. Bedenken Sie bitte, dass zwischen Drucklegung und Ihrer Durchführung des Versuches schon eine lange Zeitspanne vergangen sein kann (im Extremfall über ein Jahr). Wir bemühen uns, Ihnen solche Änderungen und Verbesserungen rechtzeitig mitzuteilen, hoffen aber auch, dass Sie diese Verbesserungen honorieren werden. Wir werden versuchen, auf den Webseiten immer aktuelle Versuchsanleitungen zur Verfügung zu stellen. Es lohnt sich also bestimmt, von Zeit zu Zeit auf den Web-Seiten des Praktikums <http://www.ph2.physik.uni-goettingen.de/a-prakt/aprakt.html> nachzusehen, da wir uns bemühen werden, dort immer die aktuellsten Informationen zu publizieren. Auf den Webseiten finden Sie auch wertvolle Hinweise, Kontaktadressen, Termine, Gruppeneinteilungen und eine E-Mail Liste. Die E-Mail-Liste ist zur Vermeidung von SPAM-Mail mit einem Password geschützt, welches Ihnen noch mitgeteilt wird. Sie können es aber auch gerne per E-Mail abfragen.

In diesem Handbuch finden Sie eine kleine Abhandlung über die Grundlagen der Fehlerrechnung und Protokollerstellung. Sprechen Sie bitte Ihren Betreuer/Ihre Betreuerin an, damit diese/r an den ersten Versuchstagen die Fehlerrechnung und Protokollerstellung nochmal an einem konkreten Beispiel mit Ihnen und Ihrer Gruppe übt.

Bitte bedenken Sie auch immer, dass Ihre Betreuerinnen und Betreuer für *Ihr* Praktikum, also für *Ihren* Lernerfolg, viel Arbeit und Zeit investieren. Dies geschieht neben eigenem Studium oder eigener Promotion und resultiert in einer Belastung, die weit über das hinausgeht, was als Lehrverpflichtung von Doktoranden und Diplomanden im Durchschnitt an der Fakultät erbracht wird. Leider stehen uns nicht so viele Betreuer zur Verfügung, wie wir dies aus praktischen und didaktischen Erwägungen für sinnvoll erachten. Erleichtern Sie deshalb bitte Ihren Betreuerinnen und Betreuern diese Belastung durch Ihre engagierte, aktive, gut vorbereitete und möglichst eigenständige Mitarbeit im Praktikum und »zahlen« Sie deren Engagement mit einem guten Lernerfolg zurück. Das Praktikum ist »keine Museumsführung« einer Schulklasse durch die Grundlagen der Physik. Nur Ihr *aktives und eigenständiges* Arbeiten erzielt auch eine hohe Nachhaltigkeit des Erlernten und schafft so das solide Wissensfundament, auf dem Sie aufbauen und in die höheren Sphären der Physik vorstoßen können. So kann frei nach J. F. KENNEDY gesagt werden: »Fragen Sie nicht was das Praktikum für Sie tun kann, sondern was Sie für Ihr Praktikum tun können!«.

Zusammenfassend wünschen Ihnen alle Betreuerinnen und Betreuer des Praktikums viel Spaß im und einen guten Lernerfolg durch das Praktikum. Wir alle, insbesondere Ihre Betreuerinnen und Betreuer, bemühen uns, damit dies - Ihre Mithilfe angenommen - auch erreicht werden kann.

Göttingen, im August 2004

Peter Schaaf

Teil I

Vorbemerkungen

A Literaturhinweise für das Praktikum

Als begleitende Literatur für das Göttinger Physikalische Praktikum sind prinzipiell die folgenden Bücher zu nennen. Die Aufzählung erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch stellt sie eine Wertung dar. Welches Buch für Sie persönlich das Beste ist, können nur Sie selbst entscheiden. Schauen Sie sich die Bücher an, vergleichen Sie dabei beispielsweise direkt die unterschiedlichen Darstellungen eines bestimmten engen Gebietes. Wählen Sie dann dasjenige Buch aus, welches Ihnen am besten liegt. Neben dieser Aufzählung finden sich diese und weitere Bücher auch im Literaturverzeichnis wieder. Die Abkürzungen der Bücher werden zum Teil auch bei den Versuchen zur Literaturangabe benutzt.

A.1 Spezielle Praktikumsbücher

Tabelle A.1 enthält eine Aufzählung von Büchern, die speziell für das Physikalische Praktikum gedacht sind (Praktikumsbücher).

Tabelle A.1: Dedizierte Praktikumsbücher

Kürzel	Autor, Titel, Verlag, Jahr, Referenz
NPP	EICHLER, KRONFELD, SAHM, Das Neue Physikalische Grundpraktikum, Springer, 2001 [18]
Wal	WALCHER, Praktikum der Physik, Teubner, 2004 [94]
Wes	WESTPHAL, Praktikum der Physik, Springer, 1984 (vergriffen) [99]
Geschke	GESCHKE, Physikalisches Praktikum, Teubner, 2001 [26]
BeJo	BECKER, JODL, Physikalisches Praktikum, VDI-Verlag, 1983 [2]
CIP	DIEMER, BASEL, JODL, Computer im Praktikum Springer, 1999 [15]
Paus	PAUS, Physik in Experimenten und Beispielen, Hanser [71]

A.2 Allgemeine Physikbücher

Folgende, in Tabelle A.2 aufgeführte, allgemeine Physikbücher sind für das Praktikum und das Studium insgesamt nützlich.

A.3 Handbücher und Nachschlagewerke

Nützliche Hinweise zur Auswertung und Fehlerrechnung, sowie eine Vielzahl von Werten, Daten und Eigenschaften findet man in den in Tabelle A.3 aufgeführten Handbüchern und Nachschlagewerken.

Tabelle A.2: Allgemeine Physikbücher, die für das Praktikum nützlich sind.

Kürzel	Autor, Titel, Verlag, Jahr, Referenz
BS 1-8	BERGMANN-SCHAEFER, Experimentalphysik 1-8, DeGruyter, 2000 [89, 78, 69, 76, 77, 75, 79, 80]
Dem 1-4	W. DEMTRÖDER, Experimentalphysik 1-4, Springer, 2002 [11, 12, 13, 14]
Gerthsen	MESCHEDE, VOGEL, GERTHSEN, Gerthsen: Physik, Springer, 2003 [66]
Halliday	HALLIDAY, Physik, Springer, 2003 [35]
Feyn	FEYNMAN Physics Lectures [20, 19, 21]
Kohlr 1-3	KOHLRAUSCH, Praktische Physik 1-3, Teubner, 2002 [47, 48, 49]
Wesp	WESTPHAL, Physik, Springer [98]
Pohl	LÜDERS-POHL, Pohls Einführung in die Physik, Springer 2004 [58]
Grim 1-4	GRIMSEHL, Lehrbuch der Physik 1-4, Teubner [33, 30, 32, 31]
Alonso	ALONSO, FINN, Physik, Oldenbourg, 2000 [1]
Lüscher 1-3	LÜSCHER, Experimentalphysik 1-3, Piper [60, 59, 61]
Stöcker	STÖCKER, Taschenbuch der Physik, Harri Deutsch [90]
Tipler	TIPLER, Physik, Spektrum [93]
Berk 1-5	Berkeley Physik Kurs, Vieweg [43, 74, 10, 100, 81]

Tabelle A.3: Handbücher und Nachschlagewerke für das Praktikum

Kürzel	Autor, Titel, Verlag, Jahr, Referenz
Bron	BRONSTEIN-SEMENDAJEV, Taschenbuch der Mathematik, Harri Deutsch [5]
TBMathe	STÖCKER, Taschenbuch mathematischer Formeln und moderner Verfahren, Harri Deutsch [91]
TBPhys	STÖCKER, Taschenbuch der Physik, Harri Deutsch [90]
TBRegel	LUTZ, WENDT, Taschenbuch der Regelungstechnik, Harri Deutsch [62]
TBStat	RINNE, Taschenbuch der Statistik, Harri Deutsch [83]
TBElektro	KORIES, SCHMIDT-WALTER, Taschenbuch der Elektrotechnik, Harri Deutsch [16]
TBChem	SCHRÖTER, LAUTENSCHLÄGER, BIBRACK, Taschenbuch der Chemie, Harri Deutsch [87]
Kneu	KNEUBÜHL, Repetitorium der Physik, Teubner [45]
Lichten	LICHTEN, Scriptum Fehlerrechnung, Springer [56]
Beving	BEVINGTON, ROBINSON, Data reduction and error analysis for the physical sciences, McGraw-Hill, 1992 [4]
Tab	BERBER, KACHER, LANGER, Physik in Formeln und Tabellen, Teubner [3]
Messunsicher	WEISE, WÖGER, Messunsicherheit und Messdatenauswertung, Wiley-VCH, Weinheim, 1999 [97]
Kunze	KUNZE, Physikalische Messmethoden, Teubner, 1986 [54]
Webelm	Web-Elements www.webelements.com
LandBörn	LANDOLT-BÖRNSTEIN www.springeronline.de [63]
NIST	NIST www.nist.gov

A.4 Verwendung im Praktikum

Wählen Sie anhand der Sachverzeichnisse und der Stichworte in den Anleitungen die geeignete Literatur zu dem jeweiligen Versuch aus. Zu einigen Versuchen wird spezielle Literatur angegeben, die Sie auch in der Physik-Bibliothek einsehen, oder auch bei der Betreuerin erfragen können. Die meisten Bücher und Lehrbücher sind in der Bereichsbibliothek Physik (BBP) ausleih- oder einsehbar.

Im Rahmen der Erneuerung des Praktikums und der Verbesserung dieser Anleitung sind wir bemüht, die wichtigsten physikalischen Grundlagen in diese Anleitung aufzunehmen. Dies ist aber erst für einige Versuche gelungen. Wir halten es für unerlässlich, sich selbständig die zugehörige Physik durch eigenes Nachlesen in mehreren Büchern (zur Not auch in Vorgängerprotokollen, aber auf Richtigkeit achten!) tiefgehender anzueignen. Die unterschiedlichen Darstellungsweisen fördern zudem sehr das Verständnis.

A.5 Fundamentalkonstanten

Viele physikalische Fundamentalkonstanten werden im Praktikum für Berechnungen benötigt. Einige werden dort auch direkt vermessen und können so mit den allgemein akzeptierten Werten verglichen werden. Tabelle A.4 gibt eine Auswahl dieser Werte wieder. Diese wurden aus der, von der IUPAP (*International Union of Pure and Applied Physics*) festgelegten, Zusammenstellung CODATA [7] übernommen.

Tabelle A.4: Zusammenstellung einiger wichtiger physikalischer Fundamentalkonstanten die im Praktikum häufig benötigt werden (nach [7]). $\Delta x/x$ gibt die relative Unsicherheit des Wertes an.

Konstante	Symbol	Wert	$\Delta x/x$ [ppm]
Vakuumlichtgeschwindigkeit	c_0	$299\,792\,458\text{ m s}^{-1}$	exact
Permeabilität des Vakuums	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7}\text{ N A}^{-2}$	exact
Permittivität des Vakuums	ϵ_0	$8,854\,187\,817 \cdot 10^{-12}\text{ F m}^{-1}$	exact
Gravitationskonstante	G, γ	$6,672\,59 \cdot 10^{-11}\text{ m}^3\text{ kg}^{-1}\text{ s}^{-2}$	128
Planck Konstante	h	$6,626\,075\,5 \cdot 10^{-34}\text{ J s}$	0,60
	h	$4,135\,669\,2 \cdot 10^{-15}\text{ eV s}$	0,30
Elementarladung	e	$1,602\,177\,33 \cdot 10^{-19}\text{ C}$	0,30
Hall-Widerstand	R_H	$25\,812,805\,6\,\Omega$	0,045
Bohr Magneton	$\mu_B = eh/2m_e$	$5,788\,382\,63 \cdot 10^{-5}\text{ eV/T}$	0,089
Feinstrukturkonstante	$\alpha = \mu_0 ce^2/2h$	$0,007\,297\,353\,08$	0,045
	α^{-1}	$137,035\,989\,5$	0,045
Rydberg Konstante	R_∞	$10\,973\,731,534\text{ m}^{-1}$	0,001 2
	cR_∞	$3,289\,841\,949\,9 \cdot 10^{15}\text{ Hz}$	0,001 2
	hcR_∞	$13,605\,698\,1\text{ eV}$	0,30
Bohr Radius	$a_0 = \alpha/4\pi R_\infty$	$0,529\,177\,249 \cdot 10^{-10}\text{ m}$	0,045
Elektronenmasse	m_e	$9,109\,389\,7 \cdot 10^{-31}\text{ kg}$	0,59
Avogadro Konstante	N_A	$6,022\,136\,7 \cdot 10^{23}\text{ mol}^{-1}$	0,59
Atomare Masseneinheit	m_u	$1,660\,540\,2 \cdot 10^{-27}\text{ kg}$	0,59
	m_u	$931,494\,32\text{ MeV}$	0,30
Faraday Konstante	F	$96\,485,309\text{ C mol}^{-1}$	0,30
Molare Gaskonstante	R	$8,314\,510\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$	8,4
Boltzmann Konstante	k_B	$1,380\,658 \cdot 10^{-23}\text{ J K}^{-1}$	8,5
	k_B	$8,617\,385 \cdot 10^{-5}\text{ eV K}^{-1}$	8,4
Molvolumen Ideales Gas ¹	V_m	$22\,414,10\text{ m}^3\text{ mol}^{-1}$	8,4
Loschmidt Konstante	$n_0 = N_A/V_m$	$2,686\,763 \cdot 10^{25}\text{ m}^{-3}$	8,5
Stefan-Boltzmann Konstante	σ	$5,670\,51 \cdot 10^{-8}\text{ W m}^{-2}\text{ K}^{-4}$	34
Wien Konstante	$b = \lambda_{\max} T$	$0,002\,897\,756\text{ m K}$	8,4

B Organisationsische Regeln für das Praktikum

Wir haben folgende organisatorische Regeln für das Praktikum aufgestellt, die einen reibungslosen und effektiven Ablauf des Praktikums ermöglichen sollen.

B.1 Anmeldung

Eine persönliche Anmeldung ist erforderlich. Der Anmeldebogen muss ausgefüllt und unterschrieben werden. Bitte benutzen Sie hierfür die Online-Anmeldung auf den Webseiten. Eine Angabe der E-Mail Adresse ist erwünscht, um eine bessere Erreichbarkeit zu gewährleisten. Auf den Webseiten wird eine E-Mail-Liste geführt, die aber durch ein Passwort geschützt ist um Missbrauch zu vermeiden. Voraussetzung für die Teilnahme am Göttinger Physikalischen Praktikum ist die erfolgreiche Teilnahme an den Physikvorlesungen des 1. Semesters.

B.2 Karteikarte

Jede Praktikantin und jeder Praktikanten führt eine Karteikarte, auf der alle wesentlichen Punkte des Praktikums (Versuchsdurchführung, Protokoll, Vortrag, Kolloquium, usw.) festgehalten werden. Diese Karteikarte ist ein wichtiges Dokument und vollständig ausgefüllt die Grundlage für die Ausstellung des Scheines. Achten Sie also bitte sorgfältig auf diese Karteikarte.

B.3 Versuchsvorbereitung

Jede Praktikantin und jeder Praktikant muss sich genügend auf den durchzuführenden Versuch vorbereiten. Die Durcharbeitung der Anleitung zum Praktikum und das Literaturstudium sind obligatorisch. Auch ist es äußerst hilfreich, sich die Versuchsanlage vor dem Praktikumstag anzuschauen (z.B. am Versuchstag davor) und sich schon vorher zu überlegen, was gemessen werden muss (Tabellen erstellen). Es empfiehlt sich, den Theorieteil für das Protokoll schon vor dem Versuch zu schreiben, da dies auch die benötigte Zeit zur Protokollerstellung reduziert.

Lesen Sie die jeweilige Versuchsanleitung bitte bis zum Ende. Insbesondere der letzte Abschnitt »Bemerkungen« enthält meist wichtige Hinweise für die Versuchsdurchführung.

Wer unvorbereitet zu einem Versuch kommt, riskiert, dass er den Versuch an diesem Tag nicht durchführen darf und einen Nachholtermin in Anspruch nehmen muss. Eine ungenügende Vorbereitung wird von der Betreuerin/dem Betreuer sehr schnell erkannt. Es werden auch Stichproben während des Praktikums durch die Praktikumsleitung stattfinden.

B.4 Theorievortrag

Die Vorbesprechung des Versuchs beginnt um 14:15 Uhr. Erheblich verspätetes Erscheinen führt zum Ausschluss an der Durchführung des Praktikums am jeweiligen Tag. In jedem 10er-Block

an Versuchen *muss* jede/r Praktikant/in mindestens einmal einen kleinen Vortrag (ca. 15 min.) über den Versuch gehalten haben.¹ Der Vortrag sollte einen kurzen Überblick über die Grundlagen und die Durchführung des Versuchs geben. Es ist zu empfehlen, sich vorher mit dem Assistenten abzusprechen, wie ausführlich einzelne Themen angesprochen und erklärt werden sollen. Grundsätzlich sollte der Vortrag nicht länger als 30 Minuten dauern, aber dies ist auch vom Umfang des jeweiligen Versuchs abhängig. *Wichtig*: Auch wenn nur ein Praktikant einen Vortrag hält - die dem Versuch zugrunde liegenden physikalischen Phänomene müssen jedem bekannt sein und von jedem erklärt werden können. Insbesondere muss jede/r Praktikant/in den Gang der Versuchsdurchführung erläutern können. Ist dies nicht der Fall, wird die/der Praktikant/in an der Durchführung des Praktikums an dem jeweiligen Tag ausgeschlossen! Auch die Fragen zum jeweiligen Versuch in dieser Anleitung sollen beantwortet werden können. Die Betreuerinnen und Betreuer sind angehalten in der Theorie *allen* Gruppenmitgliedern mindestens eine Frage zu stellen.

B.5 Durchführung

Versuche werden grundsätzlich in Gruppen bestehend aus 2 Personen durchgeführt. Insbesondere bei Nachholterminen muss der Praktikant sicherstellen, einen Mitarbeiter zu haben. Es darf niemals alleine im Praktikum gearbeitet werden. Vor dem Beginn der Messungen mache man sich mit den Apparaturen vertraut, d.h. wie sind welche Messgeräte anzuschließen, wie funktionieren sie, wie werden sie abgelesen, welche Fehler haben sie, bei welchen Apparaturen ist besondere Vorsicht geboten, usw. Insbesondere bei elektrischen Stromkreisen ist darauf zu achten, dass Strom und Spannungen sehr gefährlich sein können! Messgeräte sind vor dem Gebrauch - sofern möglich - auf Funktionsfähigkeit zu testen und auf den richtigen Messbereich einzustellen. Manchmal ist es hilfreich, Schalter und Messgeräte durch Zettel oder ähnliches (z.B. »Post-it«) zu beschriften, um Irrtümer zu vermeiden. Bei elektrischen Schaltungen ist nach dem Aufbau zunächst der Assistent zu benachrichtigen, erst mit dessen Zustimmung wird die Stromversorgung eingeschaltet! Messkurven (z.B. Gravitationswaage, ...) sind während der Versuchsdurchführung grafisch darzustellen (Millimeterpapier nicht vergessen!) Jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass alle benötigten Daten auch richtig und vollständig gemessen werden. Bitte denken Sie nach, ob die gemessenen Werte sinnvoll sind!

Während der Versuchsdurchführung ist ein Messprotokoll *dokumentenecht* anzufertigen. Es darf also nur Kugelschreiber oder Tusche verwendet werden (kein Bleistift). Es wird nichts radiert, sondern nur gestrichen. Datum und Mitarbeiter angeben, Seiten nummerieren. Die Versuchsdurchführung muss nachvollziehbar sein. Darauf müssen folgende Informationen zu finden sein: - Name des Versuchs - Datum der Durchführung - Namen aller beteiligten Praktikanten - Nummer der verwendeten Apparatur (a, b, c, sofern vorhanden) - die gemessenen Werte mit Fehlerangabe. Das Protokoll muss leserlich sein und sollte übersichtlich gestaltet sein, z.B. durch einleitende Sätze, was bei den dann folgenden Messwerten bestimmt werden soll. Jeder Messwert muss eindeutig mit der gemessenen Größe in Verbindung gebracht werden können, ggf. sollten Skizzen (ein Bild sagt mehr als 1000 Worte) angefertigt werden. Es müssen die tatsächlich gemessenen (direkt abgelesenen) Werte aufgeschrieben werden, zusätzlich ausgerechnete Werte (z.B. Differenzen) dürfen nur zusätzlich aufgeschrieben werden. Dies soll (Kopf-)Rechen-

¹ Bitte den Assistenten darauf hinweisen, dass dies auch auf der Karteikarte vermerkt wird.

und Denkfehlern vorbeugen. Zu jedem Messwert ist die Einheit zu notieren! Zu jedem Messwert ist ein Fehler zu notieren (Ablesefehler, Gerätefehler, Schwankungen).

Wichtig: Am Ende des Versuchs muss das Messprotokoll vom Assistenten testiert werden, sonst ist es ungültig! Sinnigerweise sollte der Versuch erst hiernach abgebaut werden, da u.U. bestimmte Dinge erneut gemessen werden müssen oder Daten fehlen. Grundsätzlich braucht jeder Praktikant ein vom Assistenten original unterschriebenes Messprotokoll. Dieses Protokoll kann aber auch nach dem Versuch von den Praktikanten kopiert werden. Die Kopie kann dann am gleichen Tag vom Assistenten durch Unterschrift bestätigt werden. Erst nachdem der/die Betreuer/in die Werte kontrolliert hat und das Versuchsprotokoll testiert (Versuchs-Testat) hat und dies in die Karteikarte eingetragen hat, ist der Versuch abzubauen und aufzuräumen.

Nach Beendigung eines Versuchstages sind alle Versuche, Geräte und Räume wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Messgeräte, Kabel und Stoppuhren sind wieder an die vorgesehenen Stellen zu bringen. Defekte sollen sofort einem/r Betreuer/in gemeldet werden. Leere Flaschen und sonstige Abfälle sind bitte zu entsorgen.

B.6 Protokolle

Beachten Sie zum Protokoll auch die Hinweise in Kapitel D. Im Protokollkopf müssen der Name des Versuchs und das Datum der Durchführung stehen. Bei einem in Eigenarbeit geschriebenen Protokoll steht als »Praktikant« der Name des Praktikanten und unter »Mitarbeiter« die Namen der übrigen an der Versuchsdurchführung beteiligten Personen. Bitte auch den Namen des/der Betreuers/in und die eigene E-Mail Adresse im Kopf angeben. Wurde das Protokoll in Gruppenarbeit erstellt, stehen alle Namen als »Praktikanten« auf dem Protokoll. Im letzteren Fall liegt es, wie auch beim Messprotokoll, im Ermessen des Betreuers, nur ein einziges Exemplar zu fordern, das nach dem Testat von den Studenten kopiert wird. Diese Kopie wird dann vom Betreuer durch Unterschrift bestätigt und gilt als Originaldokument. Jeder Praktikant braucht für die Unterschrift auf der Karteikarte eine eigene Kopie des Protokolls, welches auch unterschrieben werden soll.

Das Protokoll muss leserlich und übersichtlich gestaltet sein. Es ist für sich eigenständig, also keine Verweise auf die Praktikumanleitung.² Zu Anfang sollen in einem *kurzen* theoretischen Teil die wesentlichen physikalischen Grundlagen und Formeln erläutert werden. Bei Formeln müssen alle Variablen benannt bzw. definiert werden. Zeichnungen und Skizzen sollten so oft wie möglich eingefügt werden. Danach sollte kurz beschrieben werden, wie die Auswertung aufgebaut ist, d.h. welche Werte gemessen wurden und was man aus diesen Messwerten bestimmen möchte.

Der Theorieteil sollte kurz und prägnant sein. Die Betreuerinnen und Betreuer sind angehalten überlange Theorieteile (mit zu viel Prosa) mit der Bitte um Kürzung zurückzugeben. Die Theorie sollte alles Wichtige, aber dies möglichst prägnant enthalten.

Im eigentlichen Teil der Auswertung sind deutlich und nachvollziehbar die einzelnen Auswertungsschritte aufzuschreiben. Einleitende Sätze, was gemessen wurde und was daraus berechnet wird, sind obligatorisch. Ergebnisse sind deutlich zu kennzeichnen (Rahmen, farbiges Markieren, größere Schrift, usw.). Was sind Zwischen- oder Hilfsergebnisse, was sind Endergebnisse? Alle benutzten Formeln müssen im theoretischen Teil beschrieben sein bzw. aus den dort vorgestellten Formeln hergeleitet werden. Es ist auf eine durchgehend eindeutige Variablendefinition und

2 Sätze wie »Versuchsdurchführung s. Praktikumanleitung« sind überflüssig.

Variablenbenutzung im Protokoll zu achten. Alle Variablen in den Funktionen sind zu benennen bzw. zu definieren. Die Fehlerrechnung muss nachvollziehbar beschrieben werden (einfacher Mittelwert oder gewichtetes Mittel, ggf. Formel der Fehlerfortpflanzung angeben). Fehler sind sinnvoll anzugeben! Alle Werte haben Einheiten, alle Graphen eine Beschriftung! Bei Vergleich mit Literaturwerten: Woher kommen die Werte? (Quellenangabe). Eine Diskussion der Ergebnisse und der Fehler ist obligatorisch. Dazu muss man sich natürlich vorher die Frage stellen, ob das, was man berechnet hat, ein sinnvolles Ergebnis ist.

Bei der Abgabe des Protokolls muss das dazugehörige original unterschriebene Messprotokoll mit abgegeben werden. Protokolle müssen in geeigneter Form zusammengeheftet sein (Mappe, Heftung, Hülle), lose Blätter werden nicht akzeptiert. Wird ein/e Praktikant/in auf die Auswertung seines eigenen oder des gemeinsam in der Gruppe erstellten Protokolls angesprochen und kann keine Auskunft zu den gemachten Rechnungen geben, so gilt das Protokoll als nicht selbständig erstellt und wird nicht testiert. Protokolle mit einer Auswertung, die nicht auf den eigenen Messdaten basieren, bei denen die Messdaten nachträglich geändert wurden oder bei denen die Liste der am Versuch beteiligten Personen erweitert wurde, gelten als Täuschungsversuch/Urkundenfälschung und werden entsprechend geahndet.

Definition B.1: Abgabefrist der Protokolle

Die Abgabefrist für ein Protokoll beträgt 3 Wochen nach Durchführung des Versuchs.

Ein vollständiges Protokoll sollte innerhalb einer Woche abgegeben werden. Wird das Protokoll nicht innerhalb von 3 Wochen (gerechnet vom Tag der Versuchsdurchführung) abgegeben, wird das Protokoll nicht mehr angenommen und der Versuch gilt als nicht durchgeführt. Bedenken Sie bitte, dass Sie durch Verzögerung der Abgabe nur weitere Protokolle anhäufen. Eine zügige Abgabe erleichtert Ihnen die Arbeit, da der Versuch noch besser in Erinnerung ist und schneller abgehandelt werden kann.

Ein Protokoll gilt nur dann als vollständig, wenn es oben genannte Bedingungen erfüllt. Insbesondere gilt es als nicht vollständig, wenn es außer dem Endergebnis keine Zwischenergebnisse enthält, die den Rechenweg und die Werte nachvollziehbar machen. Sollte das Protokoll für Korrekturen ohne Testat zurückgegeben werden, so gilt erneut die 3 Wochen-Frist ab dem Tag der Rückgabe. Die Korrekturen sind (z.B. als Anhang) zusammen mit dem vollständigen ursprünglichen Protokoll abzugeben. Es ist zu beachten, dass es für jedes Semester einen Termin gibt, ab dem alle bis zu diesem Tag nicht testierten Protokolle nicht mehr angenommen und testiert werden. Dies ist in der Regel der 30.04. für das vergangene Wintersemester und der 31.10. für das vergangene Sommersemester. Dies ist erforderlich, da auch die Betreuer Fluktuationen unterworfen sind und so der/die Betreuer/in später eventuell Göttingen schon verlassen hat.

Auch für die Rückgabe der Protokolle durch die Assistenten soll die 3-Wochen-Frist eingehalten werden.³ Bei Angabe der E-Mail Adresse auf dem Protokoll, kann der Assistent eine Nachricht schicken und man kann sich das Protokoll abholen und seine Karteikarte unterschreiben lassen.

³ Sollten hier drastische Verzögerungen auftreten, benachrichtigen Sie bitte die Praktikumsleitung.

B.7 Nachholtermine

Für jedes Quartal, also nach jedem 10er-Block, stehen 2 Nachholtermine für versäumte Versuche zur Verfügung. Bitte sorgen Sie dafür, dass ggf. ein/e Partner/in für die Versuchsdurchführung zur Verfügung steht. Die Nachholtermine eignen sich auch sehr gut für die Durchführung der Kolloquien.

B.8 Kolloquium

Nach jedem Quartal (10er-Block) findet eine mündliche Prüfung (Kolloquium) von ca. 15 Minuten Dauer über die Inhalte der durchgeführten 10 Versuche statt. Dies wird bei dem/der Betreuer/in des *letzten* Versuches durchgeführt. Diese/r überprüft das Wissen und Verständnis über die Versuche und gibt auch eine Einschätzung über den Kenntnisstand ab. Das Kolloquium wird benotet (normales Notenschema 1-4). Bei nicht bestandenem Kolloquium, muss dieses wiederholt werden. Daraus, und aus weiteren Beurteilungen der Betreuer kann eine Note berechnet werden, allerdings wird der Praktikumschein bisher nur auf besonderen Wunsch benotet. Falls Sie einen solchen benoteten Schein wünschen (z.B. für Auslandsstudium, ECTS), teilen Sie dies bitte rechtzeitig mit.

B.9 Karteikarte

Nach der Anmeldung zum Praktikum werden zum ersten Versuch Karteikarten ausgeteilt, die die Praktikantin oder der Praktikant bis zum Abschluss des Praktikums behält. In diese werden dann die Versuchs-Durchführung, die Theorievorträge und alle Protokoll-Testate vom Assistenten eingetragen und mit Unterschrift bestätigt. Ebenso trägt er/sie die Kolloquien mit Note ein. Diese Karteikarte ist der Nachweis für die Ausstellung des Scheines, also bitte nicht verlieren.

Nach Abschluss des Praktikums geben Sie bitte Ihre vollständig ausgefüllte Karteikarte bei der Praktikumsleitung ab, damit der Schein ausgestellt werden kann. Hierzu wenden Sie sich bitte an die Praktikumsassistentin, Frau Heike Ahrens (nur vormittags), oder an das Hauptsekretariat im II. Physikalischen Institut.

B.10 Projektpraktikum

Nach den 30 Versuchen schließt sich im 4. Quartal das Projektpraktikum für den Diplomstudien-gang an. Details hierzu lesen Sie bitte unter »Projektpraktikum« nach. Das Projektpraktikum kann jedoch auch für Lehramtsstudierende von Interesse und Nutzen sein.⁴

B.11 Schein

Für die Scheinvergabe (Diplom) müssen vorliegen: 30 testierte Versuche, 3 Theorievorträge (mindestens einer in jedem Quartal) und 3 bestandene Kolloquien (1.-3. Quartal), 2 Projekte im Pro-

⁴ Das Projektpraktikum kann eventuell auch als Studienleistung für das Lehramt anerkannt werden. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Studienberaterin für das Lehramt.

jektpraktikum a 5 Praktikumstage, jeweils mit testiertem Protokoll (kein Kolloquium), alternativ ein »großes« Projekt a 10 Praktikumstage, mit testiertem Protokoll (kein Kolloquium), aktive Teilnahme an der Abschlussveranstaltung zum Projektpraktikum.

Für das Lehramt benötigen Sie für den Schein: 30 testierte Versuche, 3 Theorievorträge (mindestens einer in jedem Quartal 1-3) und 3 bestandene Kolloquien (1.-3. Quartal).

Zudem ist von allen vor Scheinerhalt ein Evaluationsbogen auszufüllen und abzugeben.

B.12 Vordiplom

Eine Anmeldung für das Vordiplom ist auch schon möglich, wenn man den Praktikumsschein noch nicht in der Hand hält. Allerdings muss der Praktikums-Schein dann vor Bekanntgabe der Zulassung dem Prüfungsamt nachgereicht werden. Die entsprechenden Termine und Modalitäten erfragen Sie bitte rechtzeitig im Prüfungsamt.

C Sicherheit im Praktikum

Nehmen Sie Ihre Sicherheit und die Ihrer Kommilitonen sehr wichtig. Auch im Praktikum gibt es viele Gefahrenquellen (Spannung, Strom, Wasserdampf, Kochplatten, flüssiger Stickstoff, Radioaktivität, Gase, Druck, Vakuum, *et cetera*). Bitte machen Sie sich das immer bewusst und handeln Sie besonnen. *Immer zuerst denken, dann handeln*. Sind Sie sich über Gefahren, Prozeduren und Vorgehensweisen im Unklaren, wenden Sie sich bitte zuerst an eine betreuende Person. Prinzipiell sind alle Unfallverhütungsvorschriften UVV zu beachten.

Aus Sicherheitsgründen müssen während des Aufenthaltes in den Räumen des Praktikums mindestens zwei Studenten anwesend und eine betreuende Person in unmittelbarer Nähe sein, damit bei einem Unfall für eine schnelle und wirksame Erste Hilfe gesorgt werden kann. Für dringende Notfälle sind bei den Telefonen die Notrufnummern 110 und 112 freigeschaltet.

Folgende Sicherheitsbestimmungen fassen die für das Praktikum wichtigsten Punkte zusammen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auf Wunsch können die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen eingesehen werden.

In den Labors und Praktikumsräumen darf weder geraucht noch gegessen oder getrunken werden.

Im Falle eines Feuers ist unverzüglich eine betreuende Person zu verständigen. Feuerlöscher befinden sich in den Fluren. Die Feuerwehr ist unter der Notrufnummer 112 zu erreichen. Die Feuermelder sind im Notfall auf dem Weg aus dem Gebäude zu betätigen. Bei einem Feueralarm ist das Gebäude auf den gekennzeichneten Fluchtwegen zügig, aber ruhig zu verlassen. Man muss sich am entsprechenden Sammelpunkt vor dem Gebäude einfinden (Mitte des Parkplatzes), damit festgestellt werden kann, ob alle Personen das Praktikum verlassen haben. Es gilt der generelle Grundsatz »Personenschutz geht vor Sachschutz«.

Auch bei Unfällen oder Verletzungen ist sofort eine betreuende Person zu benachrichtigen. Ein Verbandskasten ist in den Praktikumsräumen vorhanden. Die Notrufnummern 110 und 112 sind freigeschaltet. Ein Notfallblatt mit entsprechenden Telefonnummern ist an verschiedenen Stellen ausgehängt. Die betreuende Person muss Unfälle und Verletzungen sofort weitermelden.

Werden Schäden an einer Apparatur oder an einem Gerät festgestellt, dürfen diese nicht weiter verwendet werden. Bitte sofort eine betreuende Person benachrichtigen.

Bananenstecker gehören keinesfalls in Steckdosen! Bei Aufbau und Arbeiten an elektrischen Schaltungen, ist die Schaltung zuerst in einen spannungsfreien Zustand zu bringen. Schaltungen sind vor deren Einsatz durch eine betreuende Person zu kontrollieren. Schwingkreise und Kondensatoren können auch nach Abschalten der Spannung noch eine längere Zeit Spannung führen. Sollte ein elektrischer Unfall passieren, ist sofort der NOT-AUS Schalter¹ zu betätigen und dann Hilfe zu leisten. Danach sofort eine betreuende Person verständigen oder weitere Hilfe veranlassen.

Beim Umgang mit Chemikalien und anderen Gefahrstoffen sind die Gefahrstoffverordnung und weitere Vorschriften zu beachten. Beim Umgang mit radioaktiven Stoffen und ionisierender

¹ Der NOT-AUS Schalter, welcher den ganzen Raum stromlos schaltet, befindet sich immer direkt neben der Raumentür.

Strahlung ist die Strahlenschutzverordnung (StrSchV) und Röntgenverordnung (RöV) zu beachten. Beide liegen in den jeweiligen Räumen aus. Da diese Gesetze auch besondere Regeln für Schwangere enthalten, müssen Schwangerschaften dem Praktikumsleiter gemeldet werden.

Der Umgang und das Hantieren mit tiefkalten Gasen (Flüssiger Stickstoff) darf nur durch eine betreuende Person erfolgen. Flüssiger Stickstoff kann schwerwiegende Verbrennungen verursachen und durch die Verdrängung des Sauerstoffs auch zu Sauerstoffmangel bis hin zum Ersticken führen. Deshalb ist beim Umgang mit flüssigem Stickstoff immer für ausreichende Lüftung zu sorgen.

Kochendes Wasser, Wasserdampf und heiße Kochplatten stellen ein Gefahrenpotenzial für schwere Verbrennungen dar.

Laserlicht ist äußerst intensiv und kann bei direkter Einstrahlung in das Auge zu Schädigungen, bis hin zur Erblindung, führen. Im Praktikum werden Laser der Klasse 2 verwendet. Gehen Sie bitte entsprechend vorsichtig damit um.

Druckgasflaschen stehen unter sehr hohem Druck, sie sind nur durch eine betreuende Person zu benutzen. Ebenso erfolgt die Betätigung der zentralen Gasarmaturen in den Praktikumsräumen ausschließlich durch eine betreuende Person.

Generell gilt: Alle Unfälle und Verletzungen sind sofort einer betreuenden Person zu melden, die dann das weitere veranlassen und den Unfall weitermelden muss.

D Anfertigung eines Versuchsprotokolls

Die Muster für ein Protokoll (für \LaTeX und WORD) können von den Praktikumswebseiten heruntergeladen werden. Wir schlagen folgenden schematischen Aufbau und Inhalt für ein Versuchsprotokoll vor:

Titel

Versuchstitel und Nummer:

Datum der Durchführung:

Praktikant/-in: Name, E-Mail: e-mail, Gruppe: Nr.

Mitarbeiter/in:

Assistent: Name des Assistenten

Platz für Stempel, Testat und Unterschrift

D.1 Einleitung

Was wird gemessen? Motivation.

D.2 Theorie

Welche physikalischen Effekte werden benutzt, um die Größe x zu messen? Herleitung der dazu notwendigen Gleichungen. Hierzu dienen auch die Stichworte und Fragen im Skript (sofern vorhanden) als Richtlinie. Letztere sollten beantwortet werden. Kurze aber prägnante Darstellung der physikalischen Grundlagen. Kein Abschreiben aus Lehrbüchern oder Vorgängerprotokollen, lieber kurze und eigenhändige Darstellung.¹

D.3 Durchführung

Kurze Beschreibung des aktuellen Versuchsaufbaus, der Versuchsteile und der erzielten Messergebnisse.² Das Original-Messprotokoll mit Unterschrift der/des Betreuers/in gehört verpflichtend zu diesem Teil des Versuchsprotokolls. Kleine Skizzen sind besser als viele Worte.

D.4 Auswertung

Mit Hilfe der im Theorieteil hergeleiteten Formeln werden die unbekanntenen Größen bestimmt. Grafische Auftragungen (Beschriftung, Einheiten, Fits), falls verlangt. Bei Fits bitte auch deren Ergebnisse in der Grafik angeben und auch angeben, wie gefittet wurde. Auch Zwischenergebnisse angeben, Berechnungen sollten nachvollziehbar sein. Das Endergebnis sollte gut sichtbar

¹ Die Betreuer sind angehalten über lange Theorieteile zur Kürzung zurückzugeben.

² Sätze wie »Durchführung wie in der Anleitung beschrieben« sind hier nicht angebracht.

angegeben werden. Sinnvolle Fehlerrechnung ist obligatorisch. Falls möglich, sind die ermittelten Werte mit Literaturwerten zu vergleichen.

D.5 Diskussion

Diskussion des ermittelten Messwertes und des Messfehlers. Beschreibung und Bewertung systematischer Fehler der Messung und Vergleich mit Alternativmethoden. Konstruktive Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge zum Versuch.

Wenn Sie zusätzlich Ihre Verbesserungsvorschläge und Kritikpunkte auf einem separaten Blatt abgeben, kann der/die Betreuer/in dies an die Praktikumsleitung weitergeben.

E Fehlerrechnung und Auswertungen im Praktikum

E.1 Allgemeines

Dieser Abschnitt müsste eigentlich richtiger heißen: »Rechnen mit Ungenauigkeiten«. Im Folgenden sollen kurz einige Grundlagen zur Fehlerrechnung, Statistik und Auswertung von Messdaten dargelegt werden, soweit sie für dieses Praktikum wichtig sind. Für eine genauere Betrachtung sei auf die Spezialliteratur [54, 83, 91, 5, 18, 4, 56, 92, 97, 40] verwiesen.

E.2 Vorbemerkung

Eine physikalische Größe kennzeichnet Eigenschaften und beschreibt Zustände sowie Zustandsänderungen von Objekten der Umwelt. Sie muss nach Forderung EINSTEINS messbar sein. Die Vereinbarung, nach der die beobachtete physikalische Einheit quantifiziert wird, ist die Einheit der physikalischen Größe. Somit besteht eine physikalische Größe G immer aus einer quantitativen Aussage G (Zahlenwert) und einer qualitativen Aussage $[G]$ (Einheit): $G = G \cdot [G]$.

Für physikalische Größen gilt: »Physikalische Größe = Zahlenwert · Einheit«, also bitte immer Einheiten angeben.¹ Gesetzlich vorgeschrieben ist die Verwendung des *Internationalen Einheitensystems (SI-Einheiten)*. Im amtlichen und geschäftlichen Verkehr dürfen nur noch SI-Einheiten benutzt werden [18, 7]. Teilweise muss man als Physikerin/Physiker aber auch mit anderen, älteren Einheiten umgehen können (Bsp.: Torr, Gauß). Einen sehr schönen Übersichtsartikel über physikalische Größen, deren Nomenklatur und Einheiten, finden Sie auf den Praktikums-Webseiten [7].

Die Messung einer physikalischen Größe erfolgt durch Vergleich der Einheit dieser Größe nach der Messmethode der (SI) Vereinbarung oder einem darauf aufbauenden Messverfahren. Je nach Genauigkeit des Messverfahrens tritt ein unterschiedlich grosser Messfehler (Ungenauigkeit, Abweichung) auf. Dabei ist zwischen den *systematischen*, für das Messverfahren charakteristischen Messfehlern und den *zufälligen* oder *statistischen*, vom einzelnen Experiment abhängigen Fehler zu unterscheiden. Zu systematischen Messfehlern gehören z.B. eine falsche Kalibrierung eines Messgerätes, Ablesefehler (Parallaxe), falsche Justierung, Messwertdrift, etc. Zu statistischen Fehlern gehören (zufällige) Schwankungen wie elektronische Triggerschwankungen, Temperaturschwankungen, Rauschen, ungenaues Anlegen von Maßstäben etc. Zur grafischen Analyse der Messwertschwankungen dient das Histogramm. Bei zufälligen Messfehlern ist die Häufigkeitsverteilung der Messwerte $N_j(x_j)$ symmetrisch zu einem Mittelwert, dem Erwartungswert μ . Wird die Anzahl n der Wiederholungsmessungen stark erhöht, so geht die (diskrete) relative Häufigkeitsverteilung $N_j(x_j) \rightarrow h(x)$ in eine glockenförmige Normalverteilung (GAUSSsche Verteilungsfunktion) mit der Halbwertsbreite Γ (= Breite der Kurve in halber Höhe des Maximums, engl. *HWHM=Half Width at Half Maximum*) der Messwerte über:

¹ Die Betreuer sollen Protokolle mit fehlenden Einheiten zurückgeben.

$$h(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad \text{mit} \quad \sigma = \frac{\Gamma}{\sqrt{2 \ln 2}}. \quad (\text{E.1})$$

Die Varianz σ ist ein Maß für die Breite der Verteilungsfunktion $h(x)$: 68,3 % liegen im Bereich $x = \mu \pm \sigma$. Aus der Häufigkeitsverteilung $h(x_j)$ einer endlichen Anzahl N von Messungen der m diskreten Messwerte x_1, \dots, x_m lassen sich für den Erwartungswert μ und die Varianz σ^2 nach der Theorie der Beobachtungsfehler von GAUSS Schätzwerte berechnen. Demnach ist die beste Näherung für μ der arithmetische Mittelwert \bar{x} , für die Varianz σ^2 die Standardabweichung s^2/N , die sich aus der Fehlersumme berechnet. Letztere ist minimal, wenn der arithmetische Mittelwert als Erwartungswert gesetzt wird (siehe unten).

Nach der Theorie der Beobachtungsfehler (t-Verteilung nach Student, alias W. S. GOSSET) sind bei normalverteilten Messgrößen die Vertrauensgrenzen abhängig von der Anzahl n der Messungen und der Standardabweichung s des Messverfahrens:

$$x = \bar{x} \pm t_p \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (\text{E.2})$$

Der Faktor t_p folgt aus der Student-t-Verteilung und ist abhängig von der Anzahl der Wiederholungsmessungen und der geforderten statistischen Sicherheit P [5, 83].² Für große n entspricht $t_{68,3\%} = 1$, d.h. $\Delta x = \Delta \bar{x}$. Einige Werte für t_p sind in Tabelle E.1 aufgeführt. Liegt neben der statistischen Unsicherheit auch noch ein systematischer Fehler vor, so ist als Gesamt-Messfehler die Summe der beiden Fehler anzugeben.

Tabelle E.1: Einige Werte von t_p bei der Student-t-Verteilung für die angegebene statistische Sicherheit.

n	68.3%	95%	99.7%
3	1.32	4.3	19.2
5	1.15	2.8	6.6
10	1.06	2.3	4.1
100	1.00	2.0	3.1

E.3 Ungenauigkeiten und Fehler

Alle Messvorgänge liefern Messergebnisse mit einem Fehler, der nach einer verbindlichen Übereinkunft ein Maß für die Genauigkeit des Messergebnisses darstellt. Ein Beispiel: Die Länge eines Stabes wird durch Anlegen eines Maßstabes bestimmt. Dann sind zwei Arten von Fehlern möglich:

1. der systematische Fehler des Maßstabs, der sich durch genauen Vergleich mit dem Urmeter ermitteln lässt,
2. der zufällige Fehler, der sich durch Unsicherheiten beim Anlegen des Maßstabs ergibt.

² Im Praktikum, wie meistens in der Physik, können wir uns mit 1σ , also 68,3 % Sicherheit zufrieden geben.

Alle Messergebnisse müssen deshalb mit Fehlerangabe $\bar{x} \pm \Delta x = \bar{x} \pm \sigma$ angegeben werden. In den meisten Fällen darf man annehmen, dass die Messwerte um den wahren Wert statistisch streuen, d.h. dass die Abweichungen im Betrag schwanken und im Mittel gleich oft positiv wie negativ ausschlagen. Dann ist der beste Wert (Bestwert), den man aufgrund von n wiederholten Messungen mit Messergebnis x_i angeben kann, der Mittelwert \bar{x} :

$$\text{Mittelwert: } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i. \quad (\text{E.3})$$

Außer den Streufehlern, die man auch zufällige - oder statistische - Fehler nennt, treten gewöhnlich auch so genannte systematische Fehler auf. Ist ein Messgerät falsch kalibriert, wird es zum Beispiel immer zu große Werte liefern. Um eine Aussage über die Zuverlässigkeit des Messergebnisses machen zu können, muss die Größe dieser beiden Fehlereinflüsse abgeschätzt werden. Die Aufgabe der Fehlerrechnung ist also die Bestimmung des Fehlers $\Delta x = \Delta x_{\text{sys.}} + \Delta x_{\text{stat.}}$. Das Ergebnis der Messung mit Fehlerangabe lautet dann:

$$\text{Ergebnis mit Fehlerangabe: } \bar{x} \pm \Delta x. \quad (\text{E.4})$$

Diese Angabe bedeutet: Man erwartet, dass der wahre Wert x_w im Bereich $\bar{x} - \Delta x \leq x_w \leq \bar{x} + \Delta x$ liegt. Δx nennt man den absoluten Fehler. Es kann auch der relative Fehler angegeben werden: $\Delta x / \bar{x}$.

Da jede gemessene physikalische Größe mit einem Fehler behaftet ist, macht es keinen Sinn als Ergebnis eine Zahl mit vielen Ziffern anzugeben. Die Zahl der angegebenen Ziffern sollte an die Größe des Fehlers angeglichen werden, d.h. das Ergebnis ist entsprechend sinnvoll zu runden. Das Ergebnis und der Fehler werden an der gleichen Stelle gerundet. Der Fehler wird immer aufgerundet.

E.4 Systematische Fehler

Systematische Fehler bei Messungen im Praktikum rühren hauptsächlich von Ungenauigkeiten der Messgeräte oder der Messverfahren her. Abweichungen der Messbedingungen, wie z.B. der Temperatur, spielen in der Regel eine untergeordnete Rolle. Beispiele für systematische Fehler sind:

- Eine Stoppuhr geht stets vor oder nach
- Ein Voltmeter zeigt wegen eines Kalibrierfehlers einen stets zu großen (oder zu kleinen) Wert an
- Der Ohmsche Widerstand in einer Schaltung weicht vom angegebenen Nominalwert ab.
- Eine Beeinflussung der Messung durch Messgeräte (z.B. Innenwiderstände) wird nicht berücksichtigt.

Systematische Fehler haben stets einen festen Betrag und ein eindeutiges Vorzeichen. Sie ändern sich auch nicht, wenn die Messung mit der gleichen Anordnung und den gleichen Geräten wiederholt wird. Da das Vorzeichen nicht bekannt ist, muss man sie auch mit dem unbestimmten Vorzeichen \pm angeben. Für die Abschätzung des Betrages gelten folgende Hinweise.

Für Messgeräte sind die maximal erlaubten Abweichungen Δx_{sys} einer Anzeige x vom wahren Wert in der Regel durch Herstellungsnormen festgelegt (Güte des Gerätes, siehe Beschreibung bei »Messgeräten«). Für elektrische Messgeräte ist der Begriff »Güteklasse« eingeführt worden. Diese gibt den erlaubten systematischen Fehler als Prozentwert vom Vollausschlag an. Diesen Fehler setzt man dann für alle Messungen in diesem Messbereich an.

Bei Längenmessgeräten beträgt der mögliche systematische Fehler selten mehr als wenige Promille vom Messwert und kann daher gegenüber den Streufehlern in den meisten Fällen vernachlässigt werden. Für eine quantitative Abschätzung kann die folgende Formel verwendet werden:

$$\frac{\Delta x_{\text{sys}}}{x} = \frac{1 \text{ Skalenteil der Skala}}{\text{Skalenteile bei Vollausschlag}} \quad (\text{E.5})$$

Stoppuhren sind noch genauer und Ihr Fehler kann zu $\Delta x_{\text{sys}} = \text{kleinster Skalenswert} + 0,005 \cdot \text{Messwert}$ abgeschätzt werden.

Bei der Messung von Temperaturen mit einem Flüssigkeitsthermometer beträgt der Gerätefehler etwa 1 Strichabstand.

E.5 Statistische, zufällige Fehler

Ursachen für zufällige Fehler sind z.B. Schwankungen der Messbedingungen während der Messung oder auch Ungenauigkeiten bei der Ablesung von Messinstrumenten (z.B. Parallaxe). Um den Betrag des Streufehlers abschätzen zu können, wiederholt man die Messung mehrfach. Ein Maß für die Streuung kann dann aus den Abweichungen $x_i - \bar{x}$ der einzelnen Messwerte vom Mittelwert gewonnen werden, die von Gauß als Standardabweichung s für n Messungen x_i definiert wurde:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{E.6})$$

Die Standardabweichung s repräsentiert die Genauigkeit der einzelnen Messung und damit auch des Messverfahrens. Deshalb wird s auch als mittlerer quadratischer Fehler der Einzelmessung bezeichnet. Je mehr Einzelmessungen vorliegen, umso genauer wird der Mittelwert sein. Der mittlere quadratische Fehler des Mittelwertes Δx_{stat} ist nach der Fehlertheorie um den Faktor $1/\sqrt{n}$ kleiner.

$$\sigma = \Delta x_{\text{stat}} = \frac{s}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{E.7})$$

Dieser Wert Δx_{stat} wird manchmal in Anlehnung an die Normalverteilung als σ bezeichnet. Die Fehlerrechnung erlaubt dann die Aussage (wenn systematische Fehler wesentlich kleiner sind), dass der wahre Wert mit einer Wahrscheinlichkeit von 68% im Intervall mit der Breite σ um den Mittelwert $\bar{x} - \sigma < x_w < \bar{x} + \sigma$ liegt.

Bitte geben Sie Ihre Ergebnisse in den Protokollen auch so an, d.h. benutzen Sie die 1σ -Regel für Ihre Fehlerangaben.

E.6 Gewichteter Mittelwert

Bei Vorliegen mehrerer unabhängiger Ergebnisse ist es üblich, den gewichteten Mittelwert anzugeben:

$$\bar{x} = \frac{\sum_i \frac{x_i}{\sigma_i^2}}{\sum_i \frac{1}{\sigma_i^2}} \quad \text{mit Fehler:} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{\sum_i \frac{1}{\sigma_i^2}}}. \quad (\text{E.8})$$

Bei stark unterschiedlich genauen Werten greift man besser auf folgende Berechnung des Fehlers zurück:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum \frac{(x_i - \bar{x})^2}{\sigma_i^2}}{(n-1) \sum \frac{1}{\sigma_i^2}}}, \quad (\text{E.9})$$

oder nimmt das Maximum des mit den beiden obigen Formeln berechneten Fehlers.

E.7 Lineare Regression

Hat man die Messwerte $y_i(x_i)$ vorliegen und vermutet einen linearen Zusammenhang $y = m \cdot x + b$, so kann man dies einfach mit der linearen Regression testen. Die Steigung ergibt sich zu:

$$m = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (\text{E.10})$$

und der Achsenabschnitt ist

$$b = \frac{\sum x_i^2 \sum y_i - \sum x_i \sum x_i y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (\text{E.11})$$

Die jeweiligen Fehler berechnen sich zu:

$$\sigma_m^2 = \frac{n \sum (y_i - b - m x_i)^2}{(n-2) (n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2)} \quad (\text{E.12})$$

$$\sigma_b^2 = \frac{\sum x_i^2 \cdot \sum (y_i - b - m x_i)^2}{(n-2) (n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2)} \quad (\text{E.13})$$

und der Korrelationskoeffizient berechnet sich folgendermaßen:

$$r = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \cdot \sqrt{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}} \quad (\text{E.14})$$

Man sei aber vorsichtig, aus einem guten r sofort auf einen wirklich physikalischen linearen Zusammenhang zu schließen.

E.8 Mathematische Behandlung

E.8.1 Grundlagen der Fehlerrechnung: Bestwert und Fehler

Wir betrachten im Folgenden einen vorher berechneten Mittelwert aus Messergebnissen für eine physikalische Größe und bezeichnen diesen mit M . Für diese Größe M kennen wir den wahren Wert M_W , der in einem wirklichen Experiment natürlich unbekannt ist, aber als existent angenommen werden kann. Jeder Messwert M_i der Größe M weicht vom wahren Wert um den absoluten Fehler ΔM_i ab:

$$\Delta M_i = M_i - M_W . \quad (\text{E.15})$$

Das Endergebnis einer n -mal wiederholten Bestimmung von M soll durch einen Bestwert M_B beschrieben werden, der der Vorschrift

$$\sum_{i=1}^n (M_i - M_B)^2 = f(M_B) = \text{Minimum} \quad (\text{E.16})$$

genügt, die als GAUSSsche Methode der kleinsten (Fehler-)Quadrate zur Bestimmung des Bestwertes bezeichnet wird. Führt man die Bestimmung des Minimums nach der Vorschrift

$$\frac{d}{dM_B} \sum_{i=1}^n (M_i - M_B)^2 = 0 \quad (\text{E.17})$$

aus, so ergibt sich

$$M_B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M_i = \bar{M} \quad (\text{E.18})$$

und damit die Definition:

Definition E.1:

Der Bestwert ist gleich dem arithmetischen Mittel.

Der in (E.15) definierte absolute Fehler der Einzelmessung lässt sich in der Praxis nicht ermitteln. Deshalb führen wir nach der Vorschrift

$$\Delta M = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (M_i - M_B)^2} \quad (\text{E.19})$$

den mittleren quadratischen Fehler der Einzelmessung ein. Der in (E.19) eigentlich erwartete Gewichtungsfaktor $1/n$ wurde durch $1/(n-1)$ ersetzt, weil man für 1 Messwert natürlich keinen Fehler berechnen kann [4, 83].

E.8.2 Die Normalverteilung

Normalerweise sind die Messdaten M_i genähert in Form einer Glockenkurve um den wahren Wert M_W , angenähert durch den Bestwert M_B verteilt. Die mathematische Form der Glockenkurve ist gegeben durch die GAUSSsche Normalverteilung:

$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \exp\left(-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma^2}\right) \quad (\text{E.20})$$

wobei $x = M_i - M_B$ gesetzt wurde und somit hier $\bar{x} = 0$ gilt. Darüber hinaus wird die Normierung erfüllt:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} P(x) dx = 1. \quad (\text{E.21})$$

Eine solche *Glockenkurve* ist in Bild E.1 schematisch dargestellt. Weiter kann folgende Formel




Bild E.1: Schematische Darstellung der Glockenkurve. Die Abzisse ist in Vielfachen von σ angegeben. Aus die Normierung der Ordinate wurde der Übersicht wegen verzichtet. Die schraffierten Intervalle geben die jeweiligen Sicherheitsintervalle von 68,3 % (1σ) und 95 % (2σ) wieder (siehe Text).

herleitet werden:

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} P(x) \cdot x^2 dx \quad (\text{E.22})$$

Das bedeutet, dass die Standardabweichung σ mit dem mittleren quadratischen Fehler ΔM übereinstimmt. Man kann ferner zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit für den wahren Wert innerhalb des 1σ -Intervalls zu finden

$$W(\sigma) = \int_{-\sigma}^{+\sigma} P(x) dx = 0,68 \quad (\text{E.23})$$

beträgt. Beziehung (E.23) beinhaltet, dass die Angabe des mittleren quadratischen Fehlers nicht bedeutet, dass für alle Messwerte M die Abweichung vom Bestwert M_B kleiner als σ ist. Vielmehr beträgt die relative Häufigkeit (Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit) hierfür nur 68%.

E.8.3 Der Bestwert einer Funktion und Fehlerfortpflanzung

Der Bestwert einer Funktion $f(x, y, \dots)$ von verschiedenen unabhängigen Messgrößen x, y, \dots erschwert die Fehlerrechnung etwas, und es muss das Fehlerfortpflanzungsgesetz angewandt werden. Gegeben seien die Messwerte

$$x_i, \quad i = 1 \dots r; \quad y_k, \quad k = 1 \dots s, \quad (\text{E.24})$$

aus denen ein Endergebnis $f_{i,k} = f(x_i, y_k)$ berechnet wird. Beispiel: Berechnung der Fläche A eines Rechtecks aus den Kantenlängen x und y . Es lässt sich zeigen, dass der Bestwert \bar{A} von A gegeben ist durch

$$\bar{f} \equiv \frac{1}{r} \cdot \frac{1}{s} \cdot \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^s f(x_i, y_k) = f(\bar{x}, \bar{y}). \quad (\text{E.25})$$

Dieses Ergebnis gilt für beliebige Funktionen und beliebig viele Variablen. Wir bezeichnen jetzt die mittleren quadratischen Fehler von f , x und y mit σ_f , σ_x bzw. σ_y . Dann lässt sich unter Benutzung der Definitionen der mittleren quadratischen Fehler dieser drei Größen zeigen, dass ein Fehlerfortpflanzungsgesetz in der Form

$$\sigma_f = \sqrt{\sigma_x^2 \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \sigma_y^2 \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2} \quad (\text{E.26})$$

gilt. Auch in (E.26) sind beliebig viele Variablen zugelassen. Spezialfälle von (E.26) sind:

$$\bar{f} = \bar{x} + \bar{y} \quad \text{mit:} \quad \sigma_f = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2} \quad (\text{E.27})$$

$$\bar{f} = \bar{x} \cdot \bar{y} \quad \text{mit:} \quad \frac{\sigma_f}{\bar{f}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{\bar{x}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_y}{\bar{y}} \right)^2}. \quad (\text{E.28})$$

E.8.4 Der mittlere quadratische Fehler des Bestwertes

Die Beziehung (E.19) gibt den mittleren quadratischen Fehler ΔM_i der Einzelmessung M_i an.³ Da aber nicht die Einzelmessung sondern der Bestwert M_B das Endergebnis darstellt, muss der Fehler des Bestwertes ΔM_B bestimmt werden. Dazu fassen wir M_B als Funktion der Größen M_i auf, d.h.:

$$M_B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M_i = f(M_1, M_2, \dots) \quad (\text{E.29})$$

³ Hier werden häufig auch die Begriffe »Standardabweichung« s oder »Varianz« s^2 verwendet. Die Verwendung der Begriffe erfolgt nicht immer einheitlich, man sollte daher auf die jeweilige Definition achten.

und wenden hierauf das Fehlerfortpflanzungsgesetz

$$\Delta M_B = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\sigma_i \frac{\partial f}{\partial M_i} \right)^2} \quad (\text{E.30})$$

an. Da alle σ_i als gleich angenommen werden können, d.h. $\sigma_i = \sigma$, und

$$\frac{\partial f}{\partial M_i} = \frac{1}{n} \quad (\text{E.31})$$

ist, ergibt sich schließlich:

$$\Delta M_B = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\Delta M_i)^2}. \quad (\text{E.32})$$

Genau dies sollte auch in den Protokollen zur Fehlerangabe verwendet werden.

E.8.5 Methode der kleinsten Fehlerquadrate (Minimales χ^2)

Ein häufig vorkommendes Problem ist die Anpassung einer glatten Kurve an eine Folge von Messpunkten, die zur Bestimmung der Kurvenparameter dienen sollen. Die Anpassung von Funktionen an Messwerte erfolgt meist nach der Methode der kleinsten Quadrate (minimales χ^2). Als Beispiel benutzen wir das radioaktive Zerfallsgesetz:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \quad (\text{E.33})$$

welches die Anzahl $N(t)$ der pro Zeiteinheit zerfallenden radioaktiven Kerne als Funktion der Zeit t beschreibt. In (E.33) ist N_0 die Zahl der Zerfälle zum Zeitpunkt $t = 0$ und λ die Zerfallskonstante, die über die Beziehung

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} \quad (\text{E.34})$$

mit der Halbwertszeit $T_{1/2}$ des radioaktiven Materials (Nuklids) zusammenhängt. Zur Vereinfachung setzen wir voraus, dass N_0 aus anderen Messungen bekannt ist, so dass nur noch $T_{1/2}$ zu bestimmen ist. Wir messen n mal die pro Zeiteinheit stattfindenden Zerfälle (Aktivität) und stellen uns die Aufgabe, $T_{1/2}$ durch geeignete Anpassung der Funktion (E.33) an die Messwerte zu bestimmen. Die Messung liefert

$$\text{Wertepaare}(N_i, t_i), \quad (\text{E.35})$$

d.h. die zum Zeitpunkt t_i pro Zeiteinheit gemessene Anzahl N_i radioaktiver Zerfälle. Die Vorschrift für die Anpassung der Funktion (E.33) lautet:

$$\chi^2(T_{1/2}) = \sum_{i=1}^n \frac{(N_i - N(t_i))^2}{\sigma_i^2} = \text{Minimum}. \quad (\text{E.36})$$

In (E.36) bedeutet σ_i den mittleren quadratischen Fehler von N_i , der nach den Gesetzen der Statistik für diskrete, zählbare Ereignisse (Poisson-Statistik) durch die Beziehung [83]

$$\sigma_i^2 = N_i \tag{E.37}$$

gegeben ist. Wir vergleichen in (E.36) also die Abweichung jedes Messwertes N_i von der gewählten Kurve mit dem Fehler des Messwertes und minimieren die Summe der mit dem reziproken Fehler gewichteten Abweichungsquadrate. Ausdrücke der Form (E.36) werden allgemein mit χ^2 bezeichnet und beinhalten die Gaußsche Methode der kleinsten Quadrate. Die praktische Auswertung der Vorschrift (E.36) erfolgt, indem man χ^2 für eine Anzahl geeignet erscheinender Werte $T_{1/2}$ berechnet und das Minimum mit Hilfe einer grafischen Darstellung der Funktion $\chi^2(T_{1/2})$ bestimmt.

E.8.6 Ableitung der Beziehung (E.25) und (E.26)

Wir entwickeln das Endergebnis $f(x_i, y_k)$ einer Messung von Teilergebnissen x_i, y_k in eine Taylorreihe um die Bestwerte \bar{x}, \bar{y} und brechen nach dem ersten Glied ab:

$$f(x_i, y_k) = f(\bar{x}, \bar{y}) + (x_i - \bar{x}) \frac{\partial f}{\partial x} + (y_k - \bar{y}) \frac{\partial f}{\partial y}. \tag{E.38}$$

Der Bestwert \bar{f} der Endergebnisse $f(x_i, y_k)$ ist dann gegeben durch:

$$\bar{f} = \frac{1}{r} \cdot \frac{1}{s} \cdot \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^s f(x_i, y_k) = f(\bar{x}, \bar{y}) + \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r (x_i - \bar{x}) \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{s} \sum_{k=1}^s (y_k - \bar{y}) \frac{\partial f}{\partial y}. \tag{E.39}$$

Da der 2. und 3. Term auf der rechten Seite von (E.39) gemäß (E.18) verschwinden, ergibt sich (E.25).

Weiter gehen wir aus von der Definition des mittleren quadratischen Fehlers (Standardabweichung):

$$\sigma_f^2 = \frac{1}{r-1} \cdot \frac{1}{s-1} \cdot \left\{ \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^s (f(x_i, y_k) - \bar{f})^2 \right\} \tag{E.40}$$

und entwickeln wie in (E.38) in eine Taylorreihe. Dann ergibt sich unter der Benutzung von (E.25):

$$\sigma_f^2 = \frac{1}{r-1} \cdot \frac{1}{s-1} \cdot \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^s \left[(x_i - \bar{x}) \frac{\partial f}{\partial x} + (y_k - \bar{y}) \frac{\partial f}{\partial y} \right]^2. \tag{E.41}$$

Definieren wir nun die Fehler der Teilergebnisse σ_x bzw. σ_y nach der in (E.19) gegebenen Vorschrift, so ergibt sich in Übereinstimmung mit (E.26):

$$\sigma_f^2 = \sigma_x^2 \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \sigma_y^2 \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2. \tag{E.42}$$

Wir wenden jetzt (E.40) auf die in (E.27) und (E.28) angegebenen Spezialfälle an: Aus $f = x + y$ ergibt sich $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = 1$ und damit $\sigma_f^2 = \sigma_x^2 + \sigma_y^2$ in Übereinstimmung mit (E.27). Aus $f = x \cdot y$ ergibt sich $\frac{\partial f}{\partial x}|_{y=\bar{y}} = \bar{y}$ und $\frac{\partial f}{\partial y}|_{x=\bar{x}} = \bar{x}$ und damit $\sigma_f^2 = \bar{y}^2 \sigma_x^2 + \bar{x}^2 \sigma_y^2$ oder wegen $\bar{f} = \bar{x} \cdot \bar{y}$ dann $\frac{\sigma_f^2}{\bar{f}^2} = \frac{\sigma_x^2}{\bar{x}^2} + \frac{\sigma_y^2}{\bar{y}^2}$ in Übereinstimmung mit (E.28).

E.8.7 Programme zur Fehlerrechnung

Es sind eine Vielzahl von Programmen in einer Vielzahl von Programmiersprachen für die Fehlerrechnung erhältlich. Früher war FORTRAN eine in der Wissenschaft viel benutzte Programmiersprache. Mittlerweile wurde aber FORTRAN durch die Sprache »C« abgelöst. Das folgende Beispiel E.1 berechnet neben dem Mittelwert der Daten »data(i)« auch deren Standardabweichung und Varianz. Dazu werden auch die höheren Momente der Verteilung berechnet (SKEW, CURT) [73].

Beispiel E.1: Berechnung von Mittelwert, Standardabweichung und Varianz

```
#include <math.h>
void moment(data,n,ave,adev,sdev,svar,skew,curt)
int n;
float data[],*ave,*adev,*sdev,*svar,*skew,*curt;
{
    int j;
    float s,p;
    void nrerror();

    if (n <= 1) nrerror("n must be at least 2 in MOMENT");
    s=0.0;
    for (j=1;j<=n;j++) s += data[j];
    *ave=s/n;
    *adev>(*svar)=(*skew)=(*curt)=0.0;
    for (j=1;j<=n;j++) {
        *adev += fabs(s=data[j]-(*ave));
        *svar += (p=s*s);
        *skew += (p *= s);
        *curt += (p *= s);
    }
    *adev /= n;
    *svar /= (n-1);
    *sdev=sqrt(*svar);
    if (*svar) {
        *skew /= (n*( *svar)*( *sdev));
        *curt=( *curt)/(n*( *svar)*( *svar))-3.0;
    } else nrerror("No skew/kurtosis when variance=0(in MOMENT)");
}
```

Für die lineare Regression kann die folgende C-Routine in Beispiel E.2 verwendet werden:

Beispiel E.2: Lineare Regression

```
#include <math.h>
static float sqrarg; #define SQR(a)(sqrarg=(a),sqrarg*sqrarg)
void fit(x,y,ndata,sig,mwt,a,b,siga,sigb,chi2,q)
float x[],y[],sig[],*a,*b,*siga,*sigb,*chi2,*q; int ndata,mwt;
{
    int i;
    float wt,t,sxoss,sx=0.0,sy=0.0,st2=0.0,ss,sigdat;
    float gammq();

    *b=0.0;
    if (mwt) {
        ss=0.0;
        for (i=1;i<=ndata;i++) {
            wt=1.0/SQR(sig[i]);
            ss += wt;
            sx += x[i]*wt;
            sy += y[i]*wt;
        }
    } else {
        for (i=1;i<=ndata;i++) {
            sx += x[i];
            sy += y[i];
        }
        ss=ndata;
    }
    sxoss=sx/ss;
    if (mwt) {
        for (i=1;i<=ndata;i++) {
            t=(x[i]-sxoss)/sig[i];
            st2 += t*t;
            *b += t*y[i]/sig[i];
        }
    } else {
        for (i=1;i<=ndata;i++) {
            t=x[i]-sxoss;
            st2 += t*t;
            *b += t*y[i];
        }
    }
    *b /= st2;
    *a=(sy-sx*( *b))/ss;
}
```

```
*siga=sqrt((1.0+sx*sx/(ss*st2))/ss);
*sigb=sqrt(1.0/st2);
*chi2=0.0;
if (mwt == 0) {
    for (i=1;i<=ndata;i++)
        *chi2 += SQR(y[i]-(*a)-(*b)*x[i]);
    *q=1.0;
    sigdat=sqrt(*chi2/(ndata-2));
    *siga *= sigdat;
    *sigb *= sigdat;
} else {
    for (i=1;i<=ndata;i++)
        *chi2 += SQR((y[i]-(*a)-(*b)*x[i])/sig[i]);
    *q=gammaq(0.5*(ndata-2),0.5*(chi2));
}
}
#undef SQR
```

Für weitergehende Erklärungen und weitere Beispiele sei auf die entsprechende Literatur und auch Programme verwiesen [4, 73, 83].

F Erstellung von Diagrammen

Hier folgen einige kurze Hinweise zur Erstellung von Diagrammen in den Protokollen des Praktikums.

F.1 Allgemeines

Die meisten Auswertungen in der Physik werden heute meist mit sehr umfangreichen Programmpaketen durchgeführt, die auch gleichzeitig eine komfortable Diagrammerstellung erlauben. Dennoch kann es vorkommen, dass man eine einfache Auswertung sehr viel schneller und mit guter Genauigkeit auch auf konventionellem Wege auf Millimeterpapier oder Logarithmenpapier ausführen kann. Zudem sind die hier folgenden Hinweise auch sehr nützlich, wenn man Computerprogramme zur Diagrammerstellung verwendet.

Manuelle Diagramme sind grundsätzlich immer auf Millimeter- oder Logarithmenpapier anzufertigen. Bei Computerprogrammen kann auf dies verzichtet werden, dennoch sollte man auf eine leichte Ablesbarkeit der Daten achten.

F.2 Achsen

1. Wahl der Achsen: Die unabhängige (die eingestellte) Variable sollte auf der waagerechten Achse, der »x-Achse« (Abzisse), aufgetragen werden. Die abhängige (die gemessene) Variable sollte auf der vertikalen Achse, der »y-Achse« (Ordinate), aufgetragen werden.
2. Achseneinteilung: Die Achseneinteilung sollte so gewählt werden, das die Werte eines Datenpunktes einfach und schnell ermittelt werden können.
3. Nullpunktsunterdrückung: Der Wertebereich der Achsen sollte so gewählt werden, dass ein möglichst großer Bereich ausgefüllt wird (mindestens 75%). Hierbei kann der Nullpunkt unterdrückt werden, wenn kein treffiger Grund dagegen spricht. Dies gilt auch für logarithmische Skalen.
4. Achsen sind zu beschriften! Was ist aufgetragen? Zahlenwerte sind anzugeben. Einheiten sind unverzichtbar.
5. Bei logarithmierten Werten ist die Angabe der Einheit problematisch, da der Logarithmus im Argument keine Einheit haben hier. Hier teilt man die Messwerte einfach durch die Einheit und erhält so reine Zahlenwert. Dies ist dann auch so anzugeben.

F.3 Datenpunkte und Fehlerbalken

- Symbole: Die Messpunkte sollten durch deutliche Symbole gekennzeichnet werden. Üblich sind zum Beispiel: $\square \blacksquare \blacktriangle \blacklozenge \blacktriangleleft \blacktriangleright \blacktriangledown \bullet \circ \circ \ast \ast$.

- Unterschiedliche Messreihen sollten auch durch unterschiedliche Symbole gekennzeichnet werden. Auf eine eindeutige Legende ist zu achten. Farbe kann hier sehr nützlich sein, doch diese geht leider beim Kopieren verloren.
- Fehlerbalken: Normalerweise sind alle Messpunkte mit Fehlerbalken zu versehen. Dabei kann es notwendig sein, in den verschiedenen Achsrichtungen unterschiedlich große Fehlerbalken zu verwenden.

F.4 Kurven und Verbindungslinien

- Eine durchgezogene Kurve kann die Lesbarkeit einer Darstellung deutlich erhöhen. Dennoch sollte dies mit Bedacht angewendet werden.
- In allen Fällen des Praktikums sind »glatte« Kurven zu erwarten. Zumeist ist der funktionale Zusammenhang der Messdaten auch durch die Theorie schon bekannt. Im Allgemeinen sollte eine Kurve möglichst wenig Wendepunkte haben.
- Es ist nicht zwingend erforderlich, dass die durchgezogene Kurve alle, oder überhaupt, Messpunkte trifft. Endpunkte sind meist weniger genau und müssen nicht unbedingt getroffen werden. Das einfache lineare Verbinden der Messpunkte durch eine »Zick-Zack-Kurve« ist physikalisch kompletter Unsinn und sollte unterlassen werden.
- Die Kurve sollte möglichst dicht an den Messpunkten liegen (Minimierung der Fehlerquadrate). Die eingezeichneten Fehlerbalken können hier eine gute Hilfe sein. Zudem ist das Auge ein sehr guter »Computer« für die Ausgleichskurve.
- Im Wesentlichen sollte die Kurve die Messpunkte halbieren, d.h. eine Hälfte der Punkte über der Kurve, die andere darunter. Das gilt sinngemäß auch für Teilstücke.
- An Regressionsgeraden sind auch die Ergebnisse der Regression mit den richtigen Einheiten anzugeben.
- Bei Ermittlung des Fehlers über Grenzgeraden, sind auch diese in der Zeichnung anzudeuten.

Als Beispiel für die Diagrammerstellung sind in Bild F.1 zwei typische Diagramme aufgeführt.

Die Aktivitätskurve wird halblogarithmisch aufgetragen, d.h. die Zeit normal (linear) als x-Achse, während die Aktivität logarithmisch (Logarithmenpapier) aufgetragen wird.¹ Dies hat zur Folge, dass aus der Exponentialfunktion eine lineare Funktion wird:

$$A(t) = A_0 \cdot \exp(-\lambda t) \implies \ln(A(t)) = \ln(A_0) - \lambda t \quad (\text{F.1})$$

¹ Es erfolgt keine Umrechnung der Messwerte, die Skalenteilung ist logarithmisch, genauer gesagt halblogarithmisch.




Bild F.1: Beispiele für grafische Auftrugungen zu Messwerten und Auswertungen: a) (links) Halblogarithmische Darstellung des exponentiellen Zerfalls; b) (rechts) Arrheniusplot der Dampfdruckkurve von Wasser.

Die Zerfallskonstante λ kann dann aus der Steigung m der sich ergebenden Geraden ermittelt werden, woraus dann die Halbwertszeit folgt. Man beachte die unterschiedliche Länge der Fehlerbalken. Für viele Skalengesetze und stark streuende Messwert, oder wenn man den Zusammenhang nicht genau kennt, verwendet man die doppeltlogarithmische Auftragung, die für fast alle beliebigen Messungen eine Gerade entstehen lässt.

In Bild F.1b) ist ein Arrheniusplot des Dampfdruckes von Wasser aufgetragen. Hier werden die Messwerte (in Pa) vor dem Auftragen durch ihren Logarithmus ersetzt. Da das Argument des Logarithmus keine Einheit enthalten kann, behilft man sich, indem man durch die Einheit dividiert (d.h. diese »Basiseinheit« muss auch im Diagramm mit angegeben werden). Durch die Auftragung der logarithmierten Messwerte gegen die reziproke Temperatur erhält man eine Gerade:

$$p(T) = p_0 \cdot \exp\left(-\frac{\Lambda}{RT}\right) \Rightarrow \ln(p(T)) = \ln(p_0) - \frac{\Lambda}{R} \cdot \frac{1}{T} \quad (\text{F.2})$$

aus deren Steigung die Verdampfungsenthalpie Λ berechnet werden kann. Das Steigungsdreieck ist eingezeichnet und die Steigung ergibt sich zu $m = \frac{4.883}{1 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}} = 4883 \text{ K}^2$. Mit der allgemeinen Gaskonstanten $R = 8,3145 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ergibt sich hiermit die Verdampfungswärme zu $\Lambda = m \cdot R = 40597 \text{ J mol}^{-1}$ mit einem Fehler von $\Delta\Lambda = 20 \text{ J mol}^{-1}$.

2 Bitte beachten Sie, dass die Steigung natürlich eine Einheit hat, die angegeben werden muss.

G Umgang mit Computern

Das Physikalische Praktikum unterstützt im Rahmen seiner Möglichkeiten die Verwendung von Computern, sowohl bei der Datenerfassung und der Experimentsteuerung, als auch bei der Auswertung von Versuchen und der Darstellung der Ergebnisse.

G.1 Allgemeines

Die experimentelle Physik arbeitet mit Apparaturen. Dementsprechend liegt das Schwergewicht des Göttinger Physikalischen Praktikums auf dem Umgang mit Apparaten und Messinstrumenten. Die allgemeine Verfügbarkeit von leistungsfähigen Computern hat allerdings in den letzten Jahren einen Strukturwandel bewirkt, bei dem die Computersimulation und die Experimentsteuerung und Datennahme mit Computern eine immer größere Bedeutung erlangen. Die Computersimulation ermöglicht es, experimentelle Abläufe auf dem Computer so genau nachzubilden, wie die Naturgesetze bekannt sind. Dadurch können Versuchsanordnungen optimiert und neue physikalische Erkenntnisse aus den Unterschieden zwischen dem simulierten Ergebnis und dem gemessenen Ergebnis gewonnen werden. Die Experimentsteuerung und Datennahme mit dem Computer ermöglicht die Handhabung immer komplexerer Versuchsanordnungen. Als Beispiel mag dienen, dass bei Rutherfords Experimenten zur Streuung von Alphateilchen einzelne Lichtblitze auf Szintillationsschirmen mit dem Auge beobachtet werden mussten, während in modernen Apparaturen der Kern- und Teilchenphysik mehrere tausend Detektoren gleichzeitig betrieben werden und die Messergebnisse zeitgeordnet aufgeschrieben werden können (Transientenrekorder). Die Daten liegen dann in einer Form vor, in der sie unmittelbar mit dem Computer weiterverarbeitet werden können.

Auch die (mathematische) Auswertung von Messdaten wird heute fast ausschließlich mit dem Computer durchgeführt. Hierzu können speziell entwickelte eigene Programme verwendet werden, die auf das jeweilige Problem zugeschnitten sind. Allerdings gibt es auch Standard-Pakete, z.B. unter LINUX »xmgrace« oder »gnuplot«, sowie die gängigen Pakete unter WINDOWS oder MAC. Vielfach sind auch FREWARE und SHAREWARE Programme zu diesem Zweck erhältlich. Besitzt man einen Compiler für eine Programmiersprache, kann man die entsprechenden Programme auch selbst schreiben. Im CIP-Pool werden Sie die meisten benötigten Programme finden. Die Computer des Praktikums und im CIP Pool der Fakultät können selbstverständlich für die Auswertungen zu den Versuchen verwendet werden. Sie können auch gerne Ihre/n Betreuer/in um weiteren Rat fragen.

G.2 Datenerfassung

Bei einigen Versuchen im Praktikum werden Sie bereits Computer für die Datenaufnahme vorfinden. Wir sind gerade dabei, weitere Versuche mit einer modernen Computer-Datenerfassung auszurüsten. Allerdings werden wir - wo wir es didaktisch für sinnvoll halten - auch auf Computer verzichten. Manche Messungen gehen ohne Computer viel schneller und instruktiver.

G.3 Experimentsteuerung

Wir werden Versuche mit einer computergesteuerten Versuchsführung ausrüsten. Aber auch dies werden wir auf didaktisch sinnvolle Versuche beschränken.

Neben Eigenentwicklungen werden wir wahrscheinlich mittelfristig auf die Steuer- und Erfassungssoftware LABVIEW umstellen. Dieser Industriestandard eignet sich sehr gut für physikalische Versuche und stellt somit einen weiteren positiven Aspekt für die spätere Diplomarbeit oder Berufstätigkeit dar.

G.4 Programme zur Auswertung und Diagrammerstellung

Jedes Office-Paket enthält heutzutage Programme zur Auswertung von Daten (EXCEL oder ähnliches). Diese Programme können zwar benutzt werden, sind aber meist nicht auf die besonderen Bedürfnisse der Physikerinnen und Physiker zugeschnitten. Besser geeignet sind professionelle Programme (ORIGIN¹, MATLAB, MATHEMATICA o.ä.), die allerdings sehr teuer sind.² Diese Programme können sehr gut mit der Fehlerrechnung umgehen, erstellen gleichzeitig ansprechende Diagramme und sind für LINUX und WINDOWS erhältlich.

Für das Praktikum bestens geeignet sind jedoch auch einige kostenlose PublicDomain Programme oder auch FREeware. Diese Programme sind einfach zu bedienen und enthalten dennoch alle wesentlichen Funktionen, die Sie für das Praktikum benötigen. Sehr zu empfehlen ist z.B. GNU PLOT (sowohl für WINDOWS als auch LINUX), oder XMGRACE unter LINUX. Auch dort ist die Fehlerrechnung und die Diagrammerstellung eingebaut. Hier empfiehlt es sich, gleich zu Beginn des Studiums oder des Praktikums den Umgang mit diesen Programmen einzuüben, da dann die nachfolgenden Versuche viel schneller und einfacher ausgewertet werden können. Einige freie Programme sind auch auf den Praktikumswebseiten eingestellt.

ORIGIN ist auf einem Windows-Computer im Praktikum installiert³. Die LINUX PCs enthalten alle die Programme GNU PLOT und XMGRACE.

G.5 Textverarbeitungsprogramme

Verwendet werden können alle beliebigen Programme (OFFICE o.ä.). Empfehlen lässt sich die Verwendung von L^AT_EX. Es eignet sich insbesondere für die Formeldarstellung und die Einbindung von Diagrammen, ermöglicht eine einfache Gliederung des Textes und automatisiert die Nummerierungen und Referenzverwaltung. Auch diese Anleitung wurde mit L^AT_EX geschrieben.

L^AT_EX ist nicht nur ein Satzsystem für mathematische Texte. Es wird sowohl zum Verfassen von kurzen Mitteilungen verwendet als auch für geschäftliche oder persönliche Korrespondenzen, Zeitschriften, naturwissenschaftliche Artikel oder geisteswissenschaftliche Abhandlungen. Sogar ganze Bücher und Referenzwerke zu den verschiedensten Themen werden mit L^AT_EX erstellt. L^AT_EX-Dateien liegen im ASCII-Format vor, sie nehmen deshalb wenig Speicherplatz ein und lassen sich so problemlos über Netzwerke austauschen.

¹ Die beiden Beispiel-Diagramme in Bild F.1 wurden mit ORIGIN angefertigt und ausgewertet.

² Für diese Pakete gibt es meist sehr preisgünstige Studentenversionen.

³ Auf dem mittleren Computer bei Röntgenstrahlung

Als Algorithmus zur Textverarbeitung wird $\text{\LaTeX}2_{\epsilon}$ verwendet, der den früher üblichen Algorithmus $\text{\LaTeX}2.09$ ersetzt hat. Die Benutzung von \LaTeX erfordert eine ausführliche Dokumentation [51, 52, 28] und etwas Übung. Empfohlen werden

1. **\LaTeX Eine Einführung**, *Helmut Kopka*, ADDISON-WESLEY [51].
2. **Der \LaTeX -Begleiter**, *Michael Goossens et al.*, ADDISON-WESLEY [28].

\LaTeX -Dokumente können mit einem beliebigen Texteditor (z.B. `emacs`) oder speziellen \TeX -Editoren (z.B. `WINEDT`) erstellt werden. Ein Beispiel-Datei ist in Beispiel G.1 gegeben. Nützliche Webadressen zu \LaTeX sind z.B. `www.dante.de`, `www.miktex.de` oder `www.winedt.org`.

Beispiel G.1: Ein LaTeX -Dokument

```
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[german,french]{babel}
\usepackage[dvips]{graphix}
\addtolength{textheight}{2cm}
\begin{document}
Hier wird jetzt der Text eingegeben
\end{document}
```

Die Option `11pt` legt die Schriftgröße fest, die Option `a4paper` das Papierformat. Die Option `ngerman` und die Option `french` unterstützen Besonderheiten der deutschen bzw. französischen Sprache. Das Programm-Paket `babel` bewirkt, dass beide Optionen nebeneinander benutzt werden können. Mit dem Befehl `\addtolength` können die Standardwerte (default) des A4-Formats verändert werden. Das eigentliche Textdokument wird von `\begin{document}` und `\end{document}` eingeschlossen.

Alle Computer der Praktikums sind mit \LaTeX versehen.

G.6 Programmierung

Um wissenschaftliche Programme erstellen zu können, braucht man Kenntnisse über eine Programmiersprache und den zugehörigen *Compiler*, der die Programme in ausführbare Computercode übersetzt. Im wissenschaftlichen Bereich wird häufig die Programmiersprache »C« verwendet, entsprechend braucht man einen C-Compiler. Zwei kleinere Programme wurden bereits in den Beispielen E.1 und E.2 gegeben. Für weitere Beispiele sei auf weiterführende Literatur verwiesen [4, 73, 86]. LINUX enthält den GNU C-Compiler, der wie folgt aufgerufen wird:

Aufruf des C-Compilers

Das Übersetzen und Linken eines C-Programms auf dem LINUX-System erfolgt in einem Schritt mit dem Kommando

```
$ gcc prog.c [↔]
```

Dabei ist `prog.c` der Name der C-Quelldatei. Das ausführbare Programm erhält den Namen `a.out`. Die Nennung seines Namens als Kommando

```
$ a.out [↔]
```

bewirkt seine Ausführung.

Liegt der Quellcode eines C-Programms in mehreren Dateien vor, zum Beispiel in `prog1.c`, `prog2.c` und `prog3.c`, so sind diese Dateien im `gcc`-Kommando hintereinander zu nennen:

```
$ gcc prog1.c prog2.c prog3.c [↔]
```

Soll das ausführbare Programm einen anderen Namen als `a.out` erhalten, zum Beispiel `xyz`, so muss man die Option `-o` und den Namen zusätzlich in das `gcc`-Kommando eintragen:

```
$ gcc -o xyz prog1.c prog2.c prog3.c [↔]
```

Das Einbinden von Bibliotheken erfolgt ebenfalls durch Optionen. Für die Bibliothek der mathematischen Funktionen zum Beispiel ist dieses die Option `-lm`. Bei einigen Systemen wird diese Option gleich nach dem Kommando-Namen angegeben, bei anderen erst am Ende der Kommandozeile:

```
$ gcc -lm prog.c [↔]
```

```
$ gcc prog.c -lm [↔]
```

Alle LINUX PCs im Praktikum haben einen C und FORTRAN Compiler.

H Verwendung von Messinstrumenten

Ein Hauptpunkt im Praktikum ist das Erlernen des Umgangs mit verschiedensten Messgeräten. Einige wichtige und häufige Messgeräte werden hier etwas genauer beschrieben. Dennoch sollten Sie sich die ausführlicheren Anleitungen zu den jeweiligen Messgeräten mindestens einmal durchlesen. Dies erleichtert Ihnen auch die Durchführung der entsprechenden Versuche.

H.1 Allgemeines

Sollte bei der Bedienung des Gerätes Unsicherheit bestehen, so fragen Sie bitte Ihre/n Betreuer/in. Die Anleitungen für die Geräte sind meist am Gerät selbst oder in dessen Nähe zu finden. Falls nicht bitte einfach nachfragen. Ist ein Gerät defekt, bitte dies sofort dem/r Betreuer/in melden. Das Gerät bitte nicht zurück in den Schrank stellen, denn im Schrank repariert es sich nicht von alleine.

Auf den Praktikums-Webseiten finden Sie auch einen Punkt »Geräte«, unter dem wir Bilder und detaillierte Anleitungen mit Zusatzinformationen zusammengestellt haben. Sehen Sie sich die Anleitungen zu den entsprechenden Geräten bitte vor dem Versuch an. Im Praktikum wird auch ein Ordner mit einer Sammlung aller Bedienungsanleitungen zu finden sein.

Alle Messgeräte, also auch digitale Messgeräte, verursachen Messfehler. Diese sind, wenn möglich, herauszufinden¹, oder aber abzuschätzen und im Messprotokoll zu notieren.

H.2 Multimeter

Die im Praktikum wohl am häufigsten verwendeten Messgeräte sind die Digital-Multimeter (DMM) M2012 oder METRAMAX 12. Ersteres ist in Bild H.1 dargestellt. Die Bedeutung der einzelnen Anschlüsse und Knöpfe ist in Tabelle H.1 aufgeführt. Das Multimeter wird an Knopf

Tabelle H.1: Bedienelemente des Digital-Multimeters.

1	EIN-/AUS-Schalter
2	Messbereichsumschalter
3	Flüssigkristallanzeige (LCD)
4	Anschlussbuchse für alle Messbereiche, niedriges Potenzial (»Erde«)
5	Anschlussbuchse für alle Messgrößen (ausgenommen Ströme größer als 2 A)
6	Anschlussbuchse für Netzadapter
7	Anschlussbuchse für Strommessbereich 10 A

(1) ein- und auch ausgeschaltet. Der Messbereich wird mit dem Drehschalter (2) gewählt. Auf der Schalterstellung mit dem Batteriezeichen kann der Ladezustand des internen Akkus geprüft werden, die Spannung sollte mehr als 7 V betragen. Vor der Messung ist darauf zu achten, dass

¹ Diese stehen meist auf dem Gerät selbst oder in der entsprechenden Anleitung



Bild H.1: Darstellung des im Praktikum verwendeten Digital-Multimeters M2012 (Messgerät für elektrische Spannung, Strom und Widerstand).

i) die richtige Messgröße (Strom, Spannung, Widerstand, auch AC oder DC!) und ii) zuerst der höchste Messbereich ausgewählt wird. Dann kann auf den optimalen Messbereich runtergeschaltet werden.²

Achtung: Bei einigen Versuchen können die Messleitungen hohe Spannungen oder Ströme führen (z.B. Transformator), also die Kabel vorsichtig an der Isolierung anfassen, nie am eigentlichen Stecker. Auch nicht am Kabel ziehen. Prinzipiell sollten alle Manipulationen an der Schaltung und den Messgeräten im spannungs- und stromlosen Zustand getätigt werden.

Das Multimeter hat eine so genannte 3¹/₂-stellige Anzeige, d.h. die größte darstellbare Ziffernanzeige ist 1 999. Wird der Messbereich überschritten, dann verschwinden die rechten 3 Ziffern und nur die linke 1 wird angezeigt.

Das Gerät ist mit einer Schutz-Sicherung gegen Überlast geschützt. Wurde diese Sicherung ausgelöst, ist keine Messung mehr möglich, das Gerät bitte aussondern und den/die Betreuer/in informieren.³ Der gesonderte 10 A Eingang ist nicht gesichert, hier kann also das Gerät bei Fehlbedienung zerstört werden, also ist hier Vorsicht angebracht (Insbesondere beim Schalten von Spulenströmen!).

² Dies bitte nicht beim Versuch »Transformator«, da durch den Messbereichswchsel beim Ampèremeter der Strom kurzfristig unterbrochen wird und somit große Induktionsspannungen erzeugt werden können, die andere Messgeräte beschädigen.

³ Sie können das Gerät testen, indem Sie den Widerstand eines Kabels messen, ist dieser kleiner als 1 Ω , so ist die Sicherung in Ordnung, ist der Widerstand ∞ , ist die Sicherung defekt und das Gerät muss vom Praktikumstechniker repariert werden.

Die Genauigkeits- oder auch Güteklasse des Gerätes ist 1,5, daraus ergeben sich die in Tabelle H.2 zusammengefassten maximalen (systematischen) Messfehler. Der Eingangswiderstand beträgt in allen Spannungsmessbereichen 10 M Ω . Die Eingangswiderstände in den Strommessbereichen hängen natürlich stark vom Messbereich ab (warum?) und können mit einem weiteren Multimeter im Widerstandsmessbetrieb gemessen werden (gewünschten Messbereich wählen und Geräte einschalten). Die detaillierte Anleitung kann auf Wunsch eingesehen werden

Tabelle H.2: Größtmögliche Messfehler des Digitalmultimeters in den verschiedenen Messbereichen.

Messbereich	DC	AC
alle Spannungen	$\pm(0,25\% \text{ v. Max.-Wert} + 1 \text{ Digit})$	$\pm(1\% \text{ v. Max.-Wert} + 3 \text{ Digits})$
alle Ströme	$\pm(1\% \text{ v. Max.-Wert} + 1 \text{ Digit})$	$\pm(1,5\% \text{ v. Max.-Wert} + 3 \text{ Digits})$
Widerstände 2 k Ω -2 M Ω	$\pm(0,5\% \text{ v. Max.-Wert} + 1 \text{ Digit})$	
Widerstand 20 M Ω	$\pm(2\% \text{ v. Max.-Wert} + 1 \text{ Digit})$	

(Assistenten fragen) und ist auf den Webseiten zu finden. Warum sollte man immer im kleinstmöglichen Messbereich messen?

Es gibt auch neuere Multimeter, die einen größeren Funktionsumfang haben, und u.a. auch Kapazitäten messen können. Informieren Sie sich auf unseren Webseiten über diese.

Eine Bitte: Beim Wegräumen Multimeter ausschalten, Messbereich 1000 V wählen, defekte Geräte nicht wieder in den Schrank wegräumen, Ihre Nachfolger ärgern sich sonst über defekte Geräte und Sie sind auch irgendwann ein Nachfolger.

H.3 Oszilloskop

Mittlerweile werden im Praktikum zwei Arten von Oszilloskopen verwendet, die analogen Oszilloskope HM604 von *Hameg* und die digitalen Speicheroszilloskope TDS210 und TDS1012 von *Tektronix*. Die Bedienung für alle Oszilloskope ist aber prinzipiell sehr ähnlich.

H.3.1 Analoges Oszilloskop HM604

Ein Oszilloskop ist vielseitigste Messgerät im Bereich der Elektrik und Elektronik. Jedes Oszilloskop erschreckt durch die Vielzahl seiner Knöpfe, die aber halbwegs logisch sortiert sind. Eine Abbildung der Frontseite, des im Praktikum verwendeten Oszilloskopes HM604, findet man in Bild H.2. Man erkennt drei wesentliche Bedienfelder. Links oben ist der Anzeigebildschirm mit einem unterlegten Netz, deren große Kästchen 10 mm Kantenlänge haben. Rechts oben im Feld befindet sich der Einschaltknopf (1), die anderen Knöpfe bestimmen die Zeitablenkung des Oszilloskopes, d.h. die x-Achse des Bildes und die sogenannte Triggerung, d.h. den Beginn der Ablenkung des Elektronenstrahls von links nach rechts (Stichwort: stehendes Bild). Im unteren Feld werden die zu untersuchenden Spannungen angeschlossen. Dieses Gerät kann zwei Signale gleichzeitig anzeigen, daher sind viele Funktionen doppelt. Hier regelt man auch die y-Achse. Im schmalen linken Feld unter dem Bildschirm gibt es die Helligkeits- (18) und Schärferegulierung (20) des Bildes, sowie weitere Testfunktionen des Gerätes.

Betrieb: Nach Einschalten (1) erscheinen eine oder zwei waagerechte Linien auf dem Bildschirm. Helligkeit (18) und Schärfe (20) werden geregelt. Die weißen Pfeile auf den drei roten




Bild H.2: Darstellung des im Praktikum verwendeten Oszilloskops HM604.

Knöpfen (13, 30, 34) müssen nach rechts zeigen (besser: eingerastet sein), denn nur in dieser Position gelten die Eichangaben (V/cm oder ms/cm) der x- und y-Ablenkung. Da wir nur auf Position I messen, wird der Tastkopf bei (27) eingesteckt, die zugehörige Massenverbindung erfolgt an der Bananenbuchse daneben. Die zweite waagerechte Linie kann mit Drehknopf (39) aus dem Bild geschoben werden. Mit dem Knopf (28) wird die Empfindlichkeit der y-Achse eingestellt: Stellung 2 V bedeutet, dass jedes Kästchen auf dem Bildschirm 2 V hoch ist (Achtung: man beachte auch einen eventuellen Faktor des Tastkopfes, Untersetzung). Für Schalter (29) gibt es drei Stellungen: GD (=ground) bedeutet, dass das Oszi die Nulllinie $U=0$ V anzeigt. Man schiebt sie geschickterweise mit (25) auf die Mittellinie. Die Stellung AC (=alternating current) wird bei Wechselspannungen benutzt, das Signal bewegt sich um die Mittellinie. Die Stellung DC (=direct current) wird für Gleichspannungen verwendet. Entsprechend muss der Schalter (10) im oberen rechten Feld auf AC oder DC stehen.

Der Drehknopf (12) regelt die Empfindlichkeit der Zeitachse (x-Achse): Im kleinsten Bereich $0,05 \mu\text{s}$ ist die Ablenkung pro Kästchen 50 ns. Die Länge eines Signales oder die Periode einer Schwingung kann also direkt vom Bildschirm abgelesen werden. Am Schalter (15) wird der TRIGGER eingestellt. Hier wird geregelt, wann das Oszi mit einer weiteren Zeitablenkung beginnt. Das ist sehr wichtig, um stehende Bilder zu erhalten. Im Praktikum sollte nach Möglichkeit die Stellung AT (=automatic triggering) eingerastet sein. Schalter (31) regelt, ob ein Signal in Kanal I (CH I) oder in Kanal II (CH II) für diese Triggerung verwendet wird. Alle Oszilloskope werden nach diesem Schema bedient. Die vielen Knöpfe verführen zum Spielen, und wir möchten alle ermutigen, diese auch alle auszuprobieren. Der/die Betreuer/in ist sicherlich behilflich, die für eine richtige Messung notwendigen Einstellungen wieder zu finden. Also viel Spaß damit!

Hinweise: Die Genauigkeit des Gerätes beträgt etwa 1,5 % vom Messbereichsendwert. Der

Eingangswiderstand beträgt etwa $1\text{ M}\Omega$, die Eingangskapazität ist am Gerät und in der Anleitung angegeben. Die genauen Werte sind am Gerät abzulesen oder der Anleitung zu entnehmen.

H.3.2 Digitales Speicher-Oszilloskop

Es wurden mittlerweile auch einige neue digitale Speicheroszilloskope der Marke Tektronix TDS210 und TDS1012 angeschafft, die für einige Versuche eingesetzt werden sollen. Dies sind insbesondere die Versuche »Wechselstromwiderstände«, »Messung grosser Widerstände« und »Transistor«. Der besondere Vorteil dieser Geräte ist, dass sie eine Kurve speichern (im Gegensatz zu den herkömmlichen) und über eine Schnittstelle die Messkurve auf einen Drucker ausgeben können oder die Daten an einen Computer zur weiteren Verarbeitung weitergeleitet werden können. Nutzen Sie die Gelegenheit sich mit diesem wichtigen Messinstrument vertraut zu machen und spielen Sie damit.⁴ Die Daten des Gerätes und die Anleitung finden Sie im Fach unter dem Oszilloskop. Detaillierte Anleitungen und Handbücher finden Sie auch auf den Webseiten oder ist beim Betreuer erhältlich. Auf Wunsch kann das Gerät auch gerne als Ergänzung für andere Versuche eingesetzt werden.

H.4 Stromzange

Im Praktikum steht ein »Zangenstromwandler« (*Stromzange*) für die Messung hoher Wechselströme zur Verfügung. Das vorhandene Modell C160 ist in Bild H.3 dargestellt und hat einen Nenn-




Bild H.3: Abbildung der Stromzange C160.

Messbereich für Wechselströme von 100 mA bis zu 1000 A . Es kann mit einem BNC Kabel direkt an die Eingangsbuchse des Oszilloskops angeschlossen werden, oder auch an Multimeter, Wattmeter und Messwertschreiber. An der BNC Ausgangsbuchse steht eine Wechselspannung mit Messbereichsumschaltung zur Verfügung.

Der oben auf den Zangenbacken eingeprägte Pfeil zeigt die Stromrichtung an. Man geht davon aus, dass der Strom vom Stromerzeuger zum Stromverbraucher in positive Richtung fließt.

⁴ Bei den normalerweise im Praktikum vorkommenden Situation können Sie es nicht beschädigen.

Die Flußrichtung ist nur bei Leistungsmessungen oder Detektion einer Phasenverschiebung von Bedeutung.

Zur Verwendung wie folgt vorgehen:

1. Vor Anschluss der Stromzange prüfen, ob das angeschlossene Messgerät den richtigen Messbereich hat.
2. Zangenbacken öffnen und Leiter mit dem zu messenden Strom umschliessen. Den Leiter in den Backen möglichst zentrieren und auf die Flußrichtung achten, falls es die Messung erfordert.
3. Beim Ablesen des Messwertes auf das Wandlungsverhältnis und den Messbereich der Messgerätes (Oszi) achten.
4. Den Bereich mit der bestmöglichen Auflösung wählen.
5. Achten Sie darauf, dass keine anderen stromdurchflossenen Leiter in der Nähe liegen und dass keine magnetischen Streufelder einkoppeln.

Die Eingangsimpedanz des C160 ist $\geq 10 \text{ M}\Omega$ und $\leq 100 \text{ pF}$. Der Frequenzbereich geht von 10 Hz bis 100 kHz.

Die Wandlungsverhältnisse sind in Tabelle H.3 angegeben.

Tabelle H.3: Wandlungsverhältnisse der Stromzange C160 (jeweils AC).

Nenn-Messbereich	Wandlerverhältnis Ausg./Eing.	Fehler
1 A - 1 000 A	1 mV / 1 A	$\leq 1\% + 1 \text{ mV}$
100 mA - 100 A	10 mV / 1 A	$\leq 2\% + 5 \text{ mV}$
100 mA - 10 A	100 mV / 1 A	$\leq 3\% + 10 \text{ mV}$

H.5 Stoppuhr

Die alten mechanischen (sehr genauen und teuren) Stoppuhren wurden mittlerweile durch neue elektronische (nicht genauere, aber billigere) Stoppuhren ersetzt. Eine Anleitung liegt im Messgeräteschrank aus und kann zudem auf den Praktikums-Webseiten abgerufen werden. Wie funktioniert eine elektronische Uhr eigentlich? In Bild H.4 ist die Uhr dargestellt.




Bild H.4: Bedienung der elektronischen Stoppuhr.

H.5.1 Bedienungsanleitung

Besonderheiten

- Elektronische Stoppuhr für Sportmessungen
- Wählbare »Lap«(Zwischenzeit) oder »Split« (Rundenzeit)
- Messbereich 9 STD. 59 MIN. 59 SEK, 99/100 SEK

Einstellen der Funktionen

- Drücken Sie »C« und die Funktion schaltet von »Lap« (Zwischenzeit) in »Split« (Rundenzeit) um.

Split (Rundenzeit) Funktion

Sobald die Stoppuhr gestartet wurde, wird durch Drücken von B die verstrichene Zeit angezeigt. Durch nochmaliges Drücken von B fährt die Uhr mit der Zeitmessung fort.

Lap (Zwischenzeit) Funktion

Befindet sich die Uhr in der Lap (Zwischenzeit) Funktion, so wird die verstrichene Zeit für die vorhergehende Runde oder Etappe angezeigt. Die Uhr stellt sich intern sofort auf Null und beginnt mit der Messung für die folgende Runde oder Etappe.

Der Gebrauch der Stoppuhr

- Drücken Sie A und die Uhr beginnt sofort mit der Zeitmessung.
- Drücken Sie A nochmals, und die Uhr hält sofort an.
- Drücken Sie B, um die Uhr wieder in die Nullstellung zu bringen.

H.6 Barometer

Bei einigen Versuchen ist für die Auswertung der aktuelle Luftdruck zu bestimmen. Hierzu befinden sich in den Praktikumsräumen Quecksilber-Barometer. Das Aussehen ist in Bild H.5 zu erkennen. Die Bedienung ist in der dort beigefügten Beschreibung erklärt. Wie kann der Luftdruck noch gemessen werden?

Die Messung des Luftdrucks erfolgt durch eine Längenmessung der Quecksilbersäule, die dem augenblicklichen Luftdruck gegenüber dem TORICELLISchen Vakuum das Gleichgewicht hält. Der Nullpunkt der mm-Skala fällt mit der Spitze des Maßstabes zusammen. Der Nullpunkt des Nonius fällt mit dem unteren Rand des Ableserings zusammen.

1. Mit der am unteren Ende der mm-Skala befindlichen Rändelmutter II wird die Spitze so auf das Hg-Niveau im unteren Gefäß eingestellt, dass sie mit Ihrem Spiegelbild ein X bildet.

2. Mit der im oberen Teil der mm-Skala befindlichen Rändelmutter I wird der am Nonius befestigte Ablesering so eingestellt, dass sein unterer Rand mit der Kuppe der Hg-Säule abschließt. Für das Auge müssen die vor und hinter dem Glasrohr liegenden Kanten des Metallringes zusammenfallen (parallaxenfrei) und die Hg-Kuppe tangential berühren.

Die Einstellungen 1. und 2. sind einige Male zu wiederholen. Nach beendeter Messung die Spitze bitte wieder mit Rändelmutter II ca. 10 mm oberhalb des Hg-Niveaus einstellen!




Bild H.5: Ein Quecksilber-Barometer nach LAMBRECHT.

H.7 Diverse

Darüberhinaus kommen auch weitere Instrumente zu Einsatz, z.B. Schieblehre, Mikrometerschraube, Waagen, Thermometer, Mikroskope, Goniometer, Winkelskalen, Manometer, Hallsonde, Stromintegratoren. Deren Einsatz ist meist selbstverständlich oder selbsterklärend, bei Bedarf wird eine Betreuerin/ein Betreuer gerne über die Verwendung eines Gerätes informieren. Das Galvanometer wird in einem eigenen Versuch behandelt, vereinzelt kommen auch noch analoge Messgeräte für Spannungen, Ladungen und Ströme zu Einsatz. Diese sind für einzelne Versuche sogar notwendig, da die Digital-Multimeter dort überfordert wären.

H.8 Anleitungen und Handbücher

Wie bereits erwähnt, werden zu fast allen Geräten detaillierte Anleitungen und Handbücher auf unseren Webseiten angeboten. Teilweise findet man dort auch Schulungsbücher. Auch im Handapparat des Praktikums sind alle verfügbaren Anleitungen nochmals zusammengestellt. Falls Sie weitere Informationen benötigen oder etwas nicht finden können, fragen Sie bitte Ihren Betreuer/Ihre Betreuerin.

Teil II

Versuche

1 Der Pohlsche Resonator

In diesem Versuch wird die erzwungene gedämpfte Schwingung eines mechanischen Systems behandelt. Die hier behandelten Differentialgleichungen (Schwingungsgleichungen) sind in vielen Bereichen der Physik von großer Bedeutung, z.B. beim elektrischen Schwingkreis. Das Verständnis von Resonanzerscheinungen und Phasenverschiebungen ist notwendig, da sie unter anderem in der Atom-, Festkörper- und Astrophysik eine wichtige Rolle spielen. Die Aufnahme der Messwerte des Pohlschen Resonators erfolgt computergesteuert mit Hilfe eines Winkelkodierers und einer Schrittmotorsteuerung. Der zeitliche Verlauf der Bewegung des Resonators für verschiedene Frequenzen und Dämpfungen, sowie die jeweiligen Phasenraumprojektion werden während der Datenaufnahme auf einem Computer ausgegeben und in eine Datei gespeichert. Die eigentliche Auswertung erfolgt anhand dieser gespeicherten Messdaten.

1.1 Stichworte

Pohlscher Resonator; Schwingungsgleichung; harmonische Schwingung; erzwungene, gedämpfte Schwingung; Wirbelstrombremse; homogene und inhomogene Differentialgleichung; Bewegungsgleichung; Resonanzkurve; Phasenverschiebung; Einschwingvorgang; logarithmisches Dekrement.

1.2 Literatur

NPP [18] S.74-81; Gerthsen: Kap.2.1-2.3 [66]; Walcher [94], 2.7; Dem-1 [11]: 5.1-5.6, 10.1-10.6; Geschke [26]; Joos: Lehrbuch der theoretischen Physik: erzwungene Schwingungen [39]; BS-1: Kap. III-IV [89].

1.3 Zubehör

Bild 1.1 zeigt den Versuch mit Zubehör: Pohlscher Resonator mit Winkelkodierer und Wirbelstrombremse, Schrittmotor, Computer zur Steuerung und Datenaufnahme, Diskette zur Datenspeicherung, Internetverbindung.

1.4 Grundlagen

Die Drehscheibe hat ein Trägheitsmoment Θ , auf welche durch die Spiralfeder ein Rückstellmoment $D^* \varphi$ wirkt (D^* wird auch als Winkelrichtgröße bezeichnet), welches proportional zum Auslenkungswinkel φ ist. Die Wirbelstrombremse (und natürlich auch Reibungsverluste) erzeugen ein bremsendes Moment $\rho \dot{\varphi}$, das proportional zur Winkelgeschwindigkeit angenommen wird




Bild 1.1: Pohlscher Resonator bestehend aus einer Schwungscheibe mit Rückstellfeder und Winkelskala, Erreger (Schrittmotor) mit Exzenter und Winkelskala, Wirbelstrombremse mit Millimetertrieb, Computer zur Steuerung des Schrittmotors und zur Datenaufnahme.

(ρ ist der Reibungskoeffizient). Mit dem äußeren periodischen Anregungsmoment $M \cos \omega t$ erhalten wir die Bewegungsgleichung für die erzwungene gedämpfte Schwingung des Pohlschen Rades:

$$\Theta \ddot{\phi} + \rho \dot{\phi} + D^* \phi = M \cos \omega t, \quad (1.1)$$

wobei ω als Erregerfrequenz bezeichnet wird. Bringen wir dies auf die Normalform, indem wir durch Θ teilen, erhalten wir mit $2\beta = \rho/\Theta$, $\omega_0^2 = D^*/\Theta$ und $N = M/\Theta$ eine inhomogene lineare Differentialgleichung 2. Ordnung (höchste Ableitung = 2. Ableitung):

$$\ddot{\phi} + 2\beta \dot{\phi} + \omega_0^2 \phi = N \cos \omega t. \quad (1.2)$$

Für das freie Rad (ohne Antrieb) gelangen wir mit dem Ansatz $\phi \sim \exp(\lambda t)$ zur Lösung für den Schwingfall ($\beta^2 < \omega_0^2$):

$$\phi(t) = \varphi_0 \exp(-\beta t) \exp(i(\omega_e t - \phi)), \quad (1.3)$$

wobei die Eigenfrequenz ω_e gegeben ist durch:

$$\omega_e = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \quad (1.4)$$

Eine solche Kurve ist in Bild 1.2 dargestellt. Das Verhältnis zweier aufeinander folgender Maxima ist nur von der Dämpfung abhängig $\varphi(t)/\varphi(t+T) = \exp(+\beta T)$, was zur Definition des Logarithmischen Dekrements Λ führt:

$$\Lambda = \ln [\varphi(t)/\varphi(t+T)] = \ln [\exp(+\beta T)] = \beta T. \quad (1.5)$$

Hiermit kann leicht die Dämpfung eines schwingenden Systems bestimmt werden.

Für die erzwungene Schwingung muss zusätzlich zur gerade beschriebenen homogenen Lösung jetzt noch eine partikuläre Lösung der inhomogenen Gleichung gesucht werden. Die gelingt mit dem Ansatz $\phi = \varphi_0/2 \cdot \exp(i(\omega t - \phi)) + c.c.$ und führt auf die Lösung für die stationäre er-




Bild 1.2: Schwingungen: a) Zeitlicher Verlauf einer gedämpften freien Schwingung. Beachten Sie die Einhüllende; b) Frequenzgang einer erzwungenen gedämpften Schwingung. Beachten Sie die Verschiebung des Resonanzmaximums.

zwungene Schwingung:

$$\varphi = \frac{N}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}} \cdot \cos\left(\omega t - \arctan\left(\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)\right). \quad (1.6)$$

Der Vorfaktor kann auch als Amplitude φ_0 bezeichnet werden. Die Phasenverschiebung ϕ ergibt sich aus¹

$$\phi = \arctan\left(\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right). \quad (1.7)$$

Die Amplitude φ_0 wird maximal (bitte herleiten!) für die Resonanzfrequenz ω_r , die sich ergibt als:

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}. \quad (1.8)$$

Daraus ist ersichtlich, dass auch die Resonanzkurve und die Phasenverschiebung zur Bestimmung der Dämpfung benutzt werden können. Eine solcher Frequenzgang (Amplituden-Kurve) ist in Bild 1.2b dargestellt.

1.5 Fragen

1. Erläutern Sie das Zustandekommen der Differentialgleichung des Pohlschen Resonators:

$$\Theta \ddot{\varphi}(t) + \rho \dot{\varphi}(t) + D^* \varphi(t) = M \cos(\omega t). \quad (1.9)$$

Wie kommt man von hier auf die Dämpfung β , die Eigenfrequenz ω_0 und das logarithmische Dekrement Λ ?

¹ Beachten Sie die Quadranten, eine Phasenverschiebung von $-\pi$ ist identisch zu $+\pi$

2. Was ist eine Wirbelstrombremse? Erläutern Sie ihre Wirkungsweise. (Nennen Sie ein Anwendungsbeispiel.) Warum eignet sie sich so gut für diesen Versuch?
3. Die Lösung der homogenen Differentialgleichung ist ja bekannt. Wie wird die inhomogene Gleichung gelöst? Warum ist dieser Teil der Lösung der physikalisch wichtige in diesem Versuch?
4. Leiten Sie bitte die Formel für die Schwingungsamplitude

$$\varphi_0 = \frac{N}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}} \quad (1.10)$$

her und diskutieren Sie diese als Funktion der Erregerfrequenz ω . Leiten Sie auch die Gleichung für die Phasenverschiebung ϕ des Resonators her:

$$\phi = \arctan\left(\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) \quad (1.11)$$

Diskutieren Sie bitte auch diese Funktion (grafisch). Was passiert im Resonanzfall?

5. Warum kann es nützlich sein, das Quadrat der Amplitude zu betrachten?
6. Warum spielt die homogene Lösung für den stationären Zustand der erzwungenen Schwingung keine Rolle mehr?

1.6 Durchführung

1.6.1 Vorbereitung

Die Computer zur Steuerung und Datenaufnahme laufen unter dem Betriebssystem LINUX. Gegebenenfalls schalten Sie den zu Ihrem Versuch gehörenden Rechner und die Motorsteuerung in dem separaten Kasten ein. Melden Sie sich mit der Benutzerkennung »prakt« und dem Passwort »prakt« an. Starten Sie das Programm »kPohl« über das Icon auf dem Desktop. Ihre Messdaten werden später in einem anzugebenden Verzeichnis gespeichert. Von Vorteil ist ein eindeutiger Name wie z.B. das aktuelle Datum im Format JJMMTT (Jahr, Monat, Tag). Dieses Verzeichnis wird dann als Unterordner von »/home/prakt/« angelegt und die Messdaten werden dort abgespeichert. Bitte nicht in anderen Verzeichnissen Daten verändern oder löschen.

1.6.2 Bedienung des Meßprogramms

Das Programm »kPohl« ist eine grafische Oberfläche für die Messwertaufnahme am Pohlschen Resonator. Die Bedienung ist so gestaltet, dass jemand mit etwas PC-Erfahrung das Programm intuitiv bedienen kann. Trotzdem folgt hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Anlegen einer neuen Messung.

1. Starten Sie das Programm »kPohl«, falls dies noch nicht geschehen ist.
2. Sie stehen nun vor der Wahl, entweder einen schon vorhanden Datensatz zu öffnen und daran weiterzuarbeiten oder aber einen neuen Datensatz anzulegen. Wählen Sie »Neuen Datensatz anlegen«

3. Geben Sie nun einen aussagekräftigen Namen für ein Verzeichnis an. Es wird ein Verzeichnis mit gleichem Namen angelegt, in dem die Daten nach jeder Messung automatisch gespeichert werden. Das Format der Daten ist weiter unten erläutert.
4. Klicken Sie auf den Button »Neue Messung«, um eine neue Messreihe anzulegen.
5. Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Messreihe an, z.B. d2_f100.dat. Die Frequenz geben Sie bitte in Millihertz (mHz) an, mit der der Exzenter betrieben werden soll. Ein Wert von 250 lässt den Exzenter also in 4 Sekunden eine vollständige Umdrehung durchführen. Bei der Eingabe von 0 ist der Exzenter deaktiviert.
6. Starten Sie die Messung mit einem Klick auf »OK«.
7. Das Pohlsche Rad befindet sich nun im Einschwingvorgang. Dabei wird der Amplitudenverlauf grafisch aufgetragen.
8. Wenn der Einschwingvorgang beendet ist, starten Sie die Messung durch einen Klick auf den Button »Messung starten«
9. Durch einen Klick auf die Reiter »Amplitude«, »Phasenraum«, etc., können Sie sich verschiedene Messdaten schon während der Messung anschauen.
10. Wenn sie genug Daten haben, beenden Sie die Messung mit einem Klick auf »Messung beenden«

Die schon durchgeführten Messungen lassen sich in der Auswahlleiste links erneut anschauen. Nicht erfolgreiche Messungen lassen sich nach Auswahl durch einen Klick auf »Messung löschen« wieder entfernen.

1.6.3 Durchführung

Für vier verschiedene Dämpfungen 0, 4, 8, 12 mm (Stellung am Millimetertrieb der Wirbelstrombremse) führen Sie bitte jeweils die nachfolgenden Schritte durch.

1. Starten Sie die Messung für die freie Schwingung. Regen Sie den Resonator bei abgeschaltetem Motor zu Eigenschwingungen an (Anregung 0 Hz. Bitte dafür das Steuergerät kurz ausschalten und den Exzenter auf Null stellen, dann das Steuergerät wieder anschalten. Die Auslenkung der Drehscheibe von Hand auf 120° stellen und loslassen).
2. Messen Sie nun bitte die erzwungene gedämpfte Schwingung. Nehmen Sie für die jeweils eingestellte Dämpfung für genügend viele verschiedene Frequenzen (100-600 mHz) die Schwingung des Oszillators auf. Stellen Sie sicher, dass nach dem Einschwingvorgang² auch noch genügend viele Schwingungen aufgezeichnet werden.
3. Während und nach einer Messung für eine bestimmte Erregerfrequenz wird der bisher gemessene Frequenzgang im Programm angezeigt. Machen Sie insbesondere in der Nähe der Resonanz viele Messungen. Achten Sie dabei jedoch auf eine mögliche Resonanzkatastrophe. In diesem Fall ist die Messung sofort über »Messung stoppen« zu beenden.

² Woran ist dieser zu erkennen? Man beachte hierbei die Phasenraumprojektion.

Das Programm legt mehrere Dateien an, von denen eine den Namen »index.txt« hat. In dieser Datei werden allgemeine Informationen über jede Messreihe gespeichert. Unter anderem finden sich dort der Name der Messung, die Frequenz des Exzenters und der Nullpunkt des Exzenters in ms, welcher einen Zeitpunkt angibt, an dem der Exzenter einen Nulldurchlauf hatte. Hieraus lässt sich die Phasenverschiebung berechnen.

Eine weitere Information zu den Messungen in der Datei ist der jeweilige Dateiname mit den einzelnen Messparametern. Diese Dateinamen sind von der Form »messung0.txt«. In diese Dateien sind alle gesammelten Messdaten einer Messung gespeichert, pro Zeile ein Messpunkt. Die erste Spalte ist die Zeit in ms (Millisekunden), die zweite Spalte die Amplitude und die dritte Spalte die Winkelgeschwindigkeit.

Speichern Sie Ihre Dateien auf eine Diskette (1,44 MB, bitte mitbringen oder Betreuer/in fragen), oder besser, übertragen Sie sie über das Internet auf einen für Sie zugänglichen Speicherort.³ Sie können sich die Dateien auch selbst per E-Mail schicken. Ihr/e Betreuer/in kann Ihnen dabei helfen. Es kann günstig sein die Dateien zu einer großen Datei zusammen zu packen (ZIP).

1.7 Angaben

Keine.

1.8 Auswertung

1. Bitte tragen Sie die Abklingkurven $\varphi_0(t)$ aus Messung 1 (linear oder halblogarithmisch) für alle Dämpfungen (gemeint ist hier die Stellung der Wirbelstrombremse) auf.
2. Für jede Dämpfung ist hieraus die Eigenfrequenz ω_e , das logarithmische Dekrement Λ , und daraus die jeweilige Dämpfungskonstante β zu bestimmen.
3. Bestimmen Sie aus den vorhergehenden Ergebnissen die ungedämpfte Eigenfrequenz ω_0 . Stimmt diese mit der Eigenfrequenz ω_e für die Stellung »0« der Wirbelstrombremse überein?
4. Für jede Dämpfung ist aus Messung 3 die Resonanzkurve (der Frequenzgang) aufzutragen. Das Verhältnis von Erregerfrequenz zur Eigenfrequenz des Resonators ω/ω_0 ist als Abszisse aufzutragen, als Ordinate das Verhältnis der Amplitude bei einer Frequenz in der Nähe von Null $\varphi_0(\omega)/\varphi_0(0)$. Dabei sollen die entsprechenden Kurven für die verschiedenen Dämpfungen in eine gemeinsame Figur gezeichnet werden.
5. Zeichnen Sie den entsprechenden Frequenzgang mit den Quadraten der Amplituden und bestimmen Sie auch hieraus das logarithmische Dekrement Λ . (Wiederum in ein einziges Diagramm).
6. Die gemessene Phasenverschiebung ϕ aus Messung 3 soll für die verschiedenen Dämpfungen in eine gemeinsame Figur eingetragen werden (wieder ω/ω_0 als Abszisse). Es ist darauf zu achten, dass die Werte für ϕ zwischen 0 und 180° liegen. (Genaue Beachtung der Vorzeichen und der Richtung des Nulldurchgangs!).

³ Dies geht zum Beispiel einfach über »ftp« oder »telnet«.

7. Vergleichen Sie die Ergebnisse für das logarithmische Dekrement Λ , die Sie aus den verschiedenen Methoden erhalten haben.
8. Vergleichen Sie die gemessene Resonanzfrequenz ω_r mit der theoretisch erwarteten (ω_0 und β) aus Auswertung 2 und 3.

1.9 Bemerkungen

Man achte bei den Frequenzmessungen ständig und insbesondere bei schwachen Dämpfungen auf den Maximalausschlag des Resonators! Die Amplitude muss im Skalenbereich bleiben, nähert sie sich dem Maximalwert bei 120° , ist *sofort* die Frequenz des Motors aus dem Resonanzbereich herauszubringen (Resonanzkatastrophe)!

Wer zwecks Ausdrucken und Auswertung der Dateien einen Zugang zu einem Computer braucht, wende sich bitte an den Assistenten. Die Praktikumsrechner und der CIP-Pool der Fakultät stehen Ihnen hierfür zur Verfügung.

2 Die Gravitationswaage

Die Gravitationskonstante γ stellt eine der wichtigsten und universellsten physikalischen Größen dar. Seit der Entdeckung des Gravitationsgesetzes durch Isaak Newton im Jahre 1667 bedeutete ihre experimentelle Bestimmung eine besondere Herausforderung für alle Physiker. Bis in die heutige Zeit werden Anstrengungen für immer genauere Messungen unternommen. Die prominenteste aller Bestimmungsmethoden ist die der Gravitationswaage von CAVENDISH und EÖTVÖS.¹ Ihr Experiment soll im Rahmen dieses Versuches rekapituliert werden. Gleichzeitig werden das Gravitationsgesetz sowie die daraus folgenden Gleichungen der Planetenbahnen, speziell die Keplerschen Gesetze, erläutert.

2.1 Stichworte

Gravitationskonstante, Gravitationsgesetz, Planetenbahnen, Keplersche Gesetze, gedämpfte Schwingungen, Torsionsschwingung, Torsionsmodul.

2.2 Literatur

Gerthsen, S. 41ff; BS-1: S.122ff (sehr ausführlich); Nolting, Schur und Mitarbeiter, Phys. Blätter 55 (1999), Nr.4, S.51-53 [70]; NPP; Walcher.

2.3 Zubehör

Der Versuch ist fertig aufgebaut und justiert. Er erlaubt leider keinen selbständigen Aufbau und Manipulation. Die benötigte Stoppuhr holen Sie bitte aus dem Messgeräteschrank. Bild 2.1 zeigt den Versuch mit Zubehör: Torsionswaage, drehbarer Aufsatz mit Bleikugeln, Laser als Lichtzeiger, Stoppuhr, Wandskala.

2.4 Grundlagen

Hier folgen einige theoretische Grundlagen für den Versuch.

2.4.1 Theorie

Der Legende nach inspirierte ein fallender Apfel im Garten seiner Eltern in Woolsthorpe ISAAK NEWTON im Jahr 1665 zur Formulierung des Gravitationsgesetzes. Demzufolge wirkt zwischen zwei Körpern der Masse M_1 und M_2 eine Zentralkraft \vec{F} :

$$\vec{F} = \vec{F}(M_1, M_2, r). \quad (2.1)$$

¹ Cavendish wollte übrigens nicht die Gravitationskonstante, sondern die Erdmasse bestimmen.



Bild 2.1: Gravitationswaage bestehend aus 2 an einem Torsionsfaden aufgehängten kleinen Kugeln in einem evakuierten Glaskolben, mit einem Spiegel am Faden und einem umgebenden Kupfernetz. Der Spiegel wird mit einem Laser beleuchtet und auf einer gegenüberliegenden Skala abgebildet. So wird die Torsion des Fadens sichtbar.

Aus Beobachtungen wurde auf zwei Abhängigkeiten geschlossen:

1. $\vec{F} \propto r^{-2}$ (Newton)
2. $\vec{F} \propto M_1, \vec{F} \propto M_2$ (Galilei)

Mit diesen Vorgaben formulierte NEWTON die Gravitationskraft zwischen zwei Masse-behafteten Körpern M_1 und M_2 im Abstand r wie folgt:

$$\vec{F} = \gamma \cdot \frac{M_1 M_2}{r^2} \cdot \vec{e}_r \quad (2.2)$$

γ ist hierbei die Gravitationskonstante. Ist diese Größe bekannt, ist zugleich eine absolute Bestimmung der Erdmasse (also eine Wägung der Erde) und aller anderen Himmelskörper möglich, für welche zuvor nur Relativmassen angegeben werden konnten.

Die Entdeckung des Gravitationsgesetzes bedeutete auch den Durchbruch in der Erklärung der Planetenbahnen. Erstmals war es möglich die bis dahin von JOHANNES KEPLER empirisch gefundenen Gesetze zur Planetenbewegung physikalisch zu verifizieren.

2.4.2 Versuchsaufbau

Bild 2.2 zeigt schematisch den Versuchsaufbau. Die von CAVENDISH und EÖTVÖS konstruierte




Bild 2.2: Skizze des Aufbaus einer Gravitationswaage. Die benötigten Winkel und Längenangaben sind eingezeichnet. Im Aufbau sind die Kugeln auf diametral unterschiedlichen Höhen angebracht.

Torsionswaage zur Bestimmung der Gravitationskonstante besteht aus einem dünnen Torsionsfaden, an dessen Ende zwei kleine Metallkugeln und ein Spiegel angebracht sind. Über einen Lichtzeiger kann die Drehung des Torsionsfadens durch Reflexion am Spiegel auf einer Skala gemessen werden. Das ganze System ist evakuiert und zur Schwingungsdämpfung in der Wand verankert. Außerhalb des Glaszylinders sind zwei große Bleikugeln drehbar gelagert. Zwischen diesen großen und den kleinen Kugeln wirkt also die Gravitationskraft, welche die kleinen Kugeln so weit aus der Ruhelage auslenkt, bis Gravitationsmoment M_{grav} und Torsionsmoment $D\phi$ sich genau kompensieren. Das Torsionsmoment eines Torsionsfadens mit Radius r_F und der Länge L_F ergibt sich über das Torsionsmodul G zu:

$$D\phi = G \cdot \frac{\pi r_F^4}{2L_F} \cdot \phi \quad (2.3)$$

Werden nun die großen Kugeln gedreht, vollführt der Torsionsfaden eine Schwingung um die neue Ruhelage ϕ . Die Schwingungsdauer T ergibt das Torsionsmoment, der relative Abstand zweier spiegelverkehrter Ruhelagen ergibt nach Kompensation des Torsionsmomentes die Gravitationskonstante. Im Gleichgewicht von Torsionsmoment $D\phi$ und Gravitationsmoment M_{grav} gilt also:

$$D\phi = M_{grav} = 2a\gamma \frac{Mm}{d^2} \sin \beta, \quad (2.4)$$

wobei M die Masse der großen Kugeln mit Radius R und Abstand b von der Drehachse, m die Masse der kleinen Kugeln mit Radius r und im Abstand a von der Drehachse sind. Große und kleine Kugeln haben eine gemeinsame Drehachse. β ist der eingeschlossene Winkel zwischen der Achse der kleinen von der Drehachse und der Verbindungslinie zu der große Kugel, d bezeichnet deren Abstand. Aus der Schwingungsdauer T kann also die Winkelrichtgröße D des

Torsionsmoments experimentell bestimmt werden.

$$D = \frac{4\pi^2}{T^2} \Theta; \quad \Theta : \text{Trägheitsmoment der Torsionshantel} \quad (2.5)$$

$$\Theta = 2m\left(\frac{2}{5}r^2 + a^2\right); \quad \text{siehe Versuch 3 »Trägheitsmomente«} \quad (2.6)$$

Für kleine Auslenkungswinkel φ wird nun folgende Näherung vorgenommen: $\beta = \pi/2 + \alpha$ und $\sin \beta = b \sin \alpha / d$. Mit Hilfe des Kosinussatzes für den Abstand d folgt somit

$$\gamma = 4\pi^2 \varphi \frac{\left(\frac{2}{5}r^2 + a^2\right)(a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha)^{3/2}}{T^2 M a b \sin \alpha} \quad (2.7)$$

2.5 Fragen

1. Der Torsionsfaden soll einen möglichst kleinen Radius haben, um große Schwingungsamplituden, bzw. genügend große Schwingungsdauern zu ermöglichen. Gleichzeitig muss der Faden aber das Gewicht der kleinen Kugeln tragen. Wie kann man dies optimieren?
2. Geben Sie für die beiden Abhängigkeiten $\vec{F} \propto r^{-2}$ und $\vec{F} \propto M_i$ jeweils ein (möglichst prominentes) Beobachtungsbeispiel an.
3. Was kann insbesondere aus der zweiten Abhängigkeit $\vec{F} \propto M_i$ über das Verhältnis von schwerer und träger Masse ausgesagt werden?
4. (Für Interessierte) Sowohl Newtons als auch Galileis Erklärungen beider Gesetzmäßigkeiten waren etwas naiv. Insbesondere Galileis Erklärung der Proportionalität zwischen schwerer Masse und Gravitationskraft hat einen kleinen Haken, dessen Phänomen allen vertraut ist. Welches ist es und wie kann man es erklären?
5. Nennen Sie die drei KEPLERSchen Gesetze. Wie ist Kepler zu diesen Aussagen gekommen?
6. Benennen Sie für die ersten beiden Gesetze zwei explizite physikalische Begründungen anhand der Form des Gravitationsgesetzes.
7. Skizzieren Sie kurz die Herleitung der Kegelschnittgleichung für die Planetenbahnen. Eine kleine Hilfe: Betrachten Sie die Energie und den Drehimpuls in Polarkoordinaten und führen Sie eine Trennung der Variablen durch. Diskutieren Sie bitte insbesondere die Fälle unterschiedlicher Exzentrizitäten.
8. Geben Sie für den Fall einer Ellipse, also einer Planetenbahn, die Gleichungen für die große und kleine Halbachse an. Begründen Sie hieraus das dritte Keplersche Gesetz. Gilt es eigentlich auch für die kleine Halbachse? Begründen Sie bitte Ihre Antwort.
9. (Für Interessierte) Im August 1999 flog die Cassini-Sonde auf ihrem Weg zum Saturn in ca. 3000 km Entfernung an der Erde vorbei, um mehr Energie für den siebenjährigen Flug zu bekommen. Seit Pioneer 10 ist dieses Verfahren zur Energiegewinnung bei Raumflügen sehr verbreitet. Können Sie erklären, wie es prinzipiell funktioniert? Ein Hinweis: Das Manöver nennt sich *Swing-by*. Betrachten Sie die Energieerhaltung in einem konservativen Zentralkraftfeld. Wofür gilt die also?
10. Erklären Sie bitte den Sinn des Kupfergitters im Glaszylinder.
11. Erläutern Sie bitte anhand der Herleitung der Formel, warum die Masse der kleinen Kugeln zur Berechnung der Gravitationskonstante nicht benötigt wird.

12. Warum ist es sinnvoll, zwei spiegelsymmetrische Auslenkungen der großen Kugeln zu nehmen anstatt zweier beliebiger? Erinnern Sie sich bitte an die Frage bei der Auswertung des Versuchs.
13. Was sind die wichtigsten Fehlerquellen des Versuches? Versuchen Sie eine Abschätzung dieser Fehlerquellen und vergleichen Sie diese mit dem Messfehler.

2.6 Durchführung

1. Man bestimme die Null-Lage (Skalenablesung) der ruhenden Drehwaage ohne Beeinflussung durch die äußeren Kugeln, indem man alle 4 Kugeln in einer Ebene hat.²
2. Man drehe nun die äußeren Kugeln um den Winkel $\alpha = +54^\circ$ (maximales äußeres Drehmoment) und messe in Abständen von 15 s den ganzen zeitlichen Verlauf der Lichtzeigerauslenkung $y(t)$ über 5 oder mehr Perioden. Aus den Maximalausschlägen y_i bestimme man die neue Endeinstellung \bar{y} des Lichtzeigers und die Schwingungsdauer T der Drehwaage. Zur Ermittlung von \bar{y} errechne man aus je drei aufeinanderfolgenden Maximalausschlägen y_i nach der Beziehung $\bar{y} = (y_1 + y_3 + 2y_2)/4$ die zu erwartenden Endeinstellungen \bar{y} des Lichtzeigers und mittele über alle erhaltenen Werte \bar{y} .
3. Man lenke nun die großen Kugeln aus der bisherigen Lage um $-2\alpha = -108^\circ$ in die entgegengesetzte Spiegellage (d.h. $\alpha = -54^\circ$ aus und verfähre wie zuvor.
4. Nach der Messung sind die großen Kugeln wieder auf 0° zurückzudrehen.
5. Notieren Sie bitte die Nummer der Apparatur (I, II oder III).

2.7 Angaben

Die Parameter der einzelnen Gravitationswaagen sind in Tabelle 2.1 angegeben. Bitte beachten Sie jedoch auch eventuelle Korrekturangaben zu den einzelnen Größen an der Apparatur.

Tabelle 2.1: Parameter der Gravitationswaagen

Parameter/Apparatur	I	II	III
Senkrechte Lichtzeigerlänge l	265 cm	271 cm	259 cm
Masse der großen Kugeln M	10 142 g	9 993 g	10 450 g
Masse der kleinen Kugeln m	20 g	20 g	20 g
Radius der kleinen Kugeln r	0,75 cm	0,75 cm	0,78 cm
Abstand Schwerpunkt-Drehachse kleine Kugeln a	2,40 cm	2,40 cm	2,30 cm
Abstand Schwerpunkt-Drehachse große Kugeln b	10,15 cm	10,20 cm	10,30 cm

Der Torsionsfaden besteht aus gezogenem Wolframdraht mit einem Durchmesser von $d_F = 2r_F = 20 \mu\text{m}$ angefertigt. Das Torsionsmodul für diesen Wolframdraht beträgt nach Herstellerangabe $G = 185 \text{ GPa}$, seine Zugfestigkeit beträgt $\sigma_B = 4,17 \text{ GPa}$ und der E-Modul $E = 401 \text{ GPa}$.

² Die Kugeln sollten hoffentlich in einer Ebene stehen. Vorsicht: Hat man eine Schwingung angestoßen, kann diese nicht mehr zur Ruhe gebracht werden!

Die effektive Länge des Torsionsfadens vom oberen Befestigungspunkt bis zum Aufhängebalcken der kleinen Kugeln beträgt $L_F = 720 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$. Die kleinen Kugeln sind an einer Aufhängevorrichtung (mit Spiegel) befestigt, so dass deren gesamtes Trägheitsmoment $\Theta_{\text{Aufh.}} = 4,08 \text{ g} \cdot \text{cm}^2 \pm 0,18 \text{ g} \cdot \text{cm}^2$ zum Gesamtdrehmoment am Torsionsfaden hinzuaddiert werden muss.

2.8 Auswertung

1. Man trage für beide Lagen die Auslenkung gegen die Zeit auf. Man bestimme die Schwingungsdauer T aus den Nulldurchgängen der Funktion $y(t)$ in der Zeichnung.
2. Man berechne aus der Differenz der unter 2. und 3. ermittelten Endeinstellungen \bar{y} des Lichtzeigers die mittlere Auslenkung φ der Drehwaage und berechne die Gravitationskonstante γ nach der Näherungsformel:

$$\gamma = 4\pi^2 \cdot \varphi \cdot \frac{(a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha)^{3/2} \cdot (a^2 + \frac{2}{5}r^2)}{abM \sin \alpha \cdot T^2} . \quad (2.8)$$

3. Bestimmen Sie bitte die Gravitationskonstante für beide Lagen der großen Kugeln unabhängig voneinander, indem Sie den absoluten Abstand der Ruhelage von der Nulllage für die Messung verwenden. Was lernen wir aus dem Ergebnis?
4. Bis heute ist die Gravitationskonstante die am ungenauesten bekannte Naturkonstante. Vergleichen Sie bitte Ihr Ergebnis mit den in Bild 2.3 angegebenen aktuellen Messdaten anderer Forschergruppen, welche teilweise unter enormem Messaufwand erzielt werden. Bewerten Sie Ihr Ergebnis im Hinblick auf den Messaufwand.




Bild 2.3: Neuere Messungen der Gravitationskonstante [70].

5. Berechnen Sie mit dem Literaturwert der Gravitationskonstante das Torsionsmodul des Torsionsfadens.

2.9 Bemerkungen

Die Apparatur einschließlich Beleuchtung darf nur zur Auslenkung der großen Kugeln und nur an den mit gelbem Tesa-Band versehenen Stellen berührt werden, um störende elektrostatische Aufladungen zu vermeiden.

Einmal in Bewegung gesetzt, ist die Schwingung der Gravitationswaage am Versuchstag nicht mehr zu stoppen.

Wir versuchen eine Statistik der Ergebnisse anzulegen und auch den Versuch qualitativ zu verbessern. Deshalb bitten wir Sie uns Ihre Ergebnisse (γ , Nulllage, Endausschläge und Schwingungsdauern für links und rechts) per E-Mail mit der Nummer der Apparatur zuzusenden. Besten Dank. Als Anreiz werden wir auf den Webseiten die Gruppen mit den besten Ergebnissen veröffentlichen.

3 Das Trägheitsmoment

Drehbewegungen jeglicher Art spielen im Alltag eine sehr große Rolle, man denke z.B. daran, dass sämtliche Fortbewegungsmittel direkt oder indirekt auf Drehbewegungen von Rädern, Wellen, Propellern etc. beruhen. In diesem Versuch wird das Trägheitsmoment Θ als zentrale Größe der Drehbewegungen (vergleichbar mit der Masse in der linearen Mechanik) auf zwei verschiedene Weisen bestimmt. Der anschließende Kreiselversuch ergänzt diesen Themenkreis der Rotationsmechanik, indem er die Drehbewegung für eine frei bewegliche Drehachse behandelt. Im Falle des Kreisels gibt es zwar keine feste Drehachse, es gibt aber in dem betrachteten Körper einen raumfesten Punkt, so dass man abgekürzt von einer Drehbewegung bei festem Punkt sprechen kann.

3.1 Stichworte

Trägheitsmoment, Drehmoment, Winkelrichtgröße, Steinerscher Satz, Trägheitsellipsoid, Winkelgeschwindigkeit, Winkelbeschleunigung, physikalisches Pendel, beschleunigte Masse

3.2 Literatur

NPP: 8; BS-1: Kap. III; Gerthsen, Wap: 2.7; Budo: Theoretische Mechanik [6]; Goldstein: Klassische Mechanik [27]; Kuypers: Theoretische Mechanik [55]; Dem-1.

3.3 Zubehör

Bild 3.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: Teil A: Trägheitsmoment aus Drehschwingungen: Gestell mit Drillachse, Scheibe mit Gradeinteilung, Gewichtssatz, 7 Versuchskörper, Schieblehre, Maßstab, Stoppuhr. Teil B: Trägheitsmoment aus Winkelbeschleunigung: Rad, Registrierpapier, Gewichtssatz, Zusatzgewicht, Zeitmarkengeber ($\nu = 10$ Hz), Stoppuhr.

Bild 3.2a zeigt die Anordnung in der Aufsicht. Eine Spiralfeder verbindet die zentrale feste Achse mit einem drehbar gelagerten flachen Hohlzylinder, der als Träger für die Probekörper dient. Nach Auslenkung aus der Ruhelage beobachtet man Drehschwingungen des Systems aus Hohlzylinder und Probekörper. Bild 3.2b zeigt die Anordnung in der Seitenansicht. Ein an einem Faden befestigter fallender Körper der Masse m setzt über ein kleines Rad ein großes Rad in Bewegung, das mit Registrierpapier belegt ist. Ein umlaufender Draht dient als Zeitmarkengeber, der in Abständen von $0,1$ s eine Markierung auf das Registrierpapier zeichnet.

3.4 Grundlagen

Die Durchführung des Versuches ist in Bild 3.2 nochmals schematisch veranschaulicht. Theo-




Bild 3.1: Zubehör zur Messung von Trägheitsmomenten verschiedener Körper.




Bild 3.2: : Drehschwingung und Winkelbeschleunigung schematisch: a) Trägheitsmoment aus Drehschwingungen in der Draufsicht, b) Trägheitsmoment aus Winkelbeschleunigung in der Seitenansicht.

retische Grundlagen des Versuches sind die Definition des Drehimpulses \vec{L} für ein System von Massenpunkten mit den Ortsvektoren \vec{r}_i und den Impulsen \vec{p}_i im Laborsystem

$$\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i \quad (3.1)$$

und die Kreisgleichung

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \dot{\vec{L}} = \vec{M}, \quad (3.2)$$

die die zeitliche Ableitung des Drehimpulses \vec{L} mit dem Drehmoment \vec{M} verknüpft. Wir nehmen an, dass die Massenpunkte zu einem starren Körper gehören und ein Punkt dieses Körpers im Raum (Laborsystem) festliegt. Dann gibt es stets eine momentane Drehachse, die sich aber im Allgemeinen sowohl im Raum als auch in Bezug auf die inneren Koordinaten des Körpers verlagern kann. Mit diesen Voraussetzungen kann man leicht zeigen, dass die Geschwindigkeiten \vec{v}_i der Massenpunkte im raumfesten System gegeben sind durch:

$$\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i, \quad (3.3)$$

wobei $\vec{\omega}$ der Vektor der Winkelgeschwindigkeit ist, und \vec{r}_i der Ortsvektor der Massenpunkte im körperfesten System. Setzt man (3.3) in (3.1) ein, so ergibt sich ein lineares Gleichungssystem, welches nach Transformation auf die Hauptachsen die folgende Form annimmt:

$$\begin{aligned} L_A &= \Theta_A \omega_A \\ L_B &= \Theta_B \omega_B \\ L_C &= \Theta_C \omega_C. \end{aligned} \quad (3.4)$$

Die Größen L_A , L_B und L_C sind die Komponenten des Drehimpulses bezüglich der Hauptträgheitsachsen, und ω_A , ω_B und ω_C die Komponenten des Vektors der Winkelgeschwindigkeit. Im Teil A »Trägheitsmoment aus Drehschwingungen« steht eine der Hauptträgheitsachsen (z.B. C) des Probekörpers senkrecht auf der Drehachse, so dass $\omega_C \equiv 0$ ist. Dann kann man das Skalarprodukt aus \vec{L} und $\vec{\omega}$ in der Form

$$\Theta \omega^2 = \vec{L} \cdot \vec{\omega} = \Theta_A \omega_A^2 + \Theta_B \omega_B^2 \quad (3.5)$$

schreiben. Mit $\omega_A = \omega \cos \alpha$ und $\omega_B = \omega \cos \beta$ ergibt sich aus (3.5) die Gleichung einer Ellipse in der Form

$$\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} = 1 \quad (3.6)$$

mit $\Theta_A = \frac{1}{a^2}$, $\Theta_B = \frac{1}{b^2}$, $\xi = \frac{\cos \alpha}{\sqrt{\Theta}}$, $\eta = \frac{\cos \beta}{\sqrt{\Theta}}$.

3.5 Fragen

1. Erläutern Sie die Analogien in den Observablen und den Bewegungsgleichungen für Translations- und Rotationsbewegungen.
2. Wie ist das Trägheitsmoment definiert? Leiten Sie den STEINERSchen Satz her.
3. Was ist ein Trägheitsellipsoid?
4. Wie berechnet man mit Hilfe der Winkelrichtgröße D das Trägheitsmoment?
5. Wie kann man über das Drehmoment das Trägheitsmoment eines Körpers berechnen?
6. Wie sieht die Bewegungsgleichung des physikalischen Pendels für kleine Auslenkungen aus?

3.6 Durchführung

3.6.1 Teil A: Trägheitsmoment aus Drehschwingungen

1. Als erstes müssen verschiedene Größen gemessen werden, die als Körpereigenschaften in die Auswertung eingehen: Radius der Kugel (z.B. kann der Umfang mit Hilfe eines Seiles gemessen werden, daraus dann der Radius), des Zylinders und der Scheibe, innerer und äußerer Radius des Hohlzylinders, Abstand der Hantelkörper, Kantenlänge des Würfels, Länge des Stabes und Abstand der Drehachse vom Schwerpunkt.
2. Der Halter wird so eingespannt, dass die Drillachse horizontal liegt. Um die Winkelrichtgröße zu bestimmen, wird nun die Größe des Winkelausschlags in Abhängigkeit verschiedener angreifender Drehmomente, also verschiedener angehängter Gewichte, gemessen. Dieses soll sowohl für ein Drehmoment nach rechts, als auch diametral für ein Drehmoment nach links bestimmt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Spiralfeder nicht an das Gestell anstößt.¹
3. Bei vertikaler Lage der Drillachse wird für die verschiedenen Versuchskörper die Schwingungsdauer der Drehschwingungen gemessen (für 10 bis 20 Schwingungen, je dreimal). Beim Würfel soll dies sowohl für die Drehachse durch die Flächenmitte, als auch für die Achse durch die Ecken geschehen, beim Stab für zwei parallele Achsen, von denen die eine nicht durch den Schwerpunkt geht. Auch hier darf die Spiralfeder bei großen Auslenkungen nicht an das Gestell schlagen!
4. Bei dem Tischchen wird die Schwingungsdauer für verschiedene, um bekannte Winkel gegeneinander verdrehte Rotationsachsen gemessen (15° -Schritte).

Liste der zu messenden Größen: Alle unter 1. angeführten Größen, Winkelausschlag für 6 verschiedene Massen und zwei Richtungen, Schwingungsdauern für 8 verschiedene Körper, Massen der verschiedenen Körper (nur notieren, nicht messen!), Schwingungsdauern des Tischchen für verschiedene Winkel (alle 15°).

3.6.2 Teil B: Trägheitsmoment aus Winkelbeschleunigung

1. Durch herabfallende Massen von 0,1, 0,2, 0,5 und 1 kg wird das Rad mit Hilfe des Bindfadens in beschleunigte Drehbewegung versetzt. Gleichzeitig zeichnet der Markengeber in zeitlichem Abstand von 0,1 s Zeitmarken auf das Registrierpapier. Vor der Messung sollte der Abstand des Markengebers so eingestellt werden, dass er an jeder Stelle des Rades deutlich sichtbare Striche auf das Papier zieht. Nach jeder Messung wird der Zeitmarkengeber etwas verschoben. Es muss darauf geachtet werden, dass auf dem Registrierpapier pro Masse nur ein Umlauf des Rades registriert wird, da es sonst schwierig ist, die verschiedenen Umläufe zu unterscheiden.
2. Das Rad wird durch Befestigen des Zusatzgewichtes am Rand einer Speiche als physikalisches Pendel ausgebildet. Die Schwingungsdauer des Pendels für 10 Schwingungen ist für kleine Amplituden zu messen. Die Messung wird danach mit dem Zusatzgewicht an

¹ Durch die sich ergebenden Nichtlinearitäten würden sich grosse Fehler ergeben.

der diametral gegenüberliegenden Speiche wiederholt. Der Radius der Felge R , des Zusatzgewichtes z , sowie des Rades für den Bindfaden r sind an verschiedenen Stellen zu bestimmen, um das Trägheitsmoment berechnen zu können. Da der Schwerpunkt verschoben ist, ist die Formel für Θ herzuleiten!

Liste der zu messenden Größen: Zeitmarken für 4 verschiedene Beschleunigungsmassen, Umfang des Rades, Radien des Papierstreifens und des Rades für den Bindfaden, Masse des Zusatzgewichtes, Abstand des Schwerpunkts des Pendels von der Drehachse, zweimal Schwingungsdauern des Pendels.

3.7 Angaben

Einige Angaben sind auf den Körpern, bzw. am Versuchsplatz angegeben. Bitte notieren Sie diese.

3.8 Auswertung

3.8.1 Teil A

1. Zur Bestimmung der Winkelrichtgröße muss die gemessene Abhängigkeit des Winkelausschlages vom angreifenden Drehmoment grafisch aufgetragen und durch lineare Regression deren Steigung bestimmt werden.²
2. Aus den Messungen unter 3. kann man dann auf zwei Arten die Trägheitsmomente der Körper bestimmen:
 - (a) aus den gemessenen Schwingungsdauern
 - (b) aus Gestalt und Masse der Körper.
 Leiten Sie die entsprechenden Formeln her. Achtung! Die Massen der Probekörper sind angegeben (bitte notieren!).
3. Aus den Schwingungsdauern des Tischchens sind für die unterschiedlichen Winkel die Quadratwurzeln der Trägheitsmomente in Form eines Polardiagramms grafisch aufzutragen (wieso die Quadratwurzeln?). Aus der Form der Ellipse ermittle man die Hauptträgheitsachsen des Tischchens.

3.8.2 Teil B

1. Durch Auftragen des Abstands der Zeitmarken auf dem Papier gegen die Zeit ist mittels linearer Regression die Winkelbeschleunigung zu berechnen. Aus diesen Kurven kann nun das Trägheitsmoment Θ bestimmt werden (Bitte herleiten!):

$$\Theta = \frac{r R m g}{a} - m r^2 \quad (3.7)$$

² Warum kann die Winkelrichtgröße D für eine Auslenkung nach rechts verschieden sein von der in die andere Richtung? Welche Auswirkung kann dies auf die im folgenden zu messenden Beziehungen haben?

mit m : beschleunigende Masse; a : gemessene Beschleunigung auf dem Papierstreifen; r : Radius des Rades für den Bindfaden; R : Radius der Felge.

2. Aus der Schwingungsdauer T des Rades mit Zusatzgewicht m im Abstand z von der Drehachse ist das Trägheitsmoment des Rades zu bestimmen. Die Formel lautet (bitte herleiten!):

$$\Theta = \frac{T^2 g z m}{4\pi^2} - m z^2 \quad (3.8)$$

Vergleichen Sie die Ergebnisse aus 1. und 2.

3.9 Bemerkungen

Keine.

4 Kapillarität und Viskosität

Kapillarität und Viskosität begegnen uns im täglichen Leben in vielfältiger Form. So sorgt die Kapillarität dafür, dass in Pflanzen das Wasser und die darin enthaltenen Nährstoffe von den Wurzeln in die Blätter transportiert werden. Eine unerwünschte Folge der Kapillarität ist, dass Feuchtigkeit in den Aussenwänden von Häusern aufsteigt, wenn man nicht durch eine geeignete Isolierschicht dafür sorgt, dass dies nicht geschehen kann. Die Viskosität ist zum Beispiel ein wichtiges Kriterium für die Auswahl des Motoröls beim Kraftfahrzeug. Die Temperaturabhängigkeit der Viskosität machte es früher erforderlich, im Sommer und im Winter verschiedene Motoröle zu verwenden. In den folgenden Versuchen werden einfache Messverfahren vorgestellt, mit denen man quantitative Aussagen über die Kapillarität und die Viskosität gewinnen kann.

4.1 Stichworte

Kapillarität, Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion, Innere Reibung (Viskosität) von Flüssigkeiten, dynamische Viskosität, Hagen-Poiseuillesches Gesetz, laminare Strömung, Mohrsche Waage, Archimedisches Prinzip.

4.2 Literatur

NPP: 10; BS-1: Kap. VI; Wap: 2.3, 2.5, 2.6; Wep, Gerthsen; Dem-1; Geschke.

4.3 Zubehör

Bild 4.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: *Kapillarität*: 3 Kapillaren mit verschiedenen Kapillarradien (grün, rot, blau), destilliertes Wasser, Methanol, Ethylenglykol, Mohrsche Waage, Messmikroskop, Wasserstrahlpumpe, Lösungsmittel, Bechergläser. *Innere Reibung*: Glasgefäß mit Stativ, dieselben Kapillaren wie für die Kapillaritätsmessung, destilliertes Wasser, Überlaufvorrichtung, Maßstab, Schieblehre, Stoppuhr, Thermometer.

4.4 Grundlagen

Thema dieses Versuches sind die Wechselwirkungen zwischen Flüssigkeitsmolekülen bzw. die daraus resultierenden Phänomene *Oberflächenspannung* und *dynamische Viskosität*. Die Oberflächenspannung σ einer Flüssigkeit kann im Vorgang der Kapillarität beobachtet werden, die dynamische Viskosität η bestimmt das Fließverhalten einer Flüssigkeit, deren Dynamik durch innere Reibung bestimmt wird.

Die Funktionsweise der Mohrschen Waage zur Dichtebestimmung mache man sich anhand der Bild 4.2 klar.¹

¹ Was war nochmal das Archimedische Prinzip?




Bild 4.1: Der Versuch »Kapillarität und Viskosität«.




Bild 4.2: Prinzip der Mohrschen Waage.

Nach STOKES erfährt eine Kugel mit Radius r in einer Flüssigkeit mit der Viskosität η , die mit der Geschwindigkeit v an ihr vorbei fließt, eine Kraft von

$$F = 6 \pi \eta r v. \quad (4.1)$$

Neben diesem Stokes-Gesetz eignet sich auch das Gesetz nach HAGEN-POISEUILLE für die Bestimmung der (dynamischen) Viskosität.

Die Viskosität nimmt für alle Flüssigkeiten mit zunehmender Temperatur sehr stark ab (exponentiell). Gase verhalten sich gerade umgekehrt. Bei Messungen der Zähigkeit ist daher auf eine genaue Temperaturbestimmung und Temperaturkonstanz zu achten.

4.5 Fragen

4.5.1 Oberflächenspannung

1. Welche Wechselwirkungen treten zwischen Flüssigkeitsmolekülen auf? Erläutern Sie bitte die Begriffe van-der-Waals-Wechselwirkung und Dipol-Dipol-Wechselwirkung. Diskutiere

ren Sie in diesem Zusammenhang kurz die verwendeten Flüssigkeiten.

2. Warum folgt aus diesen Wechselwirkungen eine Oberflächenspannung?
3. Erläutern Sie die Begriffe Adhäsion und Kohäsion.
4. Für die Oberflächenspannung σ gilt $dW = \sigma dA$, worin dW der Energiegewinn beim Benetzen der Oberfläche dA bedeutet. Leiten Sie hieraus die Formel für die kapillare Steighöhe h ab:

$$h = \frac{2\sigma}{\rho g r}, \quad (4.2)$$

wobei r der Radius der Kapillare, ρ die Dichte der Flüssigkeit und g die Erdbeschleunigung bedeuten.

5. Flüssigkeiten in Kapillaren bilden sogenannte Menisken aus, d.h. der Winkel θ zwischen Kapillarwand und Flüssigkeitsoberfläche ist ungleich 90° . Leiten Sie bitte die Formel für den Randwinkel θ

$$\sigma_{23} - \sigma_{13} = -\sigma_{12} \cos \theta \quad (4.3)$$

her. Hierzu sehe man sich den Abschnitt über Kapillarität im Gerthsen an, wo die in Gl. (4.3) eingehenden Größen definiert werden. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist, dass bei genauer Betrachtung alle beteiligten Oberflächen berücksichtigt werden müssen. Diese sind die Oberflächen zwischen Dampf (1) und Flüssigkeit (2), entsprechend einer Oberflächenspannung σ_{12} , zwischen Flüssigkeit (2) und Wand (3), entsprechend σ_{23} , und zwischen Wand (3) und Dampf (1), entsprechend σ_{13} . Im Gleichgewicht herrscht dann Kräftegleichheit zwischen der wandparallelen Komponente von σ_{12} und dem Gewinn bzw. Verlust an Oberflächenenergie, wenn nicht mehr der Dampf, sondern die Flüssigkeit die Oberfläche berührt.

Erläutern Sie die Begriffe Kapillaraszension und Kapillardepression und geben Sie Beispiele.

6. Erklären Sie bitte Aufbau und Prinzip einer Mohrschen Waage!

4.5.2 Dynamische Viskosität

1. Erläutern Sie die Begriffe laminare und turbulente Strömung. Was bedeutet die Reynoldszahl R ?
2. Die Bewegungsgleichung von Flüssigkeiten unter innerer Reibung lautet:

$$F = \eta A \frac{dv}{dz} \quad (4.4)$$

Leiten Sie die HAGEN-POISEUILLE Gleichung der laminaren Rohrströmung her:

$$\dot{V} = \frac{\pi(p_1 - p_2)}{8\eta l} R^4 \quad (4.5)$$

3. Erklären Sie in diesem Zusammenhang kurz die Bedeutung von Schmiermitteln (siehe z.B. Gerthsen), z.B. im Automotor.




Bild 4.3: Schematische Darstellung zum Hagen-Poiseuilleschen Gesetz

4.6 Durchführung

Die Kapillaren sind gründlich mit Lösungsmittel und destilliertem Wasser zu reinigen und mit der Wasserstrahlpumpe zu trocknen. Der Radius r jeder der drei Kapillaren ist mit dem Messmikroskop mindestens dreimal zu bestimmen.²

1. Kapillarität: Die Kapillaren werden in die zu untersuchende Flüssigkeit getaucht und dann bis an die Oberfläche herausgehoben. Der Höhenunterschied h_{Kap} der Flüssigkeitsspiegel ist mindestens dreimal zu messen. Die Dichte ρ der Flüssigkeiten wird mit der Mohrschen Waage gemessen. Hierbei ist zu beachten, dass der Probekörper vor dem Eintauchen trocken und sauber ist und dass der Körper ganz in die Flüssigkeit eintaucht.
2. Innere Reibung: Das Volumen des Glasgefäßes zwischen den Strichmarken 50 und 45, die Länge der Kapillaren l und die Temperatur des destillierten Wassers T_W werden gemessen.
 - a. Die Ausflusszeit t_A von destilliertem Wasser zwischen den Strichmarken 50 und 45 des Glasgefäßes wird für die drei verschiedenen Kapillaren bestimmt.
 - b. Die Ausflusszeit $t(h)$ wird in Abhängigkeit von der Höhe h der Wassersäule im Glasgefäß bestimmt (nur für die Kapillare mit kleinstem Durchmesser, aber mindestens 10 Werte).

4.7 Angaben

Die dynamische Viskosität von Wasser beträgt bei 20°C gerade $\eta = 1,002$ cP. Die Einheit [cP] (centiPoise) wurde durch die SI-Einheit [Pa·s] (Pascalsekunden) ersetzt. Für Wasser steigt sie bei 10°C auf $\eta = 1,307$ cP an und fällt bei 50°C auf $\eta = 0,548$ cP ab. Es gilt die Umrechnung $100 \text{ cP} = 0,1 \text{ Pa} \cdot \text{s}$.

4.8 Auswertung

1. Die Oberflächenspannungen von destilliertem Wasser, Methanol und Ethylenglykol sind aus Messung 1 zu bestimmen.

² Hierbei auf einen möglichen toten Gang achten. d.h. immer in die gleiche Richtung messen!

2. Die Viskosität von destilliertem Wasser ist aus Messung 2a zu bestimmen.
3. Die Höhe der Wassersäule h ist halblogarithmisch über der Ausflusszeit t aufzutragen (nach Messung 2b). Aus der Geradensteigung ist ebenfalls die Viskosität von destilliertem Wasser zu bestimmen.

4.9 Bemerkungen

Keine.

5 Spezifische Wärme der Luft und Gasthermometer

Dieser Versuch gliedert sich in zwei Teile: Teil A behandelt das Gasthermometer und Teil B die Bestimmung der spezifischen Wärme c_V von Luft.

5.1 Stichworte

Teil A: Gasthermometer: Gasthermometer, absolute Temperatur, allgemeine (ideale) Gasgleichung, Temperatur-Ausdehnungskoeffizient.

Teil B: Bestimmung der spezifischen Wärme c_V von Luft: Erster Hauptsatz, allgemeine Gasgleichung, innere Energie, Freiheitsgrade, Energie eines geladenen Kondensators, Zweiter Hauptsatz.

5.2 Literatur

NPP: 14 und 17; Gerthsen, BS-1: X; Wal: 3.3; Dem-1; Geschke.

5.3 Zubehör

Bild 5.1 zeigt ein Foto des Versuches (Teil A) mit Zubehör: Gasthermometer mit Hg-Manometer, Wasserbad, Heizplatte, Eis, Rührstab, Thermometer (im Schrank), Luftdruckbarometer. Bild 5.2 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: Luftgefüllter Zylinder mit Heizdraht und Wassermanometer, Gleichspannungsquelle mit Voltmeter, Kondensator, Quecksilberschalter.

5.4 Grundlagen

5.4.1 Gasthermometer

Ziel dieses Versuches ist die Bestimmung des absoluten Temperatur-Nullpunktes, wodurch die Bestimmung einer absoluten Temperaturskala möglich wird. Außerdem wird der Ausdehnungskoeffizient von Luft bestimmt, der sich auf die ideale Gasgleichung zurückführen lässt.

Dazu wird das so genannte »JOLLYsche Luftthermometer« (Gasthermometer) benutzt. Die n mol Gas, die sich in einem Kolben mit konstantem Volumen V befinden, werden auf verschiedene Temperaturen T erhitzt und gleichzeitig der Druck $p(T)$ durch die Hg-Säule gemessen. Dabei besteht während der Messung ein Gleichgewicht zwischen Gasdruck p einerseits und Quecksilbersäule und Luftdruck b_0 andererseits¹:

$$p = b_0 + \rho \cdot g \cdot h. \quad (5.1)$$

¹ Auf der linken Seite lastet nur der Gasdruck auf der Quecksilbersäule, auf der rechten Seite auch noch zusätzlich der Luftdruck, da der Schenkel oben offen ist, also ist der Luftdruck für die Auswertung zu bestimmen.



Bild 5.1: Der Versuch »Gasthermometer«.




Bild 5.2: Der Versuch »Spezifische Wärme von Luft«.

Durch Einsetzen der idealen Gasgleichung und Berücksichtigung einer Referenztemperatur T_0 und einer Referenzhöhe der Hg-Säule h_0 , kann durch die gemessene Temperatur auf die Höhendifferenz der Hg-Säule und damit auf den Druck des Gases geschlossen werden.

$$\Delta T = \frac{\rho g T_0 \Delta h}{b_0 + \rho g h_0} \quad (5.2)$$

Der absolute Temperaturnullpunkt ist erreicht, wenn ein Gas weder Volumen besitzt, noch einen Druck ausübt.

Diese Tatsache geht auch direkt aus den Gesetzen von GAY-LUSSAC und BOYLE-MARIOTTE hervor. Nach ihnen gilt sowohl für den Druck $p(\vartheta) = p_0 [1 + \beta \vartheta]$ (mit ϑ = Temperatur in $^{\circ}\text{C}$, p_0 =Druck bei 0°C), als auch für das Volumen $V(\vartheta) = V_0 [1 + \beta \vartheta]$ (mit ϑ = Temperatur in $^{\circ}\text{C}$, V_0 = Volumen bei 0°C) und schließlich $p \cdot V = \text{const.}$ Für ideale Gase gilt $\beta = 1/(273,15 \text{ K})$ und damit ist der absolute Temperaturnullpunkt definiert.

5.4.2 Spezifische Wärme der Luft

Dieser Teil soll die thermodynamischen Grundgesetze vertiefen. Ausgehend von der allgemeinen Gasgleichung

$$p \cdot V = nRT = Nk_B T, \quad (5.3)$$

mit n =Zahl der Mole und N =Teilchenzahldichte, werden weitere Größen und Zusammenhänge deutlich gemacht. Eine etwas detailliertere Herleitung der Gleichung 5.3 mit Hilfe der kinetischen Gastheorie sollte im Theorieteil des Protokolls erfolgen. Des weiteren steht der 1. Hauptsatz der Wärmelehre

$$dQ = dU + dW \quad (5.4)$$

im Mittelpunkt dieses Versuches. Dabei ist U die innere Energie $U = \frac{f}{2} k_B T$ des Gases. In abgewandelter Form $dQ = dU + pdV$ wird der 1. Hauptsatz zur Herleitung von $c_p - c_V = R$ (bitte im Protokoll ausführen) benutzt.

5.5 Fragen

5.5.1 Gasthermometer

1. Wie lautet die allgemeine Gasgleichung? Welche Größe verhält sich somit unter welcher Voraussetzung proportional zur Temperatur?
2. Was ist ein ideales Gas, d.h. welche Näherungen werden gemacht?
3. Erklären Sie Aufbau und Funktionsweise eines Gasthermometers.
4. Wie wird im Versuch das Gasvolumen V konstant gehalten?
5. Wo liegen mögliche Fehlerquellen der Messmethode? Erwarten Sie die gemessene absolute Temperatur größer oder kleiner als den Literaturwert?

5.5.2 Spezifische Wärme der Luft

1. Erläutern Sie die spezifische Wärme c_V mit Hilfe des 1. Hauptsatzes und der idealen Gasgleichung.
2. Erläutern Sie die Unterschiede zwischen c_V und c_p und leiten Sie die Beziehung zwischen beiden Größen her.
3. Wie groß ist die Feldenergie eines Plattenkondensators?
4. Wie wird das Volumen des Gases im Versuch konstant gehalten?

5.6 Durchführung

5.6.1 Gasthermometer

Man bestimme den Druck der Luft im Kolben $p_V(T)$ bei konstant gehaltenem Volumen V für Temperaturen zwischen 0°C und 100°C (beim Erwärmen und beim Abkühlen!). Die Schrittweite sollte nicht zu groß gewählt werden ($\Delta T \leq 5 \text{ K}$).

5.6.2 Spezifische Wärme der Luft

Ein mit Luft gefüllter Zylinder ist mit einem Wassermanometer verbunden. Über einen Kondensator und einen Glühdraht kann eine definierte Wärmemenge Q an das Gasvolumen abgegeben werden. Bei Vernachlässigung der Manometeränderung kann das Gasvolumen als konstant angenommen werden und die Druckänderung am Manometer abgelesen werden.

Laden Sie den Kondensator auf und entladen Sie ihn über den Heizdraht. Lesen Sie den maximalen Ausschlag Δp des Manometers ab. Für möglichst viele Spannungen zwischen 100 und 500 V mehrfach messen. Die Belüftungsöffnung des Zylinders ist bei der Messung mit dem Finger zu verschließen und zwischen den Messungen während des Temperatureausgleichs zu öffnen. Messen Sie das Innenvolumen V des Zylinders.

5.7 Angaben

Die SI-Definition des Kelvin lautet:

Definition 5.1: Das Kelvin

Das *Kelvin*, die Einheit der thermodynamischen Temperatur, ist der 273,16te Teil der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunktes von Wasser [7].

Die Celsius-Temperatur ϑ ergibt sich hieraus mit $\vartheta = T - T_0$ mit $T_0 = 273,15 \text{ K}$. Die Temperatur $\vartheta = 0^\circ\text{C}$ entspricht damit $T = 273,15 \text{ K}$.

Die Dichte von Quecksilber beträgt $\rho_{\text{Hg}} = 13,546 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, die von Wasser beträgt $\rho_{\text{H}_2\text{O}} = 1,0 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

Die Kapazität der Kondensatoren beträgt je $C = 10 \mu\text{F}$. Die Radien der Schenkel des Wassermanometers betragen $r_1 = 2,0 \text{ mm}$ und $r_2 = 9,2 \text{ mm}$.

5.8 Auswertung

5.8.1 Gasthermometer

1. Der Druck ist als Funktion der Temperatur separat für Erwärmung und Abkühlung grafisch aufzutragen ($p(T)$).
2. Aus der linearen Regression bestimmen Sie bitte, welcher absoluten Temperatur T die Celsius-Temperatur 0°C entspricht und vergleichen mit dem Literaturwert.

5.8.2 Spezifische Wärme der Luft

1. Tragen Sie bitte die Druckänderung Δp als Funktion der elektrischen Energie ΔQ auf.
2. Bestimmen Sie die Anzahl der Freiheitsgrade der Luft nach der Formel (bitte herleiten!):

$$\frac{f}{2} = \frac{c_V}{R} = \frac{\Delta Q - p\Delta V}{V\Delta p + p\Delta V}. \quad (5.5)$$

Hinweis: Betrachten Sie die Differentiale der Gesamtenergie im ersten Hauptsatz bei konstantem Volumen, sowie das Differential der Temperatur anhand der idealen Gasgleichung. (ΔV ist die Volumenänderung bei Ausschlag des Manometers).

3. Die Molwärme c_V von Luft ist zu berechnen.

5.9 Bemerkungen

Keine.

6 Der Adiabatenexponent c_p/c_V

Ziel dieses Versuches ist die Messung des Adiabatenexponenten $\kappa = c_p/c_V$ mittels zweier verschiedener Methoden: Im Teil A nach RÜCHARDT und im Teil B nach CLEMENT-DESORMES.

6.1 Stichworte

Teil A: Messung nach Rüchardt: Adiabatische Zustandsänderung eines Gases, Adiabatenexponent c_p/c_V nach Rüchardt, ungedämpfte Schwingung, Selbststeuerung.

Teil B: Messung nach Clement-Desormes: Isotherme und adiabatische Zustandsänderung eines Gases und Bestimmung von c_p/c_V nach Clement-Desormes.

6.2 Literatur

Teil A: Messung nach Rüchardt: NPP: 17; Walcher: 3.3; Gerthsen; BS-1: XI; Originalveröffentlichungen: E. Rüchardt, Physik. Zeitschr. **30**,58 (1929) [85]; A. Flammersfeld, Z. Nat. **27a**, 540 (1972) [23].

Teil B: Messung nach Clement-Desormes: NPP: 17; BS-1: XI; Gerthsen; Walcher: 3.3; Dem-1; Geschke.

6.3 Zubehör




Bild 6.1: Bild zur Bestimmung des Adiabatenkoeffizienten: (links) Der Versuch »Adiabatenexponent nach Rüchardt«; (rechts): Der Versuch »Adiabatenexponent nach Clement-Desormes«.

Bild 6.1 zeigt links ein Foto des Versuches nach RÜCHARDT mit Zubehör: 1 Glaskolben nach Rüchardt mit Schwingkörper und Selbststeuerung, 1 Elektronische Stoppuhr. Bild 6.1 zeigt rechts ein Foto des Versuches nach CLEMENT-DESORMES mit Zubehör: Flasche mit Ventilen und Blasebalg, verbunden mit einem Manometer mit Ölfüllung.

6.4 Grundlagen

6.4.1 Adiabatenexponent nach Rüchardt

Lässt man eine eng anliegende Kugel (kein Gas entweicht) in eine abgeschlossene Röhre fallen, so führt die Kugel eine gedämpfte Schwingung aus. Dieses Prinzip ist in Bild 6.2 nochmals veranschaulicht. Aus der Schwingungsdauer T kann man $\kappa = c_p/c_V$ bestimmen. Hat die Kugel




Bild 6.2: Schematisches Prinzip der Messung des Adiabatenexponenten nach Rüchardt.

die Masse m , das Rohr den Querschnitt A , das Gas den Druck p und sei der Luftdruck b , so ist die Kugel im Gleichgewicht wenn (Gewichtskraft + Luftdruck·Fläche = Gasdruck·Fläche):

$$p = b + \frac{mg}{A} \quad (6.1)$$

Schwingt die Kugel um eine Strecke Δx über die Gleichgewichtslage hinaus, so ändert sich der Gasdruck p im unteren Rohr um dp und es gilt:

$$m\ddot{x} = A \cdot dp. \quad (6.2)$$

Da der Vorgang adiabatisch erfolgt, hat man $pV^\kappa = \text{const}$ und durch Differentiation nach V :

$$dp = -\kappa p \frac{dV}{V} = -\kappa \frac{pA\Delta x}{V} \quad (6.3)$$

also

$$m\ddot{x} = -\kappa \frac{pA^2\Delta x}{V}, \quad (6.4)$$

was eine Schwingungsdauer T von

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{mV}{\kappa A^2 p}} \quad (6.5)$$

ergibt. Für den Adiabatenexponenten folgt mit dem Durchmesser d des Glasrohres ($A = \frac{1}{4}\pi d^2$) damit:

$$\kappa = \frac{4\pi^2 m_{\text{eff}} V}{A^2 p T^2} \quad (6.6)$$

Die Schwingungsdauer geht quadratisch im Nenner ein, ihre Bestimmung ist also besonders genau durchzuführen, was durch Erhöhung der Zahl der gemessenen Schwingungen erreicht werden kann. Da im Rohr auch die Luftsäule mit der Masse m_L mitschwingt, muss die effektiv schwingende Masse m_{eff} entsprechend korrigiert werden: $m_{\text{eff}} = m + m_L$.

6.4.2 Adiabatenkoeffizient nach Clement-Desormes

Das Prinzip beruht auf der Druckmessung vor und nach einer adiabatischen Expansion. In einem Glasbehälter mit Volumen V_0 wird mit einem Blasebalg zunächst ein (geringer) Überdruck Δp gegen den Luftdruck b erzeugt. Nach thermischem Ausgleich auf T_0 (Zimmertemperatur), bei dem die Kompressionswärme an die Umgebung abgegeben wird, bestimmt man den verbleibenden Überdruck Δp , der mit dem U-Rohr Manometer gemessen wird. Dann haben wir $p_{\text{gas}} = b + \Delta p$ (Zustand a).

Nun wird ein Entlüftungsventil kurzzeitig geöffnet und das Gas expandiert gegen den Außendruck. Dies kostet innere Energie und die Temperatur des Gases sinkt (Zustand b)). Nach dem Druckausgleich haben wir wieder das Volumen V_0 (Zustand c)). Durch Wärmeaustausch mit der Umgebung steigt die Temperatur und damit auch der Druck (isochor) um Δp_2 wieder an (Zustand d)).

Die vier Zustände werden nochmal hier zusammengefasst:

$$\begin{array}{lll} \text{Zustand a):} & V = V_0 & p = b + \Delta p_1 \quad T = T_0 \\ \text{Zustand b):} & V = V_0 + \Delta V & p = b \quad T = T_0 - \Delta T \\ \text{Zustand c):} & V = V_0 & p = b \quad T = T_0 - \Delta T \\ \text{Zustand d):} & V = V_0 & p = b + \Delta p_2 \quad T = T_0 \end{array} \quad (6.7)$$

Der Übergang von Zustand a) nach b) ist adiabatisch, also können wir die Poisson-Gleichung benutzen und erhalten:

$$(b + \Delta p_1) V_0^\kappa = b (V_0 + \Delta V)^\kappa \quad (6.8)$$

$$(T_0 - \Delta T) (V_0 + \Delta V)^{\kappa-1} = T_0 V_0^{\kappa-1} \quad (6.9)$$

Mit $\Delta V \ll V_0$ kann man auch schreiben:

$$(V_0 + \Delta V)^\kappa = V_0^\kappa \left(1 + \frac{\Delta V}{V_0}\right)^\kappa \approx V_0^\kappa + \kappa V_0^{\kappa-1} \Delta V, \quad (6.10)$$

und dann (6.8) und (6.9) umformen in:

$$\frac{\Delta p_1}{b} = \kappa \frac{\Delta V}{V_0} \quad \text{bzw.} \quad \frac{\Delta T}{T_0} = (\kappa - 1) \frac{\Delta V}{V_0}, \quad (6.11)$$

woraus schließlich folgt:

$$\frac{\Delta T}{T_0} = \frac{\kappa - 1}{\kappa} \frac{\Delta p_1}{b}. \quad (6.12)$$

Zustand c) geht in Zustand d) isochor über, wir können also mit der allgemeinen Gasgleichung beide miteinander verknüpfen:

$$\frac{b}{b + \Delta p_2} = \frac{T_0 - \Delta T}{T_0} = 1 - \frac{\Delta T}{T_0}. \quad (6.13)$$

Eliminiert man nun $\Delta T/T_0$ in (6.13) mittels (6.12) und löst nach κ auf, so erhält man schließlich ganz einfach:

$$\kappa = \frac{\Delta p_1}{\Delta p_1 - \Delta p_2} \quad (6.14)$$

Die Druckdifferenzen werden über ein U-Rohr Manometer bestimmt. Hierzu müssen die Höhen h der Flüssigkeit auf beiden Seiten über die Spiegelskala abgelesen werden. Der Druck ergibt sich dann aus der Höhendifferenz $\Delta h = h_l - h_r$ über die Dichte der Flüssigkeit. Der Luftdruck lastet nur auf dem linken Schenkel und ist zu berücksichtigen.

6.5 Fragen

1. Erklären Sie die Begriffe isotherme, isobare, isochore und adiabatische Zustandsänderung. Welche Größen bleiben bei diesen Zustandsänderungen jeweils konstant?
2. Leiten Sie bitte die Poisson-Gleichungen für ideale Gase her. Was bedeutet in diesem Zusammenhang der Adiabatenexponent κ und wie ist er definiert?
3. Berechnen Sie die Adiabatenexponenten κ der im Versuch verwendeten Gase mit Hilfe der Anzahl ihrer Freiheitsgrade (Einatomig, zweiatomig, dreiatomig...). Warum werden Schwingungen der atomaren Bindungen nicht berücksichtigt (Stichwort für Interessierte: Franck-Condon-Prinzip)?
4. Wie lautet der dritte Hauptsatz der Thermodynamik (Stichwort: Entropie am absoluten Nullpunkt)? Was kann daraus auf die experimentelle Erreichbarkeit des absoluten Nullpunkts geschlossen werden? Als Hilfe: Machen Sie sich klar, welche Möglichkeiten der Temperaturniedrigung es für ein System gibt. Betrachten Sie dann das Verhalten der Entropie für diese Vorgänge.
5. Warum ist die Dichte des Öls im Öl-Manometers nicht angegeben?

6.6 Durchführung

6.6.1 Teil A: Rüchardt

1. Vom Praktikumstechniker oder von der betreuenden Person sollte an den zentralen Gasanschlüssen ein Überdruck von jeweils 0.5 – 1 bar eingestellt worden sein. Ist das nicht der Fall bitte nachfragen.
2. Das auf dem Tisch befestigte Nadelventil wird dann langsam geöffnet und so eingestellt, dass sich eine symmetrische Schwingung um die Öffnung im Glasrohr ergibt¹, ohne dass der Schwingkörper anschlägt).
3. Die Dauer von jeweils 200 Schwingungen ist mit derselben Apparatur und der Stoppuhr² für die drei Gase jeweils dreimal zu messen. Der Schwingkörper soll dabei möglichst symmetrisch um die Öffnung des Glasrohres schwingen.
4. Notieren Sie die benötigten Daten an der Apparatur. Bestimmen Sie die ungefähre Schwingungsamplitude des Gewichtes um die Öffnung im Rohr.
5. Man bestimme mit dem Barometer den Luftdruck b im Raum.

6.6.2 Teil B: Clement-Desormes

Man erhöhe den Druck im Messgefäß und lese nach Temperatúrausgleich mit der Umgebung den sich einstellenden Überdruck Δh_1 ab. Darauf entspanne man das Gas durch kurzzeitiges Öffnen des Entlüftungsventils und lese nach Temperatúrausgleich den neuen Gasüberdruck Δh_2 ab. Man führe die Messung für drei verschiedene Öffnungszeiten (ca. 0,1 s, 1 s, 5 s) aus. Bitte notieren Sie auch den aktuell herrschenden Luftdruck b .

6.7 Angaben

Die Masse m des Schwingkörpers, Rohrrinnendurchmesser r_i , Volumen von Kolben und Rohr V bis zur Öffnung sind neben der Apparatur »Rüchardt« angegeben und im Protokoll zu notieren. Für »Clement-Desormes« ist nur der aktuelle Luftdruck b zu bestimmen und zu notieren.

6.8 Auswertung

6.8.1 Rüchardt

Berechnen Sie, für jedes Gas und jede Einzelmessung separat, c_p/c_V für Luft, Ar und CO₂ nach der Formel:

$$\frac{c_p}{c_V} = \frac{64 \cdot m_{\text{eff}} \cdot V}{T^2 \cdot p \cdot d^4} \quad (6.15)$$

¹ Dies ist ein kleiner Schlitz etwa in halber Höhe des Rohres

² Eventuell steht Ihnen hierfür auch schon eine Lichtschranke mit Schwingungszähler und Zeitmessung zur Verfügung. Dann bitte zweimal 200 Schwingungen und je einmal 10 und 50 Schwingungen messen.

und bilden dann den gewichteten Mittelwert. Diese Formel ist bitte herzuleiten und die Selbststeuerung zu erklären. Schliessen Sie aus den erhaltenen Werten auf die Zahl der Freiheitsgrade f im jeweiligen Gas und erläutern Sie diese.

6.8.2 Clement-Desormes

1. c_p/c_V für Luft ist nach der folgenden Formel zu berechnen:

$$\kappa = \frac{c_p}{c_V} = \frac{\Delta h_1}{\Delta h_1 - \Delta h_2} \quad (6.16)$$

2. Man verfolge den Gang des Versuches im p-V-Diagramm und leite die Formel (6.16) ab. Diskutieren Sie bitte das Verhalten für größere Öffnungszeiten.
3. Aus den Ergebnissen von Teil A (Rüchardt) und B (Clement-Desormes) für Luft berechne man das gewichtete Mittel (mit Fehler) und gebe die benötigten Formeln an.

6.9 Bemerkungen

Bei der Methode »Rüchardt« muss zwischen 2 Messungen mit verschiedenen Gasen der Kolben ca. 5 min mit dem neuen Gas durchgespült werden. Hierzu wird das am Glaskolben befindliche Ventil geöffnet. Die zentrale Gasversorgung kann und darf nur vom Techniker oder der betreuenden Person bedient werden.

7 Der Dampfdruck von Wasser

Bringt man in ein zuvor evakuiertes Gefäß eine Flüssigkeit ein, die es nur zum Teil erfüllt, so verdampft ein Teil der Flüssigkeit, und über ihr stellt sich ein für sie charakteristischer Druck ein, den man als ihren Sättigungsdampfdruck p_S bezeichnet. Die Temperaturabhängigkeit des Dampfdrucks $p(T)$ wird durch die CLAUSIUS-CLAPEYRON-Gleichung beschrieben, die man mit Hilfe eines CARNOT-Kreisprozesses ableiten kann. Es wird empfohlen, diese Zusammenhänge an Hand der Darstellung im Gerthsen oder Bergmann-Schaefer zu erarbeiten.

7.1 Stichworte

Reale Gase, Van-der-Waals-Gleichung, Co-Volumen, Binnendruck, Verdampfungswärme, Latente Wärme, Phasenübergang (1. Ordnung, 2. Ordnung), Clausius-Clapeyron-Gleichung, Dampfdruck, Sättigung, Luftfeuchte, Carnot Prozess, Verdunstung.

7.2 Literatur

NPP: 14, 16, 17; Walcher: 3.3; Gerthsen; BS-1: Kap. XI; Dem-1; Geschke.

7.3 Zubehör

Bild 7.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: Ein Dampfdruckmanometer (beheizt) mit Wasserreservoir, Heizplatte, Wasserbad, 1 Thermometer, Eis, Rührstab.

7.4 Grundlagen

Dieser Versuch führt in die Bedeutung der realen Gasgleichung und der latenten Wärme für reale, thermodynamische Prozesse ein. Die reale Gasgleichung lautet für die Stoffmenge von 1 mol:

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT. \quad (7.1)$$

Für Wasser betragen die Van-der-Waals-Konstanten $a=0,5537 \text{ Pa} \cdot \text{m}^6$ (Binnendruck) und $b=3,05 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$ (Eigenvolumen). Der kritische Punkt lässt sich hieraus einfach berechnen:

$$T_k = \frac{8a}{27Rb}. \quad (7.2)$$

Auch hieraus lässt sich der Dampfdruck p_S (Sättigungsdampfdruck) von Wasser ableiten. Aus dem 2. Hauptsatz der Wärmelehre lässt sich allerdings ebenfalls ein Zusammenhang zwischen




Bild 7.1: Der Versuch »Dampfdruck von Wasser«.

der molaren Verdampfungswärme Λ_V und der Dampfdruckänderung dp_S/dT mit der Temperatur T ableiten:

$$\Lambda_V = T \frac{dp_S}{dT} (V_D - V_{fl}) , \quad (7.3)$$

wobei V_D und V_{fl} die Mol-Volumina in der Dampfphase bzw. der Flüssigkeit angeben. Dies lässt sich für nicht zu hohe Drücke ($V_D \gg V_{fl}$) auch schnell zu der Dampfdruckformel

$$p_S = p_0 \cdot \exp \left[\frac{\Lambda_V}{R} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right) \right] \quad (7.4)$$

umformen. Dabei ist p_0 der Druck bei der absoluten Temperatur T_0 , meist wird $p_0 = 1 \text{ bar}$ (1 013 hPa) gewählt, T_0 entspricht dann der Siedetemperatur T_S (373,15 K bei Wasser). Die Verdampfungswärme von Wasser beträgt $\Lambda_V = 40\,642 \text{ J/mol}$ (bei 1 013 hPa).

7.5 Fragen

1. Wie lautet die VAN-DER-WAALS-Gleichung, also die Zustandsgleichung für reale Gase? Was bedeuten in dieser Gleichung die Parameter a und b ? Wie kommt man von der Zustandsgleichung für ideale Gase ($pV = nRT$) auf die Van-der-Waals-Gleichung?
2. Zeichnen Sie die Isothermen der van-der-Waals-Gleichung im p-V-Diagramm. Warum wird sich ein System *nicht* so verhalten? Erläutern Sie dies bitte anhand des zweiten Haupt-

satzes.

3. Wie werden die Isothermen demnach korrigiert? Was muss an diesen MAXWELL-Geraden passieren? Das Druckplateau repräsentiert den Dampfdruck. Wie verhält sich dieser mit der Temperatur?
4. Leiten Sie bitte die Clausius-Clapeyron-Gleichung und aus dieser die Dampfdruckkurve her (Bedienen Sie sich eines Carnot-Prozesses und erklären Sie diesen).
5. Was ist der Unterschied zwischen »Verdampfen« und »Verdunsten« (offenes und geschlossenes Gefäß)?

7.6 Durchführung

1. Vor Versuchsbeginn bitte die Heizung für das Gerät anstellen. Diese benötigt etwa 15-30 Minuten um die Quecksilberskala genügend aufzuheizen (120°C). Warum ist dies erforderlich?
2. Der mit Wasser gefüllte Kolben des Manometers wird in einem Wasserbad *langsam* durch die Heizplatte erwärmt (Warten Sie bitte die Gleichgewichtszustände des Manometerschenkels ab). Die Druckänderung wird als Funktion der Temperatur $p(T)$ am Manometer abgelesen (Schenkelhöhen h_l und h_r notieren). Notieren Sie bitte jeweils auch die Manometertemperatur T_M . Vermeiden Sie ein Sieden!
3. Schalten Sie die Heizplatte ab. Wiederholen Sie bitte die Messung bei *langsamer* Abkühlung des Glaskolbens. Bei niedrigeren Temperaturen können Sie auch langsam Eisstücke zum Wasserbad zugeben und umrühren.

7.7 Angaben

Der Dampfdruck von Wasser bei 20°C beträgt 23,3 hPa. Berücksichtigen Sie dies bei Bedarf bei Ihrer Auswertung.

7.8 Auswertung

1. Man trage die Druckkurve als Arrheniusplot auf ($\ln(p) = f(1/T)$). Tragen Sie bitte sowohl die Erwärmungs- als auch die Abkühlkurve des Dampfdruckes $p(T)$ separat auf.
2. Man berechne aus beiden Kurven die Verdampfungswärme Λ_V des Wassers. Durch Extrapolation der gezeichneten Geraden bestimme man den Siedepunkt T_S des Wassers unter Normaldruck und den Dampfdruck des Wassers bei 0°C. Vergleichen Sie diese Werte bitte mit den Literaturangaben (z.B. Walcher, Praktikum der Physik [94]).

Zu beachten: Die Manometerablesungen sind nach der Formel

$$h_0 = h + (\alpha - \beta)h\vartheta \quad (7.5)$$

auf 0°C zu reduzieren, mit:

$\alpha=0,000\,018\,5\,^{\circ}\text{C}^{-1}$, Ausdehnungskoeffizient der Messingskala

$\beta=0,000\ 182\ 3\ ^\circ\text{C}^{-1}$, Ausdehnungskoeffizient des Quecksilbers
 ϑ =Temperatur des Manometers (in $^\circ\text{C}$).

7.9 Bemerkungen

Bitte zuerst das Manometer ausreichend aufwärmen, bevor man mit dem Versuch beginnt (ca. 30 min). Warum ist dies notwendig? Sinnvollerweise also das Gerät bitte schon vor der Theorie einschalten.

7.10 Aufgaben

Aufgabe 7.1: Siedetemperatur von Wasser auf der Zugspitze

Berechnen Sie bitte die Siedetemperatur von Wasser auf der Zugspitze. Die Zugspitze, die höchste Erhebung Deutschlands, hat eine Höhe von 2962 m über NN. Benutzen Sie hierfür die barometrische Höhenformel und die Gleichung von Clausius-Clapeyron. Die Siedetemperatur ist definiert als die Temperatur, bei der der Dampfdruck einer Flüssigkeit gleich dem auf ihr lastenden Umgebungsdruck wird.

8 Diffusion

Transportphänome (Wärmeleitung, elektrischer Strom, Viskosität) im allgemeinen und Diffusion im speziellen bestimmen viele physikalische Vorgänge. Bei all diesen Phänomenen erzeugt die räumliche Inhomogenität einer physikalischen Größe (Wärmeleitung: Temperaturinhomogenität; Elektrischer Strom: Potentialdifferenz; Innere Reibung: Strömungsinhomogenität) einen Ausgleichstrom (Wärmestrom; elektrischer Strom; Impulsstrom). Die Diffusion ist das Phänomen, welches am besten experimentell zugänglich ist. In diesem Versuch wird die Diffusion zweier Flüssigkeiten, Methylenblau und Wasser, ineinander untersucht. Die Konzentration von Methylenblau wird sowohl als Funktion der Zeit als auch des Ortes untersucht. Die Gültigkeit der Fickschen Gesetze kann somit verifiziert und die Diffusionskonstante D bestimmt werden.

8.1 Stichworte

Diffusion, Ficksche Gesetze, Photowiderstand, Wheatstonesche Brückenschaltung, Braunsche Molekularbewegung

8.2 Literatur

Gerthsen; BS-1: VII-72; Bronstein; A. Fick, Annalen der Physik, Leipzig, 170 (1855) 59ff [22]; Crank [9]; Geschke.

8.3 Zubehör

Bild 8.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: 1 optische Bank mit Küvettenhalterung, 1 Linse, 1 Lichtquelle, 1 Photowiderstand, 3 verschiedene Widerstände, 1 Potentiometer, 5 Graufilter ($C = 1/2C_0, 1/4C_0, 1/8C_0, 1/16C_0, 1/32C_0$), Küvetten, Destilliertes Wasser, Methylenblau.

8.4 Grundlagen

Hier folgen einige physikalische und mathematische Grundlagen der Diffusion.

8.4.1 Die Fickschen Gesetze

Diffusion findet statt, wenn die Konzentration eines gelösten Stoffes, der Partialdruck eines Teilgases eines Gasgemisches, allgemein, wenn die Teilchendichte $n(x)$ eine inhomogene Funktion des Ortes ist. Die lokale Inhomogenität der Teilchendichte versucht, sich durch einen Teilchenstrom auszugleichen, welcher durch die Brownsche Molekularbewegung vermittelt wird. Die




Bild 8.1: Der Versuch »Diffusion«.

Stromdichte j dieses Diffusionsstromes ist proportional zur lokalen Änderung der Teilchendichte (1. Ficksches Gesetz):

$$j_i(x_i) = -D \frac{\partial n}{\partial x_i} \quad \text{oder} \quad \vec{j}(\vec{x}) = -D \text{grad } n. \quad (8.1)$$

D ist hierbei die Diffusionskonstante. Diese Gleichung definiert also ein Strömungsfeld. Die Erhaltung der Teilchenzahl verlangt, dass die Teilchenzahldichte abnimmt, wenn aus einem Teilvolumen mehr Teilchen ein- als ausströmen:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = - \sum_i \frac{\partial j_i}{\partial x_i} = -\text{div } \vec{j}(\vec{x}) = -\nabla \cdot \vec{j}(\vec{x}) \quad (8.2)$$

Als Kombination beider Gleichungen erhält man die allgemeine Diffusionsgleichung (2. Ficksches Gesetz):

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D \sum \frac{\partial^2 n}{\partial x_i^2} = D \text{div grad } n = D \cdot \Delta n. \quad (8.3)$$

Gelöst wird diese partielle Differentialgleichung z. Bsp. durch eine Fouriertransformation (siehe unten) für jeweilige Spezialfälle der physikalischen Anwendung (Randbedingungen) [22, 9].

8.4.2 Mathematische Lösung der Diffusionsgleichung

Hier wird die Lösung des 2. Fickschen Gesetzes für überschichtete Flüssigkeiten hergeleitet (dieser Fall liegt dem Versuch zugrunde!). (Literatur: Bronstein, Semendjajew S. 618ff.) Das 2. Fick-

sche Gesetz lautet:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \sum \frac{\partial^2 c}{\partial x_i^2} = D \operatorname{div} \operatorname{grad} c \tag{8.4}$$

Werden beide Seiten fouriertransformiert, so nimmt die Gleichung folgende Form an:

$$\frac{\partial F(c)}{\partial t} = -k^2 D F(c) \tag{8.5}$$

Dies ist eine einfache lineare Differentialgleichung und wird gelöst durch:

$$F(c) = A \exp(-k^2 Dt) \quad \text{mit} \quad F(c_{t=0}) = A \tag{8.6}$$

Die Anfangsbedingung in unserem Fall lässt sich folgendermaßen definieren:

$$\begin{aligned} c_{t=0} &= c_0 & \text{für} & \quad x \leq 0 \\ c_{t=0} &= 0 & \text{für} & \quad x > 0 \\ \longrightarrow F(c_{t=0}) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^0 c_0 \exp(ikx) dx \end{aligned} \tag{8.7}$$

Diese Lösung wird nun rücktransformiert:

$$\begin{aligned} c(u, t) &= \frac{1}{2\pi} \int \left(\int_{-\infty}^0 c_0 \exp(ikx) dx \right) \exp(-Dk^2 t - iku) dk \\ c(u, t) &= \frac{c_0}{2\pi} \int \left(\int_{-\infty}^0 \exp(-Dk^2 t) \exp(ik[x-u]) dx \right) dk \end{aligned} \tag{8.8}$$

Substitution mit $v = x - u$; $\partial v / \partial x = 1$ ergibt:




Bild 8.2: Schematische Darstellungen: a) Diffusionskurven für verschiedene Messzeiten; b) Grafische Auftragung der Gaußschen Fehlerfunktion $\operatorname{erf}(u)$.

$$\begin{aligned}
 c(u, t) &= \frac{c_0}{2\pi} \int_{-\infty}^{-u} \int \exp(-Dk^2t) \exp(ikv) dk dv \\
 &= \frac{c_0}{2\pi} \int_{-\infty}^{-u} \frac{1}{\sqrt{4Dt}} \exp\left(-\frac{v^2}{4Dt}\right) dv \\
 &= \frac{c_0}{2\pi} \left[\int_{-\infty}^0 \exp(-v^2) dv - \int_0^{\frac{u}{\sqrt{4Dt}}} \exp(-v^2) dv \right] \\
 &= \frac{c_0}{2} \left[1 - \operatorname{erf}\left(\frac{u}{\sqrt{4Dt}}\right) \right], \tag{8.9}
 \end{aligned}$$

wobei die Gaußsche Fehlerfunktion (*error function*) $\operatorname{erf}(u)$ gegeben ist durch:

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \exp(-v^2) dv \tag{8.10}$$

Diese Lösung ist in Bild 8.2 veranschaulicht.

8.4.3 Versuchsbeschreibung

Gemessen wird im Versuch die Diffusion von Methylblau in Wasser. Hierzu werden in einer Glasküvette beide Flüssigkeiten überschichtet. Es bildet sich ein vertikales Konzentrationsprofil als Funktion der Zeit aus. Ausgemessen wird dieses mittels der Absorption von Licht (schmaler Lichtspalt) über einen Fotowiderstand und eine Wheatstoneschen Messbrücke.




Bild 8.3: Versuchsaufbau zur Messung der Diffusion von Methylblau in Wasser. Hg: Quecksilberdampf-lampe, L: Linse, K: Messküvette, P: Photowiderstand, W: Wheatstonesche Messbrücke

Das Prinzip der Messung ist in Bild 8.3 veranschaulicht. Ein schmaler Lichtstreifen fällt durch die Küvette auf einen Photowiderstand, welcher Teil einer Wheatstoneschen Brückenschaltung ist. Durch ein Potentiometer wurde diese Brückenschaltung für eine gewisse Lichtintensität auf Null abgeglichen. Diese entspricht einer bestimmten Konzentration von Methylblau in Wasser. Diese Konzentration kann nun als Funktion der Zeit durch Höhenverstellung der Küvette verfolgt werden. Eichet man die Brückenschaltung für verschiedene Konzentrationen von Methylblau

(d.h. für verschiedene Graufilter), so kann das Konzentrationsprofil $c(x, t)$ als Funktion der Zeit und des Ortes ermittelt werden.

8.5 Fragen

1. Wie kann man die obigen Gleichungen für Wärmeleitung, elektrischen Strom oder innere Reibung formulieren, bzw. sind Ihnen solche Gleichungen bereits bekannt?
2. Was ist die Brownsche Molekularbewegung?
3. Was ist ein Photowiderstand und wie funktioniert er?
4. Erklären Sie Aufbau und Funktionsweise einer Wheatstoneschen Brückenschaltung? Was sind die Vorteile dieser Schaltung gegenüber einer normalen Widerstandsmessung am Photowiderstand?
5. Wie kann dieser Messaufbau für verschiedene Methylenblaukonzentrationen geeicht werden?
6. Wie ergibt sich die Fouriertransformierte $F(c)$ aus c ? Welche Eigenschaften hat sie? Wieso verwendet man Fouriertransformationen für die Lösung partieller Differentialgleichungen? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit diese Lösungsmethode angewendet werden kann?
7. Als Übung können Sie das 2. Ficksche Gesetz für folgende Anfangsbedingung lösen:

$$c(t=0) = c_0 \quad \text{für: } x = 0; \quad c(t=0) = 0 \quad \text{für: } x \neq 0 \quad (8.11)$$

Die Lösung lautet $c = \frac{c_0}{2\sqrt{Dt}} \exp(-\frac{x^2}{4Dt})$

8.6 Durchführung

1. Justierung des Strahlengangs:
Ein beleuchteter Spalt wird mit maximaler Intensität auf einen Photowiderstand abgebildet, welcher in einer Wheatstoneschen Brückenschaltung mit einem bekannten Widerstand verglichen wird.¹ Für einen bestimmten Graufilter (in diesem Fall Filter $c_0/16$) im Strahlengang wird die Brücke so abgeglichen, dass am Ampèremeter kein Strom angezeigt wird.
2. Messung (1) des Konzentrationsverlaufs $c_0/16$:
Eine Messküvette wird zu 3/4 mit Wasser gefüllt und darüber Methylenblaulösung der Konzentration c_0 geschichtet. Die Küvette wird in den Strahlengang gebracht und der Ort x der Farbzone mit der Konzentration $c_0/16$ als Funktion der Zeit t gemessen. Ablesung alle 30 Sekunden, Gesamtmesszeit ca. 30 Minuten. *Wichtig: Die Stoppuhr nach der Messung nicht ausschalten sondern weiterlaufen lassen und eine zweite verwenden!*
3. Messung (2) des Konzentrationsverlaufs $c_0/32$:
Die benutzte Küvette wird *vorsichtig* beiseite gestellt, und für eine zweite Küvette wird die Messung nach Abgleich der Brücke auf $c_0/32$ mit einer zweiten Stoppuhr wiederholt. Ablesung alle 30 Sekunden, Gesamtmesszeit ca. 30 Minuten.

¹ Die maximale Lichtintensität kann mit der Messbrücke ohne Küvette und Graufilter festgestellt werden.

4. Messung (3) des Konzentrationsprofils nach 40 Minuten:
Nach Beendigung dieser Messung (ca. 40 Minuten nach Beginn) wird die Konzentrationsverteilung in Küvette 2 als Funktion von x bei konstanter Zeit gemessen. Hierzu wird die Messbrücke nacheinander mit Hilfe der Graufilter auf $c_0/2$, $c_0/4$, $c_0/8$, $c_0/16$ und $c_0/32$ abgeglichen. Notieren sie bitte die Zeit, die Sie für diese Messreihe benötigen! 10 Messwerte: jeweils ein Messwert für auf- bzw. absteigende Konzentration und die Messzeit.
5. Messung (4) des Konzentrationsprofils nach 100 Minuten:
Obige Messreihe wird für Küvette 1 nach 100 Minuten Diffusionszeit wiederholt. Notieren Sie auch hier bitte die Messzeit! 10 Messwerte: jeweils ein Messwert für auf- bzw. absteigende Konzentration und die Messzeit.

8.7 Angaben

Keine.

8.8 Auswertung

1. Interpretieren Sie die Messungen anhand einer Grafik vergleichbar mit Bild 8.2 (bitte zeichnen). Zeigen Sie, wie man sich bei Messung (1) und (2) bzw. bei (3) und (4) durch die Grafik bewegt.
2. Das Quadrat der Diffusionsstrecke x^2 aus Messung (1) und (2) wird gegen die Diffusionszeit t aufgetragen. Es ergibt sich eine Gerade (Warum?). Aus den Geradensteigungen ermittle man den Diffusionskoeffizienten D mit Fehler. Den Wert für u entnehme man aus Gleichung (8.10), aus Näherungslösungen (s. Bronstein), bzw. aus der Bild 8.2b, die die Gaußsche Fehlerfunktion zeigt.
3. Man trage die Konzentration c/c_0 aus Messung (3) und (4) gegen die Diffusionsstrecke x auf und vergleiche die Werte mit den theoretisch zu erwartenden Werten. Wie groß ist der maximale Fehler, welcher aus der Annahme einer konstanten Zeit t entsteht?

8.9 Bemerkungen

Der experimentell ermittelte Diffusionskoeffizient D sollte ungefähr $D = 4 \cdot 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$ betragen. Welches ist wohl die größte Fehlerquelle dieses Versuches? Vergleichen Sie zur Beantwortung dieser Frage die typische Diffusionslänge für eine Diffusionszeit von 30-40 Minuten mit den wichtigen Längenskalen des Versuches. Welches ist die wichtigste Längenskala?

9 Kreiselpräzession

Aufgabe dieses Versuches ist die Vermittlung der Bewegungsgleichungen starrer rotierender Körper. Insbesondere die Präzession eines Kreisels soll im Rahmen dieses Versuches gemessen werden. Interessante Anwendungen ergeben sich in der Himmelsmechanik, so zum Beispiel in der Äquinoktien-Präzession der Erdachse oder dem Saros-Zyklus von Sonnen- und Mondfinsternissen.

9.1 Stichworte

Kreisel, Präzession der Drehimpulsachse des Kreisels, Nutation, Drehmoment, Drehimpuls, Winkelgeschwindigkeit, Trägheitsmoment, Physikalisches Pendel.

9.2 Literatur

Gerthsen, S.79ff.; BS-1, S.205ff; H. Goldstein, Klassische Mechanik, S.173ff. [27]; Dem-1.

9.3 Zubehör

Kreisel (gelagertes Rad mit Ausgleichsgewicht), Zusatzgewicht, Handkurbel, Gewichtssatz, 2 Stoppuhren, Waage.

9.4 Grundlagen

9.4.1 Theorie

Als Kreisel bezeichnet man einen sich drehenden Körper, welcher nur an einem Punkt mit völliger Drehfreiheit festgehalten wird. Er besitzt also 3 Freiheitsgrade der Rotation, welche gewöhnlich in Form der Eulerschen Winkel beschrieben werden. Die Bewegung eines starren rotierenden Körpers wird durch die Eulersche Kreiselgleichung beschrieben:

$$\left(\frac{\partial \vec{L}}{\partial t}\right)_{\text{Raum}} = \left(\frac{\partial \vec{L}}{\partial t}\right)_{\text{Körper}} + \vec{\omega} \times \vec{L}. \quad (9.1)$$

Gegenüber der herkömmlichen Bewegungsgleichung der Rotation wird in diesem Fall der Transformation vom körpereigenen Bezugssystem in das (unbewegliche) Bezugssystem des Raumes Rechnung getragen. Der zusätzlich auftretende Term wird oft Coriolis-Term genannt. Dieser trägt Veränderungen im Bezug auf die Drehachse des Systems Rechnung. Ein Beispiel sind rotierende Luftmassen in Tief- und Hochdruckgebieten.




Bild 9.1: Kreisel schematisch: (Links) Festlegung der drei Kreiselachsen und (Rechts) Die drei Kegelflächen der Achsenbewegung.

Man unterscheidet drei verschiedene Bewegungsachsen eines Kreisels: Zum einen dreht sich der Kreisel um seine *Figurenachse*, zumeist einer Symmetrie- und Hauptträgheitsachse des Körpers. Wirken nun Stöße auf den Körper ein, so verbleibt die Figurenachse nicht raumfest, sondern vollführt eine Bewegung auf dem Mantel des so genannten *Nutationskegels*. Dementsprechend ist die Figurenachse nicht mehr identisch mit der *momentanen Drehachse* des Kreisels. Diese bewegt sich ebenfalls auf einem Kegel, dem so genannten *Rastpolkegel*, um die raumfeste *Impulsachse*. Letztere ist auch Mittelachse des Nutationskegels. Rollt die Figurenache nun auf dem Nutationskegel ab, kann dies durch ein Abrollen eines Kegels um die Figurenachse, dem sogenannte *Gangpolkegel* auf dem Rastpolkegel interpretiert werden.

Wird nun ein Drehmoment \vec{T} senkrecht zur Drehimpulsachse auf den Kreisel ausgeübt, so kann dieses nur die Richtung des Drehimpulses \vec{L} ändern, nicht aber den Betrag des Drehimpulses. Das Ergebnis dieses Drehmomentes ist daher eine *Präzessionsbewegung* der Drehimpulsachse zu einer Achse senkrecht zum Drehmoment.

$$\vec{T} = \vec{\omega}_p \times \vec{L} \quad (9.2)$$

Somit folgt für die Präzessionsgeschwindigkeit ω_p

$$\omega_p = \frac{T}{L \cdot \sin \theta} \quad (9.3)$$

9.4.2 Versuchsaufbau

Den Kreisel stellt in diesem Fall ein Rad dar, welches auf einer Achse am Schwerpunkt von Rad und Achse (man kontrolliere dies mit Hilfe des Zusatzgewichtes) aufgehängt ist. Am Ende der dem Rad abgewandten Seite kann durch Zusatzgewichte ein Drehmoment auf den Kreisel ausgeübt werden, welche den Kreisel auf der Achsaufhängung präzedieren lassen. *Wichtig*: Der Kreisel muss von Hand in die Präzessionbewegung eingeführt werden, um eine zu starke Nutation der Figurenachse zu verhindern.




Bild 9.2: Versuchsskizze und eine schematische Darstellung der Vektoren von Drehimpuls, Drehmoment und Präzessionsgeschwindigkeit.

9.5 Fragen

1. Berechnen Sie bitte für diese Anordnung die Formel für die Präzessionsgeschwindigkeit ω_P aus der Drehfrequenz des Rades, dem Trägheitsmoment um die Figuren-achse und dem Drehmoment des Zusatzgewichtes. Warum fällt der Neigungswinkel θ zwischen Figuren-achse und Präzessionsachse aus der Formel heraus?
2. Schauen Sie sich bitte die Herleitung der Eulerschen Gleichungen aus den herkömmlichen Bewegungsgleichungen an (z.B. H. Goldstein S. 173ff. [27]).
3. Leiten Sie bitte anhand der Zeichnung in Bild 9.2 die Formel für die Präzessionsgeschwindigkeit her (siehe Minnigerode, Skriptum zur Vorlesung Physik 1: Mechanik, S.69 [67]).
4. Äquinoktien-Präzession (Für Interessierte): Der prominenteste Kreisel ist die Erde. Ihre Figuren-achse (Polachse) ist um $23,4^\circ$ zur Senkrechten der Ekliptik geneigt. Die Erde ist keine perfekte Kugel, sondern an den Polen leicht abgeplattet ($I_1 \neq I_3$). Somit können Sonne und Mond Drehmomente auf diesen Kreisel ausüben. Wieso eigentlich? Welcher Einfluss ist stärker? Womit kann dieses Drehmoment verglichen werden? Die Erdachse präzessiert mit einer Periode von 25 800 a (sog. PLATONisches Jahr) um die Senkrechte zur Ekliptik. Das Drehmoment auf die Erdachse lässt sich (in erster Näherung) folgendermaßen ausdrücken:

$$T = \frac{3}{4} \gamma (I_1 - I_3) \sin \left(2 \left(\frac{\pi}{4} - \theta \right) \right) \left[\frac{M_S}{R_S^3} + \frac{M_L}{R_L^3} \right]. \quad (9.4)$$

(Hinweis für Interessierte: Mond und Sonne können als über ihre Bahn verschmiert angesehen werden, die Erde wird vereinfacht als Kugel mit Gürtel am Äquator dargestellt. Man entwickle nach Potenzen von $\frac{R_E}{R_{S,L}}$) Berechnen Sie hieraus den Deformationsparameter β der Erde

$$\beta = \frac{I_1 - I_3}{I_3} \quad (9.5)$$

und vergleichen Sie diesen mit dem Literaturwert ($\beta = 0,003\,27$). Welche Fehlerquellen hat diese Berechnung? Woher rührt der Name dieser Präzession?

5. (Für Interessierte) Die Rotationsgeschwindigkeit der Erde war im Laufe der Jahrtausende nicht konstant, sondern es gibt leichte Abweichungen. Welche Ursache könnten diese

Tabelle 9.1: Benötigte Werte der Massen und Entfernungen.

Masse		Abstand	
Sonnenmasse: M_S	$2 \times 10^{30} \text{ kg}$	Erde-Sonne: R_S	$1.5 \times 10^{11} \text{ m}$
Mondmasse: M_L	$7.4 \times 10^{22} \text{ kg}$	Erde-Mond: R_L	$3.8 \times 10^8 \text{ m}$

Schwankungen haben? Wie kann man diese Schwankungen (ansatzweise) experimentell bestimmen?

9.6 Durchführung

1. Der Kreisel (das Rad) ist einzuspannen und mit Hilfe des Zusatzgewichtes als physikalisches Pendel zu gestalten. Die Schwingungsdauer ist mehrfach zu messen (mindestens 3 Messungen), wobei sich das Zusatzgewicht an zwei diametral gegenüberliegenden Stellen befinden soll.
2. Man bestimme die Masse des Zusatzgewichtes mit der bereitstehenden Waage.¹
3. Das Rad ist ohne zusätzliche Gewichte durch Verschieben des Stellgewichtes auf horizontale Gleichgewichtslage zu justieren. Der Kreisel ist mit der Handkurbel in schnelle Rotation zu versetzen. Dann werden die Winkelgeschwindigkeit des Kreisels und gleichzeitig die Präzessionsgeschwindigkeit bei 10 verschiedenen Drehmomenten (durch geeignete Kombination der vorhandenen Gewichte) gemessen.

9.7 Angaben

Keine.

9.8 Auswertung

1. Man berechne das Trägheitsmoment des Kreisels aus Messung 1 und 2. (Siehe auch Versuch 3 »Trägheitsmomente«.)
2. Man berechne das Trägheitsmoment des Kreisels aus Messung 3.
3. Vergleichen Sie beide Ergebnisse.

9.9 Bemerkungen

Beim Anwerfen des Kreisels ist die Achse einzuspannen und die Holzkurbel zu verwenden. Der Kreisel ist vorsichtig mit der Hand in die Präzessionsbewegung einzuführen.

¹ Wer besonders genau messen will, kann auch die Analysewaagen beim Versuch »Dia- und Paramagnetismus« verwenden.

10 Die Potentialwaage

Die Potentialwaage war eine der ersten Vorrichtungen zur Messung der elektrischen Kraftwirkung. Dies wird in diesem Versuch praktisch angewendet.

10.1 Stichworte

Kraft und Energie im elektrischen Feld. Wirkungsweise einer Gleichrichterschaltung, Plattenkondensator, Dielektrizitätskonstante.

10.2 Literatur

NPP: 25; Gerthsen; BS-2; Walcher; Dem-2; Geschke.

10.3 Zubehör



Bild 10.1: Der Versuch »Potentialwaage«.

Bild 10.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: 1 Balkenwaage mit Schutzringkondensator und Mikrometerschraube, 1 Hochspannungsgerät (s. Zeichnung), 1 Gewichtssatz.

10.4 Grundlagen



Bild 10.2: Schema der Potenzialwaage

In Bild 10.2 ist der Versuch schematisch dargestellt. Wenn man an die Platten eines Kondensators eine Spannung anlegt, trennt man Ladungen, so dass sich diese mit verschiedenem Vorzeichen an den gegenüberliegenden Platten sammeln. Je größer die Spannung U , desto mehr Ladung Q sammelt sich ($+Q$ und $-Q$) an den entsprechenden Platten. Diese Fähigkeit eines Kondensators Ladungen zu speichern, nennt man Kapazität C und sie hängt von der Geometrie des Kondensators und vom Medium (Dielektrikum) zwischen den Platten ab:

$$Q = C \cdot U \quad (10.1)$$

Im Falle eines Plattenkondensators kann man sich leicht vorstellen, dass die elektrische Kapazität größer wird wenn seine Fläche A vergrößert wird; desweiteren ist auch klar, dass je kleiner der Abstand d zwischen den Platten ist, desto größer ist der gegenseitige Einfluss (Influenz) und desto mehr Ladungen können gesammelt werden. Die Tatsache, dass sich ein Medium und kein Vakuum zwischen den Platten befindet, führt zur letzten intuitiven Eigenschaft, dass die elektrische Kapazität auch zur Fähigkeit des Mediums selbst polarisiert zu werden (ϵ_r), proportional ist. Die Kapazität eines Kondensators wird durch Einbringen eines Dielektrikums zwischen die Kondensatorplatten gesteigert. Für ein Dielektrikum mit der Permittivität $\epsilon = \epsilon_r \cdot \epsilon_0$ ist die Kapazität dann gegeben durch

$$C = \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad (10.2)$$

Die Ausdehnung der Kondensatorplatten soll groß gegen deren Abstand voneinander sein, so dass Randeffekte vernachlässigt werden können. Die Kapazität C ist proportional zur Plattenfläche A und nimmt mit zunehmenden Abstand d ab. Für Luft kann $\epsilon_r = 1$ angenommen werden.¹

¹ Vergleiche aber auch Versuch »Gasinterferometer«

Der Proportionalitätsfaktor ist die Größe, die man in diesem Versuch ermitteln soll, die Dielektrizitätskonstante ϵ_0 .

Beispiel: Ein Kondensator, dessen Kondensatorplatten Folien der Fläche $A = 10 \text{ cm}^2$ im Abstand $d = 0,1 \text{ mm}$ voneinander sind, hat die Kapazität

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \approx 90 \text{ pF}. \quad (10.3)$$

Befindet sich zwischen den Folien Kondensatorpapier mit der Permittivitätszahl $\epsilon_r = 4$, so beträgt die Kapazität das Vierfache:

$$C \approx 360 \text{ pF}. \quad (10.4)$$

Anlegen einer zu hohen Spannung an den Kondensator führt zu Durchschlägen und damit zur Zerstörung des Kondensators. Ein aufgeladener Kondensator entlädt sich mit der Zeit selbst, da das Dielektrikum zwischen den Kondensatorplatten und die Isolation nur einen endlichen Widerstand haben.

Durch Anlegen der Spannung U an die Kondensatorplatten, werden Ladungen bewegt und somit Arbeit geleistet. Die Energie die man dafür gebraucht hat, steckt im Kondensator, genauer in seiner Ladungsverteilung, welche wieder Arbeit leisten kann, wie z.B. beim Fließen als Strom durch einen eventuell zugeschalteten Widerstand. Für jede infinitesimale Ladung dq , die man beim Potential U zu den schon vorhandenen Ladungen Q bringt, muss man folgende Arbeit aufwenden:

$$dW = dq \frac{Q}{C} \quad (10.5)$$

Je mehr Ladung sich schon auf den Platten befindet desto schwerer wird es noch weitere Ladung (dq) hinzuzufügen. Die Energie des Kondensators im Endzustand ermittelt man, indem man diese infinitesimalen Beträge dW bis zur entsprechenden gesamten Ladung Q aufsummiert (integriert). Sie hängt ab vom Abstand der Platten, weil die Kapazität dadurch bestimmt wird. Wenn man diesen Abstand variiert, ändert sich dabei auch die potentielle Energie des Kondensators und man muss Arbeit leisten oder gewinnt Energie. Der Gradient der potentiellen Energie mit dem Abstand ist genau die Kraft, die auf die Platten wirkt.

10.5 Fragen

1. Wie wird das elektrische Feld E eines Plattenkondensators berechnet?
2. Wie lautet der Satz von Gauß?
3. Beschreiben Sie den Aufbau und das Prinzip einer Kirchhoffschen Potentialwaage. Wie kann mit einer Potentialwaage ϵ_0 bestimmt werden?
4. Wie groß ist die Kraft F , mit der sich die Platten anziehen?
5. Wie wird die Hochspannung erzeugt (5 kV aus der Steckdose)?
6. Wie wird Wechselspannung gleichgerichtet? Was ist pulsierende Gleichspannung und wie wird sie geglättet?

10.6 Durchführung

Die Versuchsanordnung ist fertig geschaltet und justiert. Am Schwerkraftlot ist zu prüfen, ob die Waage genau horizontal steht. Die Hochspannung (Gleichspannung) lässt sich mit Hilfe des Regeltransformators variieren. Der Plattenabstand d kann mit der Mikrometerschraube unterhalb des Kastens geändert werden.

Die Gewichte werden nur im arretierten Zustand der Waage aufgelegt oder weggenommen. Die Gewichte bitte nicht mit den Fingern anfassen, sondern die beiliegende Pinzette verwenden.² Bitte die Waage immer arretieren und die Hochspannung runterdrehen, bevor man die Tür öffnet!

1. Die Kraft F wird durch Auflegen von Gewichten ($m = 3, 4$ und 5 g) auf die Waagschale vorgegeben. Ferner wird eine Spannung U (2, 3, 4, 5 kV) an den Plattenkondensator angelegt, wobei U so groß sein muss, dass die obere Kondensatorplatte nicht abgehoben wird. Beim Vergrößern des Plattenabstandes d wird der Wert d bestimmt, bei dem die obere Kondensatorplatte abgehoben wird.
2. Der Plattenabstand d wird fest eingestellt ($d = 2, 2,5, 3, 4$ mm). Durch Gewichte ist die Kraft F vorgegeben ($1 \text{ g} \leq m \leq 5 \text{ g}$). Durch Vermindern der Spannung wird der Wert U bestimmt, bei dem die obere Kondensatorplatte abgehoben wird.

10.7 Angaben

Die effektive Fläche A des Kondensators beträgt mit Schlitzkorrektur:

$$A = \pi(r^2 + ra), \quad (10.6)$$

wobei: $r = 40$ mm Radius der oberen Platte ohne Schutzring; $a = 1$ mm Breite des Schlitzes ist.

Die elektrische Durchschlagfestigkeit von Luft beträgt je nach Feuchtigkeitsgehalt etwa 2,4 bis 3,0 kV/mm, die von Plexiglas (PMMA) etwa 30 kV/mm, die von paraffingetränktem Papier etwa 60 kV/mm ($\epsilon_r = 3$).

10.8 Auswertung

1. Man zeichne $d = f(U)$; $F = \text{const}$.
2. Man zeichne $F = f(U^2)$; $d = \text{const}$.
3. Aus der Steigung der Geraden (1.) ist ϵ_0 zu berechnen. Aus den Ordinatenabschnitten ergibt sich die Nullpunkts-Korrektur Δ und der wahre Plattenabstand ist $d_w = d + \Delta$.³
4. Aus der Steigung der Geraden (2.) unter Berücksichtigung des wahren Plattenabstandes $d_w = d + \Delta$ berechnen Sie bitte ebenfalls ϵ_0 .
5. Vergleichen Sie beide Werte untereinander und mit dem Literaturwert.

² Bei den Gewichten handelt es sich um Präzisionsgewichte. Schon kleinste Fettabdrücke können große Abweichungen der Gewichte zur Folge haben.

³ Der angezeigte Abstand an der Mikrometerschraube entspricht nicht genau dem wahren Plattenabstand (Offset).

10.9 Bemerkungen

Die Waage ist justiert. Die Gewichtsstücke dürfen nur im arretierten Zustand der Waage aufgelegt werden. Der Plattenabstand d ist wegen des toten Gangs der Mikrometerschraube immer von kleineren Werten her einzustellen. Beim Auftreten von Fehlern ist ein Assistent zu benachrichtigen.

Treten elektrische Überschläge auf, bitte sofort die Spannung vermindern. Sollte damit eine Messung beeinträchtigt werden, bitte den Assistenten verständigen, damit dieser die Waage neu justieren kann.

11 Das Drehspul-Galvanometer

11.1 Stichworte

Drehspul-Galvanometer, Schwingungsgleichung, Empfindlichkeit, Eigenfrequenz, Schwingfall, Kriechfall, aperiodischer Grenzfall, Ballistisches Galvanometer, Empfindlichkeit, Stromstoß.

11.2 Literatur

Wesp (Aufgabe und Anhang, sehr ausführlich); Wal (Bewegungsgleichung, Logarithmisches Dekrement; nur in älteren Ausgaben); BS-2; Dem-2; NPP; Geschke.

11.3 Zubehör



Bild 11.1: Der Versuch »Galvanometer«.

Bild 11.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: 1 Drehspul-Galvanometer mit Lichtquelle und Skala, 3 Luftspulen, 3 Steckwiderstände, 3 Schalter (S1,S2,S3), 1 Netzgerät 0-250 V, 1 Netzgerät 2 V.




Bild 11.2: Prinzipskizze eines Galvanometers

11.4 Grundlagen

11.4.1 Der Aufbau eines Spiegelgalvanometers

Bild 11.2 zeigt die Prinzipskizze eines Galvanometers. Im Luftspalt zwischen den zylindrisch ausgedrehten Polen eines Permanentmagneten und einem feststehenden zylindrischen Polkern ist eine rahmenförmige Spule mit n Windungen um die Polkern-Achse drehbar gelagert. Durch Spiralfedern wird sie in einer Nulllage gehalten, durch Zuleitungen wird der Strom I zugeführt. An der Spule ist ein Draht befestigt, an dem wiederum ein Spiegel angebracht ist. Ein Laserstrahl wird von diesem Spiegel reflektiert und auf einer ebenen Skala sichtbar gemacht. Die Auslenkung a hängt mit dem Winkel α und ϕ durch die Gleichung

$$a = r \tan \phi = r \tan 2\alpha . \quad (11.1)$$

zusammen.

11.4.2 Die Bewegungsgleichung der Galvanometerspule

Die magnetische Flussdichte im Luftspalt sei \vec{B} . Die zum \vec{B} -Feld senkrecht stehenden Seiten der Spule mögen die Länge d haben, die anderen die Länge b . Wird eine (im Folgenden positive) Spannung U an die Galvanometerspule angelegt, so fließt der Strom $I = U/R_i$ (R_i = Innenwiderstand des Galvanometers). Dann wirkt auf die zum B-Feld senkrecht stehenden Seiten der Spule die Lorentzkraft

$$F_L = n B d I, \text{ die das Drehmoment: } N_e = n B d b I = A B I = G I \quad (11.2)$$

erzeugt, wobei $A = ndb$ die Windungsfläche und $G = AB$ die Galvanometerkonstante sei. Diesem Drehmoment stehen mehrere rücktreibende Drehmomente gegenüber, die im Buch von W. WESTPHAL ausführlich hergeleitet werden. Die vollständige Bewegungsgleichung des Galvanometers lautet:

$$\Theta \ddot{\phi} + \left(\rho + \frac{G^2}{R_i + R_a} \right) \dot{\phi} + D\phi = G I \quad (11.3)$$

mit Trägheitsmoment Θ , Luftreibungskoeffizient ρ , Federkonstante (Richtgröße) D und äußerer Widerstand R_a . Durch Substitution (Division durch Θ) in der Galvanometergleichung (11.3) erhalten wir die aus dem Pohlschen Resonator bekannte Bewegungsgleichung einer gedämpften Schwingung

$$\ddot{\phi} + 2\beta\dot{\phi} + \omega_0^2\phi = \frac{G}{\Theta}I \quad (11.4)$$

Die entsprechenden Fälle (Schwingfall, Kriechfall, aperiodischer Grenzfall) kann man einfach diskutieren.

11.4.3 Die Empfindlichkeit des Galvanometers

Unter der Empfindlichkeit eines Messgerätes versteht man allgemein den Quotienten aus dem Ausschlag und der Messgröße. Beim Galvanometer ist zwischen der Stromempfindlichkeit, der Spannungsempfindlichkeit und der ballistischen Empfindlichkeit zu unterscheiden.

11.4.4 Ballistisches oder Stoßgalvanometer

Ladungen können durch ihre Kraftwirkung, durch die Potentialdifferenz oder durch den Stromstoß, der beim Abfließen der Ladung entsteht, gemessen werden. Ein Beispiel ist die Messung des Ausschlags eines ballistischen Galvanometers, der durch den Stromstoß beim Abfließen der Ladung durch das Galvanometer hervorgerufen wird. Die Zeitdauer des Stromstoßes sollte weniger als 1% der Schwingungsdauer des Galvanometers betragen.

Wird durch das Galvanometer ein sehr kurzer Stromstoß geschickt, so führt die Drehspule analog zum ballistischen Pendel in der Mechanik, welches durch einen kurzen Kraftstoß angeregt wird, einen ballistischen oder Stoßausschlag aus. »Sehr kurz« bedeutet dabei »sehr klein gegen die Schwingungsdauer T «. Die Drehspule schwingt aus ihrer Ruhelage zu einem Umkehrpunkt und kehrt dann je nach Dämpfung schwingend oder kriechend in die Gleichgewichtslage zurück. Der erste Umkehrpunkt ist ein Maß für den Stromstoß $\int Idt = Q$.

11.5 Fragen

1. Erläutern Sie die folgenden rücktreibenden Momente beim Galvanometer: Induktionsmoment, Reibungsmoment, Richtmoment, Trägheitsmoment
2. Leiten Sie die Formel für das Induktionsmoment her:

$$N_{ind} = -\frac{G^2}{R_a + R_i}\dot{\phi} \quad (11.5)$$

Kennen Sie eine technische Anwendung dieses Phänomens (siehe Versuch 1 »Pohlscher Resonator«)?

3. Leiten Sie die Bewegungsgleichung (11.3) für das Galvanometer her.
4. Welche Bedeutung hat der Vorwiderstand R_a ?
5. Warum ist ein Galvanometer ein Strommessgerät?

6. Diskutieren Sie bitte folgende drei Fälle für die Schwingungsgleichung (11.4) (bitte mit Grafiken!):

Schwingfall: $\beta < \omega_0$:

$$\phi = \phi_0 \exp(-\beta t) \left(\cos(\omega t) + \frac{\beta}{\omega} \sin(\omega t) \right), \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \quad (11.6)$$

Erklären Sie in diesem Zusammenhang den Begriff *logarithmisches Dekrement* Λ . Was kann daraus abgelesen werden?

Kriechfall: $\beta > \omega_0$:

$$\phi = \phi_0 \exp(-\beta t) \left(\cosh(\omega t) + \frac{\beta}{\omega} \sinh(\omega t) \right) \quad (11.7)$$

Aperiodischer Grenzfall: $\beta = \omega_0$:

$$\phi = \phi_0 \exp(-\beta t) (1 + \omega_0 t) \quad (11.8)$$

7. Warum ist der Grenzfall für die Messtechnik so wichtig? Er tritt auf bei einem bestimmten äußeren Widerstand $R_a = R_g$. Leiten Sie die Formel für den Grenzwiderstand her:

$$R_g = \frac{G^2}{2\sqrt{\Theta} D - \rho} - R_i \quad (11.9)$$

Wie kann man das am besten für einen großen Bereich äußerer Widerstände realisieren? Was gilt im Schwing- bzw. im Kriechfall für den Widerstand R_a ?

8. Diskutieren Sie die Empfindlichkeiten:

Stromempfindlichkeit:

$$\phi = C_i^\phi I \quad \text{und} \quad C_i^\phi = \frac{G}{D}$$

Spannungsempfindlichkeit:

$$C_U = \frac{C_i^\phi}{R_i + R_a}$$

Ballistische (Stoß)-Empfindlichkeit:

$$\phi_m = \frac{GQ}{\Theta \omega_0} = C_b^\phi Q$$

mit Maximalausschlag ϕ_m .

9. Wie kann die Stromempfindlichkeit aus der Stoßempfindlichkeit ermittelt werden?
10. Wie können Ladungsmengen mit einem (ballistischen) Galvanometer gemessen werden?

11. Warum können wir im ballistischen Fall die Bewegungsgleichung wie folgt reduzieren:

$$\ddot{\phi} = \frac{G}{\Theta} \dot{Q} \quad (11.10)$$

Was folgt damit für die Zeigerbewegung $\phi(t)$? Leiten Sie her:

$$\phi = \frac{u_0}{\omega} e^{-\beta t} \sin(\omega t) \quad \text{und} \quad \dot{\phi} = u_0 e^{-\beta t} \left(\cos(\omega t) - \frac{\beta}{\omega} \sin(\omega t) \right) \quad (11.11)$$

12. Das logarithmische Dekrement Λ sei bekannt. Errechnen Sie die Auslenkung $\phi(t_1)$ am ersten Umkehrpunkt t_1 .

11.6 Durchführung

Die Schaltung für die Realisation und die Messung von Schwingfall, Kriechfall, Grenzfall ist in Bild 11.3 dargestellt. Umkehrung des Ausschlages erfolgt durch Umpolen der Spannungsquelle. Bild 11.4 zeigt den Schaltungsaufbau für die Messung mit dem ballistischen Galvanometer.




Bild 11.3: Schaltung für Realisation und Messung von Schwingfall, Kriechfall, und Grenzfall beim Galvanometer.




Bild 11.4: Schaltung zur Messung am Ballistischen Galvanometer.

1. Durch Spannungsteilung ($0,10\ \Omega/10\ \text{k}\Omega$) stelle man mit dem $2\ \text{V}$ Netzgerät eine Spannung von ca. $2 \cdot 10^{-5}\ \text{V}$ her und lege sie über den Vorwiderstand R_a an das Galvanometer an.

Man messe die Ausschläge $a(R_a)$ für R_a von 0-200 Ω nach links und nach rechts. *Bitte in 20 Ω -Schritten messen (22 Messwerte).*

2. In gleicher Schaltung erzeuge man durch Anlegen der Spannung einen Ausschlag. Dazu schlieÙe man zuvor den Widerstand R_a mit Schalter S2 kurz. Nach Erreichen eines genügend großen Ausschlags öffne man die Schalter S1 und S2 und stelle für verschiedene Außenwiderstände her:
 - a. Schwingfälle und messe die Umkehrpunkte und die Schwingungsdauer (mit großem R_a beginnen, z.B.: 3 k Ω , 2 Ω , 1 k Ω , 0,5 k Ω ;
 - b. Kriechfälle und verfolge den zeitlichen Verlauf (mehrere Messpunkte) des Zurückkriechens in die Nullage (für R_a zwischen 0 und 50 Ω);
 - c. den Wert von R_a für den aperiodischen Grenzfall, welcher durch Probieren ermittelt wird.
 - d. Man bestimme die Schwingungsdauer T_0 des ungedämpften Galvanometers.
3. Ballistisches Galvanometer: Die Primärspule des Lufttransformators wird an das Netzgerät (0-60 V), die Sekundärspule über R_a an das Galvanometer angeschlossen. Durch Öffnen und Schließen des Primärstromkreises werden im Galvanometerkreis Spannungssöße $\int U dt$ induziert. Man messe $a(R_a)$ für R_a von 1-10 k Ω (10 Messwerte). Auch die Stromstärke I ist zu messen.
4. Notieren Sie bitte den Abstand r von Galvanometer und Skala und die benötigten Spulendaten (Welche Daten benötigen Sie für die Auswertung?)

11.7 Angaben

Keine.

11.8 Auswertung

1. Tragen Sie bitte $1/\phi$ als Funktion von R_a auf und entnehmen Sie aus der Geradensteigung die Stromempfindlichkeit C_i^ϕ und aus dem Achsenabschnitt den inneren Widerstand R_i des Galvanometers.
2. Für jeden Schwingfall ist das Dekrement Λ zu berechnen (Umkehrpunkte als Funktion der Zeit halblogarithmisch auftragen) sowie $\beta = \Lambda/T$ als Funktion von $1/(R_a + R_i)$ aufzutragen. Mit Hilfe der Beziehungen:

$$\beta = \beta_{\text{Luft}} + \frac{G^2}{2\Theta(R_a + R_i)}, \quad \beta_{\text{Luft}} = \frac{\rho}{2\Theta}, \quad \frac{G}{\Theta} = C_i^\phi \omega_0^2 \quad (11.12)$$

können aus Steigung und Ordinatenabschnitt der Geraden die Galvanometerkonstante G , das Trägheitsmoment Θ und der Luftreibungskoeffizient ρ ermittelt werden.

3. Zeigen Sie, dass für extreme Kriechfälle bei $t > 1$ s gilt:

$$\phi = \phi_0 \exp(-(\beta - \omega)t) \quad (11.13)$$

Mit Hilfe dieser Beziehung berechnen Sie bitte die Konstante β für die verschiedenen Kriechfälle und tragen Sie $1/\beta \approx 1/(\beta - \beta_{\text{Luft}})$ gegen den Außenwiderstand R_a auf. Der Abszissenabschnitt der Geraden liefert eine zweite unabhängige Bestimmung des Innenwiderstandes R_i des Galvanometers.

4. Ballistisches Galvanometer: Zeichnen Sie bitte $\phi(R_a)/Q$. Aus dem Grenzwert für $R_a \rightarrow \infty$ berechnen Sie bitte die ballistische Empfindlichkeit C_b^ϕ und überprüfen Sie die Beziehung $C_b^\phi = \omega_0 C_I$.
5. Warum wird C_b^ϕ für große Dämpfungen kleiner?

11.9 Bemerkungen

Reduzieren Sie die Ausschläge bitte auf den Kreisbogen!

Beachten Sie bitte, dass es durch Kontaktspannungen im Verlauf der Messungen zu Schwankungen der Nulllage des Lichtzeigers kommen kann. Daher sollte vor und nach jeder Messung die Position kontrolliert und ggf. der Messwert korrigiert werden.

Die Steckwiderstände sollten - insbesondere nach längerem Nichtbenutzen - vor dem Versuch alle richtig eingedreht werden, um Kontaktprobleme durch Oxidation zu beheben. Die Funktionsweise dieser Stöpselwiderstände ist in Bild 11.5 dargestellt. Diese Widerstände sind sehr genau und robust. Bei der Verwendung ist zu beachten, dass ein gesteckter Stöpsel den Widerstand




Bild 11.5: Prinzipieller Aufbau der Stöpselwiderstände [78]: a) Ansicht, b) Schaltung der Widerstände, c) bifilare Wicklung der Widerstände.

kurzschließt – der entsprechende Widerstand also nicht »zählt« – und ein fehlender Stöpsel den Widerstand aktiviert, also »zählen« lässt.

12 Messung großer Widerstände

Dieser Versuch führt ein in die Prinzipien der Widerstands-, Kapazitäts- und Induktivitätsmessung, in Auf- und Entladevorgänge, sowie in Elektrische Schwingkreise. Ein analoger Integrator (Operationsverstärker) wird verwendet und auch die Verwendung des Digital-Oszilloskopes ist hier von entscheidender Bedeutung. Vom Digital-Oszilloskop können die Daten bei Interesse auch direkt in einen Computer eingelesen werden, oder sonst einfach auf dem angeschlossenen Drucker ausgedruckt werden.

12.1 Stichworte

Widerstandsmessung, Kapazitätsmessung, Induktivitätsmessung, Impedanzmessung, Kapazität eines Kondensators, Dielektrizitätskonstante, Bauformen von Kondensatoren, Plattenkondensator, Auf- und Entladung eines Kondensators, Ladungsmessung, Ballistisches Galvanometer, Operationsverstärker, Elektrisches Ladungsmessgerät (Stromintegrator), Spannungsverlauf an R-C- und L-C-Kreis nach dem Einschalten und Ausschalten der Gleichspannung, Resonanzkreis, Elektrische Schwingkreise, Hochpass, Bandpass, Tiefpass, Digital-Oszilloskop, Tastkopf, Messbereichserweiterung.

12.2 Literatur

Gerthsen: Kap. 61.-6.3, 7.5 ; NPP: Kap. 19-25,31-32; Dem-2: Kap. 1,2,4-6; Wal; BS-2; Kohlr-1: Kap.4; Geschke.

12.3 Zubehör

Bild 12.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: a) für die Widerstandsmessung: Plattenkondensator mit 65 Platten, Wippe, Analoger Stromintegrator, Eichgenerator, Digital-Oszilloskop mit Drucker, 2 Schutzwiderstände ($100\text{ k}\Omega$), 2 Schalter, unbekannter Widerstand R_x , Stoppuhr, Multimeter 250 V, Netzgerät (0-220 V=, 1 A=); und b) für den Schwingkreis: Impulsgenerator (50 Hz, 380 V) (aufgedruckte Schaltung ansehen), Plattenkondensator C_{Pl} , Folien-Kondensator C_F (klein), Drosselspule L_D und Luftspule L_L , Widerstand $R_2 = 2\text{ M}\Omega$, Digital-Oszilloskop mit Drucker und Computeranschluss.

Die Daten und Anleitungen von Multimeter und Oszilloskop können im Anleitungsordner oder auf unseren Internetseiten eingesehen werden. Insbesondere findet man dort auch die Eingangswiderstände dieser Messgeräte, die ja hier im Versuch eine Rolle spielen. Machen Sie sich mit der Funktionsweise des Tastkopfes am Oszilloskop vertraut. Sie können sich die Auswertung sehr vereinfachen, wenn Sie sich über die direkte automatische Angabe der Signal An- und Abfallzeiten am Oszi informieren.




Bild 12.1: Der Versuch: Messung grosser Widerstände und Elektrische Schwingkreise.

12.4 Grundlagen

12.4.1 Widerstandsmessung

Häufig wird einfach das Ohmsche Gesetz $R = U/I$ für die Bestimmung eines Widerstandes verwendet.¹ Auch die WHEATSTONEsche Brückenschaltung kann zu einer genauen Widerstandsmessung verwendet werden.

Bei großen Widerständen stößt dies jedoch auf Schwierigkeiten. Neben großen Spannungen und kleinen Strömen hat man jedoch insbesondere auch mit dem Innenwiderstand des Messgerätes und weiteren Störeinflüssen zu kämpfen. Machen Sie sich das bitte anhand einer Skizze klar. Ab wann muss man hier also von großen Widerständen sprechen?

12.4.2 Auf- und Entladung eines Kondensators

Die Ladung Q , die ein Kondensator bei einer bestimmten Spannung U speichert, beträgt $Q = C \cdot U$. Die Kapazität C eines Plattenkondensators kann über den Gaußschen Satz hergeleitet werden und hängt ab vom Dielektrikum (ϵ_r), der Platten-Fläche A und dem Abstand der Platten d :

$$C = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad (12.1)$$

Die relative Dielektrizitätskonstante ϵ_r von Luft wird im Versuch 24 bestimmt und kann hier als $\epsilon_r(\text{Luft})=1$ angenommen werden. Da die Isolation des Kondensators nie perfekt ist, entlädt sich ein Kondensator C über seinen Isolationswiderstand R_{iso} , der allerdings meist sehr groß ist. Der zeitliche Verlauf der auf dem Kondensator verbleibenden Ladung $Q(t)$ bei einer Entladung vom

¹ Wie macht dies das Multimeter?

Anfangswert Q_0 ab dem Zeitpunkt $t = 0$ über einen Widerstand R lässt sich schreiben als:

$$Q(t) = Q_0 \exp \left[-\frac{1}{RC} \cdot t \right] \quad (12.2)$$

Die Schaltung zu diesem Versuch ist vereinfacht in Bild 12.2 nochmals skizziert. Wie sieht der entsprechende Aufladevorgang aus?




Bild 12.2: Schaltkreis für die Messung grosser Widerstände.

12.4.3 Analoger Stromintegrator

Der elektrische Stromintegrator basiert auf einem invertierenden Operationsverstärker. Operationsverstärker haben eine hohe Verstärkung, einen hohen Eingangswiderstand, einen kleinen Ausgangswiderstand, eine kleine Einstellzeit und eine Ausgangsspannung NULL, wenn am Eingang keine Spannung anliegt. Bei diesen Verstärkern nutzt man nicht nur die hohe Leerlaufverstärkung aus, sondern legt die Eigenschaften insbesondere durch Rückkopplungsschaltungen fest. Hierdurch kann man Addierer, Integrierer, Differenzierer und Logarithmierer bauen. Hieraus leitet sich auch der Name Operationsverstärker (*operational amplifier*, OpAmp) ab.

Hier wird nun durch eine Rückkopplungsschaltung der Operationsverstärker als Integrator verwendet, dessen Schaltung in Bild 12.3 dargestellt und auch auf dem Gerät aufgedruckt ist.




Bild 12.3: Aufbau eines Stromintegrators mit einem Operationsverstärker.

Für die Berechnung der Ausgangsspannung wird die KIRCHHOFFSche Regel auf den Summationspunkt S angewendet.

$$I_R + I_C = 0 \quad (12.3)$$

Für I_C gilt:

$$I_C = \dot{Q}_C = C\dot{U}_A \quad (12.4)$$

woraus man mit $I_R = U_E/R$ erhält:

$$U_A = -\frac{1}{RC} \int_{t_0}^t U_E dt \quad (12.5)$$

Diese Gleichung können Sie auch mit der von Ihnen in der Auswertung erhaltenen Eichkonstanten für den Stromintegrator vergleichen.

12.4.4 Schwingkreise

Auch elektrische Schwingkreise spielen eine große Rolle in der Technik, hier kann der Serien- und der Parallelschwingkreis genannt werden. Im Versuch wird ein Parallelschwingkreis (R-L-C)




Bild 12.4: Schaltung zur Messung der Schwingkreise.

ausgemessen. Es handelt sich dabei um eine gedämpfte harmonische Schwingung:

$$\ddot{Q} + 2\beta\dot{Q} + \omega_0^2 Q = 0 \quad \text{mit:} \quad (12.6)$$

$$\beta = \frac{R}{2L} \quad ; \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad ; \quad T = \frac{2\pi}{\omega} \quad ; \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}. \quad (12.7)$$

Diskutieren Sie sie bitte. Das Logarithmische Dekrement lautet:

$$\Lambda = \beta T = \frac{R}{2L} T. \quad (12.8)$$

Eine Herleitung für die zur Auswertung benötigten Gleichungen ist hier skizziert und beruht darauf, dass auch das Messgerät einen Eingangswiderstand² R_{Oszi} (Oszi) hat, der parallel zum angelegten, bekannten Widerstand R_2 liegt und somit einen Gesamtwiderstand R_g darstellt³:

$$\frac{1}{R_g} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{\text{Oszi}}} \quad (12.9)$$

² Da für diesen Versuchsteil mit dem Frequenzgenerator der Tastkopf (10x) für das Oszi verwendet werden muss, ist der Eingangswiderstand modifiziert gegenüber der Anleitung.

³ Dieser Teil der Messung wird noch ohne Spule durchgeführt.

$$\alpha = R_{\text{Oszi}}C \quad (12.10)$$

$$\beta = R_g C = \frac{R_{\text{Oszi}}R_2}{R_{\text{Oszi}} + R_2} C = \alpha \frac{R_2}{R_{\text{Oszi}} + R_2} \quad (12.11)$$

$$R_{\text{Oszi}} + R_2 = \frac{\alpha}{\beta} R_2 \quad (12.12)$$

und somit erhalten wir für den Eingangswiderstand des Oszilloskops:

$$R_{\text{Oszi}} = \left(\frac{\alpha}{\beta} - 1 \right) R_2. \quad (12.13)$$

Dieser wird dann bei der Auswertung benötigt. Es ist sehr instruktiv sich hier einmal die Funktionsweise des Tastkopfes anzusehen und sich die Auswirkungen auf den gemessenen Eingangswiderstand des Oszilloskops zu überlegen (Stichwort: Messbereichserweiterung).

12.5 Fragen

1. Warum eignet sich das Ohmsche Gesetz $R = U/I$ nur schlecht zur Bestimmung großer Widerstände? Bedenken Sie dabei den Aufbau eines Messgerätes und seine Innenwiderstände.
2. Wie erfolgt eine Messbereichserweiterung für Ampèremeter und für Voltmeter?
3. Wie erfolgt eine Kapazitätsmessung? Wie erfolgt eine Induktivitätsmessung? Wie erfolgt eine Impedanzmessung?
4. Wie lässt sich mit Hilfe eines Ballistischen Galvanometers die Ladung Q eines Kondensators bestimmen? Wie wird das Galvanometer kalibriert?
5. Wie funktioniert ein analoger Stromintegrator und wie lässt er sich kalibrieren? Muss er überhaupt geeicht werden?
6. Beschreiben Sie, wie mit Hilfe der Messung der Ladung $Q(t)$ eines Kondensators zu verschiedenen Zeitpunkten t_1 und t_2 ein unbekannter Widerstand bestimmt werden kann. Ist diese Methode auch für kleine Widerstände geeignet?
7. Diskutieren Sie mögliche systematische Fehler der Versuchsapparatur. Warum muss der Isolationswiderstand unabhängig vermessen werden?
8. Warum und wie lässt sich ϵ_0 in diesem Versuch bestimmen? Welche Größen beeinflussen die Kapazität eines Kondensators? Skizzieren Sie Bauformen von Kondensatoren.
9. Welchen Einfluss hat die Luftfeuchtigkeit auf die ermittelte Dielektrizitätskonstante? Welchen auf die Isolation?
10. Erklären Sie die Spannungsverläufe am R-C und R-L-C-Parallelkreis nach dem Ein- und Ausschalten der Gleichspannung.
11. Wie funktionieren Band-, Hoch- und Tiefpass?

12.6 Durchführung

Die Schaltung zum Versuch ist in Bild 12.5 dargestellt. Bitte notieren Sie auch die Nummer der Apparatur (A, B oder C), an der Sie den Versuch durchführen. Kalibrierung und Messung erfolgen in getrennten Schaltungen.




Bild 12.5: Verwendete Schaltung zur Messung großer Widerstände.

1. Eichung: Kalibrieren Sie das Ladungsmessgerät (Stromintegrator) in Ampèresekunden mit Hilfe von Eichgenerator und Oszilloskop durch mindestens 5 verschiedene Messungen (5 verschiedene Zeiten).

(Hinweis: Der Eichgenerator kann bei der Schalterstellung »Zeitmessung« mit dem Oszilloskop auf bestimmte Zeitdauern der Spannungsimpulse eingestellt werden. In der Schalterstellung »Eichen« wird dann das Ladungsmessgerät mit dem entsprechenden Puls beaufschlagt, und zwar mit genau einem. Spannung U_t und Vorwiderstand R_V (Eingangswiderstand des Integrators) notieren! Das Ladungsmessgerät hat einen »Null«-Taster zum Start einer neuen Messung, hiermit wird es auch eingeschaltet. Auto-Abschaltung des Integrators nach ca. 5 min zur Schonung der Batterie.)

2. Entladung:

- a. Der Plattenkondensator wird mit Hilfe der Wippe zuerst auf 220 V (Schutzwiderstand!) aufgeladen und dann sofort durch den Messkreis entladen ($t = 0$ s). Ladung $Q_0(0)$ notieren! Messung bitte 5 mal durchführen.
- b. Parallel zum Plattenkondensator wird der unbekannte Widerstand R_x geschaltet, der Kondensator aufgeladen und dann jeweils nach bestimmte Zeiten t über das Ladungsmessgerät entladen (d.h. nach jeder Messung bitte neu aufladen!). Man messe die nach der Zeit t auf dem Kondensator verbliebene Ladung $Q(t)$. Mindestens 10 Messpunkte. (Vorschlag: $t = 0, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30$ sec, 1 min. Sie sollten aufhören, wenn die Ladung unter 0,10 Skt. abfällt.⁴ Auch $t = 0$ ist ein Messpunkt.
- c. Zur Bestimmung des Isolationswiderstandes R_{iso} wird Messung 2b ohne den unbekannten Widerstand wiederholt, mindestens 5 Messpunkte. ($0 \text{ min} \leq t \leq 20 \text{ min}$. Vorschlag: 0, 1, 2, 5, 10 min. Sie können aufhören, wenn die Ladung unter 0,10 Skt. abfällt. Falls dies zu wenig Messpunkte ergibt, auch für kleinere Zeiten messen.). Auch $t = 0$ ist ein Messpunkt.

3. Schwingkreise (RC und RLC): Messung des Spannungsverlaufs $U(t)$ am Kondensator

⁴ Sollte das aber schon bei sehr kurzen Zeiten passieren, ist an Ihrem Aufbau wahrscheinliche etwas nicht in Ordnung.

(Plattenkondensator) bei Aufladung mit dem Impulsgenerator. Benutzen Sie bitte hierfür das bereitstehende Digital-Oszilloskop mit Drucker⁵:

- Impulsgenerator allein (zur Kontrolle).
- Impulsgenerator mit Plattenkondensator.
- Plattenkondensator mit $2\text{ M}\Omega$ Widerstand parallel.
- Plattenkondensator mit unbekanntem R_x parallel.
- Plattenkondensator mit Drosselspule parallel.
- Plattenkondensator mit Luftspule parallel.
- Kommerzieller Kondensator mit $2\text{ M}\Omega$ Widerstand parallel.

Achten Sie bitte auf die Skalierung der Achsen! Der Eingangswiderstand und die Eingangskapazität des Oszilloskops sind in den entsprechenden Anleitungen (manchmal an dessen Frontplatte) angegeben. Bitte notieren Sie sich diese Werte.⁶ Die Werte können Sie auch im Anleitungsordner und auf unseren Webseiten (Geräte) einsehen. Das Digital-Oszilloskop kann die Abfallzeiten auch direkt messen und im Ausdruck angeben. Ein solcher Beispielausdruck ist in Bild 12.6 dargestellt.⁷




Bild 12.6: Beispielausdruck des Digital-Oszilloskops (Entladung des Plattenkondensators über den $2\text{ M}\Omega$ Widerstand. Beachten Sie die Angabe der Abfallzeit (Entladezeit).

- Messen Sie bitte den ohmschen Widerstand R_L von Drosselspule, Luftspule, $2\text{ M}\Omega$ Widerstand R_2 , Plattenkondensator $R_{C_{Pl}}$ und den unbekanntem Widerstand R_x mit einem Multi-
meter und notieren Sie diese. Notieren Sie die Daten der Luftspule.

⁵ Sie können die Daten vom Oszilloskop auch direkt in einen PC einlesen, das dazu benötigte Programm und Kabel erhalten Sie beim Betreuer.

⁶ Die Verwendung des Tastkopfes ändert diesen Eingangswiderstand.

⁷ Details über die dort angegebenen Anstiegs- und Abfallzeiten finden Sie in der Oszi-Anleitung.

5. Messen Sie die Kapazität des Plattenkondensators C_{Pl} und des Folienkondensators C_F mit dem Multimeter (Achtung: nur die neuen grünen Multimeter haben eine Kapazitätsmessung).
6. Alternativ können Sie für diesen Schwingkreisteil des Versuches anstelle des Rechteckgenerators auch Netzteil und Wippe aus dem ersten Versuchsteil verwenden, d.h. in der ersten Schaltung wird einfach der Stromintegrator durch das Oszi ersetzt. Da Sie hier Digital-Oszi verwenden, können Sie auch mit einzelnen Spannungsimpulsen über die Wippe arbeiten. Hierzu müssen Sie die Triggerung des Oszi auf »single« stellen. Ihre Betreuerin/Ihr Betreuer gibt Ihnen hierbei gerne Hilfestellung. Durchführung und Auswertung bleiben dann unverändert und werden dadurch eher etwas erleichtert.

12.7 Angaben

Der Plattenkondensator hat einen Plattenradius von $r = 10$ cm und einen Plattenabstand von $d = 0,5$ cm. Bei dieser Geometrie machen sich Randeffekte schon deutlich bemerkbar und müssen berücksichtigt werden. Die Zahl der Platten beträgt $n = 65$. Für solch einen Plattenkondensator mit n Kreisplatten ist der genaue Wert der Kapazität C nach KIRCHHOFF [41]:

$$C_n = (n-1) \varepsilon_0 \varepsilon_r \left\{ \frac{\pi r^2}{d} + r \cdot \left[\ln \left(\frac{16\pi r}{d} \right) - 1 \right] \right\} \quad (12.14)$$

Der Widerstandswert beträgt $R_2 = 2 \text{ M}\Omega$, die Spannung des Eichgenerators $U_t = 1,238 \text{ V}$ und der Eingangswiderstand des Ladungsmessers beträgt $R_v = 100 \text{ k}\Omega$.

12.8 Auswertung

1. Bestimmen Sie die Eichkonstante des elektrischen Stromintegrators (Skt./ μC).
2. Berechnen Sie ε_0 mit Hilfe von Gleichung (12.14) aus den Messungen 1 und 2a.
3. Bestimmen Sie mittels $Q(t)$ aus 2b und 2c den Isolationswiderstand R_{iso} und den unbekannten Widerstand R_x . Bitte auch $t = 0$ hierfür mit einbeziehen. Hinweis: in 2b messen Sie nicht R_x direkt, sondern nur mit R_{iso} zusammen den Gesamtwiderstand R_g .
4. Schwingkreise: Man skizziere und erkläre die beobachteten Spannungsverläufe $U(t)$.
5. Aus den Spannungsverläufen $U(t)$ aus 3a bis 3c bestimmen Sie bitte die Kapazität C_{Pl} des Kondensators und den Eingangswiderstand R_{Oszi} des Oszilloskops. Nutzen Sie dazu aus⁸:

$$R_0 C = \alpha \quad (\text{Messung 3b}) \quad , \quad R_g C = \beta \quad (\text{Messung 3c}) \quad (12.15)$$

$$R_0 = \left(\frac{\alpha}{\beta} - 1 \right) R_2 \quad (12.16)$$

⁸ Beachten Sie bitte, dass sich der Kondensator u.U. nicht vollständig entlädt, bevor der nächste Spannungsimpuls kommt.

6. Bestimmen Sie aus Messung 3d den unbekanntem Widerstand R_x . Machen Sie eine Fehlerabschätzung mittels Fehlerfortpflanzung.
7. Mit $U(t)$ aus Messung 3e und 3f bestimmen Sie bitte die Induktivität L und den Verlustwiderstand R_L der Drosselspule und der Luftspule. Benutzen Sie hierzu das logarithmische Dekrement $\Lambda = \frac{R}{2L}T$ mit der Periodendauer T . Leiten Sie dann bitte für die Induktivität folgende Formel her:

$$L = \frac{1}{C} \frac{T^2}{4\pi^2 + \Lambda^2}. \quad (12.17)$$

Damit kann dann auch der Verlustwiderstand R_L der Drosselspule und der Luftspule berechnet werden.

8. Vergleichen Sie die Ergebnisse für R_x aus der Entladungsmessung 2c und aus der Schwingkreismessung 3d.
9. Berechnen Sie aus Messung 3g die Kapazität des kommerziellen Kondensators und vergleichen Sie sie mit der des Plattenkondensators. Was fällt Ihnen auf und wie erklären Sie dies?
10. Vergleichen Sie die hier erhaltenen Ergebnisse mit den Messungen 4 und 5 durch das Multi-Meter als Widerstandsmessgerät, dabei insbesondere die Kapazitäten C und die ohmschen Widerstände der Drosselspule und Luftspule R_L (Bei der Drosselspule ist R_L stark unterschiedlich für beide Messungen. Für die Luftspule sollten Sie übereinstimmen. Warum?).
11. Berechnen Sie aus den Daten der Luftspule deren Induktivität L und vergleichen Sie diese mit der von Ihnen experimentell ermittelten.

12.9 Bemerkungen

Die beiden ersten Teile (Eichmessung und Widerstandsmessung) sollten in getrennten Schaltkreisen aufgebaut werden, also erst Eichen und dann den Messkreis separat (ohne Eichkreis) aufbauen. Es hat sich als günstig erwiesen, die Schaltung großzügig und ordentlich aufzubauen. Der Stromintegrator sollte möglichst weit weg vom großen Netzteil und sonstigen Störstrahlern stehen, um Störungen und Einkopplungen zu vermeiden.

Interessierte können auch den Stromintegrator durch das Digitaloszilloskop ersetzen und dann damit die Ladung durch Integration des Spannungssignals erhalten.

Sie können auch Ihr Notebook mitbringen, denn das Oszi kann an die serielle oder die IEEE488 Schnittstelle zur Datenübertragung angeschlossen werden. Entsprechende Programme und Kabel zum Auslesen der Oszilloskope stehen zur Verfügung. Bitte bei Interesse bei der Betreuerin/beim Betreuer erfragen.

Die Einzelheiten, Daten und Bedienungsanleitung der Messgeräte und des Oszis können im Geräteordner oder auf den Praktikums-Webseiten eingesehen werden.

13 Die spezifische Elektronenladung e/m_e

Der Quotient aus Ladung e und Masse m_e des Elektrons wird spezifische Elektronenladung e/m_e genannt. Ihre Kenntnis ist für viele Berechnungen notwendig, insbesondere bei bewegten Ladungen in elektrischen und magnetischen Feldern. Diese Naturkonstante e/m_e soll hier bestimmt werden.

Der Versuch an sich ist relativ einfach und kurz, deshalb soll Wert auf das Aufspüren systematischer Fehler gelegt werden. Darüber hinaus soll man sich mit der Funktionsweise des Oszilloskops beschäftigen, dessen Verständnis insbesondere auch für andere Versuche im Praktikum sehr wichtig ist. Darüber hinaus kann freiwillig auch noch der Versuch 31 »Operationsverstärker« durchgeführt werden, der ebenfalls kurz aber auch sehr instruktiv ist.

13.1 Stichworte

Spezifische Elektronenladung, Helmholtzspule, Lorentzkraft, homogenes Magnetfeld, Ablenkung von Elektronen im elektrischen Feld, Elektronenstrahlröhre, Oszilloskop, Kathodenstrahlröhre, Fernsehrohr, Massenseparation.

13.2 Literatur

NPP; Walcher; Dem-2; Gerthsen; BS-2; Geschke; Schülerduden, "Die Physik«, Bibliografisches Institut Mannheim [88]; Dorn/Bader, "Physik in einem Band«, Hermann Schroedel Verlag, Hannover [17];

13.3 Zubehör

Bild 13.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: Fadenstrahlrohr mit Helmholtzspule und verschiebbarer Ablesevorrichtung, Steuerung für Fadenstrahlrohr (im wesentlichen Netzgerät für Kathodenheizung, Wehneltzylinder und Anodenspannung), Netzgerät mit regelbarem Strom für die Helmholtz-Spule, 2-3 Multimeter.

13.4 Grundlagen

Experimentell bedient man sich in den meisten Fällen der *Helmholtz-Spule* zur Erzeugung eines homogenen Magnetfeldes. Dies ist im Anhang genauer ausgeführt.

Elektronen werden durch Glühemission erzeugt und mit einer elektrischen Spannung beschleunigt. Im Magnetfeld werden sie durch die Lorentzkraft auf eine Kreisbahn gezwungen.




Bild 13.1: Der Versuch »Spezifische Elektronenladung«.

13.5 Fragen

1. Fadenstrahlröhre mit Elektronenkanone:

- Erklären Sie Aufbau und Funktionsweise einer Elektronenkanone mit Wehneltzylinder. Wie sieht ein Schaltplan dazu aus?
- Welche Geschwindigkeit hat ein Elektron nach dem Durchlaufen der Beschleunigungsspannung U_B ?
- Wieso kann der Wehneltzylinder nur begrenzten Erfolg haben?
- Wieso ist der Elektronenstrahl sichtbar ("Fadenstrahlen")?
- Elektronen stoßen sich aufgrund gleicher negativer Ladung ab. Wieso verschmiert der Elektronenstrahl trotzdem nicht zur Unkenntlichkeit (Gasfokussierung)?

2. Helmholtz-Spulen:

- Helmholtzspulen mit jeweils n Windungen, die im Abstand ihres Radius R stehen und vom Strom I durchflossen werden, erzeugen ein homogenes Magnetfeld der Stärke

$$B_0 = \mu_0 \mu_r \frac{8}{\sqrt{125}} \cdot \frac{nI}{R}. \quad (13.1)$$

Diese Formel gilt allerdings nur näherungsweise. Wo gilt sie exakt und wie sieht qualitativ der Feldlinienverlauf in einem Querschnitt durch beide Spulenmittelpunkte aus?

- Bestimmen Sie die Größe des Magnetfeldes relativ zu demjenigen im Mittelpunkt auf der \vec{e}_r - und \vec{e}_z -Achse, also $B(r=0, z)/B_0$ bzw. $B(r, z=0)/B_0$ (vgl. Bild 13.2). Für einen ganz groben Überblick reicht es, die Werte an den Positionen $\frac{R}{2}$ und R auf der \vec{e}_r -Achse bzw. $\frac{R}{4}$ und $\frac{R}{2}$ auf der \vec{e}_z -Achse zu bestimmen (vgl. 13.9.1).
- Was bedeutet das für den Versuch?

3. Bewegte Ladungen in magnetischen Feldern:

- a. Welche Kraft \vec{F} wirkt auf eine mit der Geschwindigkeit \vec{v} bewegte Ladung in einem beliebigen magnetischen Feld \vec{B} (Lorentzkraft)?
- b. Wie lässt sich die Bahn eines Elektrons in einem homogenen Magnetfeld beschreiben? Welche Vereinfachung ergibt sich, wenn man annimmt, dass die Anfangsgeschwindigkeit \vec{v}_0 senkrecht zum magnetischen Feld \vec{B} steht?

4. Ladungen in elektrischen Feldern:

5. Welche Kraft \vec{F} wirkt auf eine Ladung in einem beliebigen elektrischen Feld \vec{E} ? Wie lässt sich die Bahn eines Elektrons beim Durchfliegen eines Plattenkondensator bei parallelem Einschuss relativ zu den Platten beschreiben?

6. Braunsche Röhre/(Kathodenstrahl-)Oszilloskop:

- a. Skizzieren Sie Aufbau (Skizze) und Funktionsweise einer Braunschen Röhre.
- b. Welche Spannung $U_x(t)$ mit welcher Frequenz muss an den horizontalen Ablenk-kondensator angelegt werden, um eine beliebige periodische Spannung $U(t)$ mit der Periodendauer T auf dem Bildschirm darstellen zu können?
- c. Was ist die Triggerung?

13.6 Durchführung

13.6.1 Hinweise zur Durchführung

- Die Spannung am Wehneltzylinder sollte man sich mit einem Messgerät anzeigen lassen.
- Zur Schonung der Röhre müssen die Potentiometer für Kathodenheizung und Anodenspannung beim Einschalten auf Null stehen. Die Heizung muss langsam erhöht werden und die Anodenspannung soll erst eingeschaltet werden, wenn der Kathodenzyylinder rotglühend ist.
- Der Spulenstrom darf 1 A nicht überschreiten.
- Man achte auf korrekte Justierung der Ablesevorrichtung (Höhe!).
- Normalerweise wird bei jeder Bestimmung des Durchmessers d die linke und rechte Begrenzung des Kreises gemessen. Man kann sich auch überlegen, ob es ausreicht, eine Begrenzung (in unseren Fall die linke) sehr genau zu messen und als fest anzunehmen. Dabei ist in Betracht zu ziehen, dass die Fadenstrahlröhre nicht völlig fest mit dem Gestell verbunden und somit insbesondere auch eine Verschiebung relativ zur Ablesevorrichtung möglich wäre (z.B. beim Verschieben der Apparatur, oder bei Erschütterungen).
- Man achte auf Konstanz von Anodenspannung und Spulenstrom, gegebenenfalls ist nach-zuregeln.

13.6.2 Durchführung

1. Die spezifische Elektronenladung wird bestimmt aus den eingestellten Parametern Beschleunigungsspannung U_B und Spulenstrom I , sowie dem gemessenen Wert des Durchmessers $d = d(U_B, I)$. Vor dem Einschalten der Apparatur die "Hinweise zur Durchführung" beachten!
2. Zunächst überprüfe man in einem groben Raster (z.B. U_B in Schritten von 20 V, I in Schritten von 0,1 A), welche Durchmesser überhaupt messbar sind.
3. Man wähle mindestens zwei Spulenströme mit möglichst großen Bereichen für U_B und umgekehrt mindestens zwei Beschleunigungsspannungen mit möglichst großen Bereichen für I , in denen der Durchmesser messbar ist. Dann wird unter Festhaltung des einen einstellbaren Parameters in Abhängigkeit des zweiten einstellbaren Parameters der Durchmesser bestimmt. Diese Methode ist sinnvoll um später systematische Fehler erkennen zu können. Insgesamt sollten etwa 25 Durchmesser $d = d(U_B, I)$ bestimmt werden.
4. Notieren Sie bitte die Mess- und Ablesefehler.

13.7 Angaben

Spulendaten: Radius $R = 12,2$ cm; Windungen $n=200$ (pro Spule).

13.8 Auswertung

1. Im theoretischen Teil sollte auf Folgendes eingegangen werden:
 - a. Elektronenkanone mit Wehneltzylinder: Beschreibung mit Skizze und Schaltplan
 - b. Fadenstrahlen/Fadenstrahlröhre
 - c. Homogenität des Magnetfeldes in Helmholtzspulen
 - d. Ablenkung in magnetischen Feldern: Kräfte und Flugbahn für Elektronen mit der Geschwindigkeit \vec{v} senkrecht zum magnetischen Feld \vec{B}
 - e. Ablenkung in elektrischen Feldern: Flugbahn eines Elektrons zwischen zwei Kondensatorplatten
 - f. Funktionsweise eines Oszilloskops: Insbesondere Messung von periodischen Wechselspannungen (Kippspannung und Triggerspannung)
2. Die einzelnen Berechnungsschritte sollten beschrieben werden und die Einzelwerte (U , I , d , e/m_e) übersichtlich dargestellt werden.
3. Berechnung der spezifischen Elektronenladung e/m_e für alle Wertepaare
4. In der Auswertung sollte auf eine exakte Fehlerrechnung geachtet werden.
5. Für eine Diskussion möglicher systematischer Fehler bietet es sich an, die ermittelten $\frac{e}{m_e}$ -Werte in Abhängigkeit vom Radius grafisch darzustellen.
6. Für ein Wertepaar nehmen Sie e/m_e als gegeben an und berechnen sie die Flußdichte B aus den Messwerten und vergleichen Sie das Ergebniss mit dem theoretisch erwarteten.

13.9 Bemerkungen

13.9.1 Grundlegende Informationen zu Helmholtzspulen

Helmholtzspulen sind zwei zueinander parallele Leiterschleifen mit Radius R , die im Abstand ihres Radius stehen. Für Interessierte soll hier ein Weg beschrieben werden, wie das Magnetfeld berechnet werden kann. Die wichtigen Ergebnisse sind hier zusammengefasst.

Für die mathematische Beschreibung wählen wir in Zylinderkoordinaten den Koordinatenursprung so, dass die beiden Leiterschleifenmittelpunkte jeweils gleich weit von ihm entfernt sind, sie liegen also bei $a = \pm \frac{R}{2}$ auf der \vec{e}_z -Achse. (Warum der Abstand zwischen den Leiterschleifen gerade R ist, kann in Greiner, »Klassische Elektrodynamik« nachgelesen werden).




Bild 13.2: Helmholtzspule schematisch.

Wir wollen nun das Magnetfeld in einem beliebigen Punkt P, der durch seinen Ortsvektor \vec{p} beschrieben sei, bestimmen.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \vec{p}(x, y, z) = \vec{p} = \vec{p}(r, \phi, z) = \begin{pmatrix} r \cos \phi \\ r \sin \phi \\ z \end{pmatrix} \quad (13.2)$$

Dazu müssen wir die Leiterschleifen parametrisieren.

$$\vec{l}_a(\varphi) = \begin{pmatrix} R \cos \varphi \\ R \sin \varphi \\ a \end{pmatrix}_{\varphi=0}^{2\pi} \quad \vec{dl}(\varphi) = \begin{pmatrix} -R \sin \varphi d\varphi \\ R \cos \varphi d\varphi \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{mit } a = \pm \frac{R}{2} \quad (13.3)$$

Für das Magnetfeld im Punkt P ergibt sich also mit dem Biot-Savartschen Gesetz:

$$\vec{B}(\vec{p}) = \vec{B}_{-\frac{R}{2}}(\vec{p}) + \vec{B}_{+\frac{R}{2}}(\vec{p}) = \frac{\mu_0 \mu_r I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\vec{l}_{-\frac{R}{2}} - \vec{p}}{|\vec{l}_{-\frac{R}{2}} - \vec{p}|^3} \times \vec{dl} + \frac{\mu_0 \mu_r I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\vec{l}_{+\frac{R}{2}} - \vec{p}}{|\vec{l}_{+\frac{R}{2}} - \vec{p}|^3} \times \vec{dl} \quad (13.4)$$

Vorüberlegungen

Wir betrachten zunächst nur *eine* Leiterschleife im Abstand a zum Koordinatenursprungspunkt und bestimmen einige Hilfsterte:

$$\begin{pmatrix} \vec{l}_a - \vec{p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \phi \\ r \sin \phi \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} R \cos \varphi \\ R \sin \varphi \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \phi - R \sin \varphi \\ r \sin \phi - R \cos \varphi \\ z - a \end{pmatrix}$$

$$|\vec{l}_a - \vec{p}| = \sqrt{(r \cos \phi - R \cos \varphi)^2 + (r \sin \phi - R \sin \varphi)^2 + (z - a)^2} \quad (13.5)$$

$$= \sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos(\phi - \varphi) + (z - a)^2} \quad (13.6)$$

$$\begin{pmatrix} \vec{l}_a - \vec{p} \end{pmatrix} \times d\vec{l} = \begin{pmatrix} r \cos \phi - R \cos \varphi \\ r \sin \phi - R \sin \varphi \\ z - a \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -R \sin \varphi d\varphi \\ R \cos \varphi d\varphi \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R(z - a) \cos \varphi d\varphi \\ R(z - a) \sin \varphi d\varphi \\ (R^2 - Rr \cos(\phi - \varphi)) d\varphi \end{pmatrix}$$

Mit dem Biot-Savartschen Gesetz erhalten wir nun für das Magnetfeld im Punkt P, das durch eine Leiterschleife erzeugt wird:

$$\vec{B}_a(\vec{p}) \begin{pmatrix} B_{\vec{e}_r, a}(\vec{p}) \\ B_{\vec{e}_\varphi, a}(\vec{p}) \\ B_{\vec{e}_z, a}(\vec{p}) \end{pmatrix} = \frac{\mu_0 \mu_r I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\vec{l}_a - \vec{p}}{|\vec{l}_a - \vec{p}|^3} \times d\vec{l}_a \quad (13.7)$$

Für die Komponente in \vec{e}_z -Richtung erhalten wir:

$$\begin{aligned} B_{\vec{e}_z, a}(\vec{p}) &= \frac{\mu_0 \mu_r I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(R^2 - rR \cos(\phi - \varphi)) d\varphi}{(r^2 + R^2 - 2rR \cos(\phi - \varphi) + (z - a)^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi} \frac{\left((r + R)^2 + (z - a)^2 \right) K(k) - \left(r^2 - R^2 + (z - a)^2 \right) E(k)}{\sqrt{(r - R)^2 + (z - a)^2} \left((r + R)^2 + (z - a)^2 \right)} \\ \text{mit} \quad k &= k(r, z, R, a) = \frac{-4rR}{(r - R)^2 + (z - a)^2} \end{aligned}$$

Dabei sind $K(k)$ und $E(k)$ die vollständigen elliptischen Integrale erster bzw. zweiter Art (s.u.). Wie aufgrund der Rotationssymmetrie zu erwarten war, ist das Magnetfeld tatsächlich unabhängig von ϕ , d.h.:

$$B_{\vec{e}_z, a}(\vec{p}) = B_{\vec{e}_z, a}(r, \phi, z) = B_{\vec{e}_z, a}(r, z)$$

Im folgenden betrachten wir wieder beide Leiterschleifen und das von beiden erzeugte Ma-

gnetfeld im Punkt P:

$$\vec{B}(\vec{p}) = \vec{B}_{-\frac{R}{2}}(\vec{p}) + \vec{B}_{+\frac{R}{2}}(\vec{p})$$

bzw. seine Komponente in \vec{e}_z -Richtung:

$$B_{\vec{e}_z}(\vec{p}) = B_{\vec{e}_z, -\frac{R}{2}}(\vec{p}) + B_{\vec{e}_z, +\frac{R}{2}}(\vec{p})$$

Außerdem gehen wir von den Leiterschleifen zu Spulen mit n Windungen über. Dazu müssen wir die Formeln nur mit dem Faktor n erweitern.

Elliptische Funktionen

Die Funktionen

$$K(k) = \int_0^{2\pi} (1 - k \sin^2 \alpha)^{-1/2} d\alpha \quad E(k) = \int_0^{2\pi} (1 - k \sin^2 \alpha)^{1/2} d\alpha$$

heißen vollständig elliptische Integrale erster bzw. zweiter Art. Sie sind in Bild 13.3 dargestellt.




Bild 13.3: Elliptische Funktionen $K(k)$ und $E(k)$.

Magnetfeld auf der \vec{e}_z -Achse

Betrachten wir zunächst das Magnetfeld auf der \vec{e}_z -Achse. Aufgrund der Rotationssymmetrie ergibt sich sofort, dass das Feld nur eine Komponente in \vec{e}_z -Richtung haben kann, d.h. $\vec{B}(r=0, z) = B_{\vec{e}_z}(r=0, z) \cdot \vec{e}_z$. Dafür gilt:

$$B_{\vec{e}_z}(r=0, z) = \frac{1}{2} \mu_0 \mu_r n I R^2 \left[\left(R^2 + \left(z - \frac{R}{2} \right)^2 \right)^{-3/2} + \left(R^2 + \left(z + \frac{R}{2} \right)^2 \right)^{-3/2} \right] \quad (13.8)$$

Magnetfeld in Radialrichtung bei $z = 0$

Betrachten wir nun das Magnetfeld in Radialrichtung bei $z=0$, also in der x-y-Ebenen. Aufgrund der Rotationssymmetrie und der Spiegelsymmetrie um die x-y-Ebene ergibt sich sofort, dass das Feld nur eine Komponente in \vec{e}_z -Richtung haben kann, d.h. $\vec{B}(r, z=0) = B_{\vec{e}_z}(r, z=0) \cdot \vec{e}_z$. Dafür gilt:

$$B_{\vec{e}_r}(r, z=0) = \frac{2}{\pi} \mu_0 \mu_r n I \frac{(4r^2 + 8rR + 5R^2) K(k) - (4r^2 - 3R^2) E(k)}{\sqrt{4r^2 - 8rR + 5R^2} (4r^2 + 8rR + 5R^2)} \quad (13.9)$$

mit

$$k = \frac{16rR}{8rR - 4r^2 - 5R^2} \quad (13.10)$$

Dabei sind $K(k)$ und $E(k)$ die oben genannten vollständigen elliptischen Integrale.

Magnetfeld im Mittelpunkt

Damit ergibt sich für das Magnetfeld im Mittelpunkt zwischen den beiden Spulen:

$$B_O = B_{\vec{e}_z}(r=0, z=0) = B_{\vec{e}_r}(r=0, z=0) = \frac{8}{\sqrt{125}} \mu_0 \mu_r \frac{nI}{R} \quad (13.11)$$

13.10 Aufgaben

Aufgabe 13.1: Magnetfeld auf der Elektronen-Kreisbahn darstellen

Stellen Sie bitte das Magnetfeld der Helmholtzspule des Versuches für die Elektronenkreisbahn, d.h. auf der Schnittebene zwischen beiden Spulen, in geeigneter Weise und anschaulich grafisch dar (2D, 3D, Konturplot). Die benötigten Formeln sind alle im Text angegeben.

14 Magnetfeld von Spulen

Dieser Versuch führt ein in die Erzeugung von Magnetfeldern und deren Messung durch verschiedene Methoden: Probespule und Hallsonde.

14.1 Stichworte

Induktionsgesetz, Induktionskonstante, Biot-Savartsches Gesetz, magnetischer Fluss, Messung von Magnetfeldern, Hall-Sonde, Helmholtzspule.

14.2 Literatur

Gerthsen: Kap. 7.1, 7.2; BS-2: Kap. IV/35; Walcher: Kap. 5.4; Dem-2; NPP; Geschke.

14.3 Zubehör



Bild 14.1: Der Versuch »Magnetfelder von Spulen«.

Bild 14.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: 2 Luft-Spulen, 1 Helmholtzspule, 1 Induktionsspule, 1 Netzgerät (0-60 V, 1 A), 1 Hallsonde, 2 Schalter, 1 Voltmeter, 1 Ampèremeter, 1 Galvanometer mit Laser und Schirm, 2 Schutzwiderstände, 1 Zeitschalter mit 2 V Netzteil zur Eichung.

14.4 Grundlagen

Induktionsgesetz, magnetischer Fluss: Der magnetische Fluss ϕ durch eine ebene Leiterschleife der umschlossenen Fläche \vec{A} , die von der Flussdichte \vec{B} durchsetzt wird, ist definiert als: $\phi = \vec{A} \cdot \vec{B}$. Ändert sich dieser Fluss zeitlich, auf welche Weise auch immer, wird in dieser Leiterschleife eine Spannung $U_{ind} = -\frac{d\phi}{dt} = -\dot{\phi}$ induziert (Induktionsgesetz).

Biot-Savartsches Gesetz: Ein einzelnes Teilchen der Ladung q mit der Geschwindigkeit \vec{v} erzeugt in einem Raumpunkt \vec{r} die magnetische Flussdichte $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q[\vec{v} \times \vec{r}]}{|\vec{r}|^3}$. Die Flussdichte, die durch ein Stromelement erzeugt wird, erhält man durch den Übergang von $q\vec{v}$ zu $I d\vec{l}$, da $A d\vec{l} = dN q\vec{v}$. Das Biot-Savartsche Gesetz, das die magnetische Flussdichte eines stromdurchflossenen Leiters an einem Punkt \vec{r} beschreibt, lautet also:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I[d\vec{l} \times \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}]}{|\vec{r}|^2} \quad d\vec{H} = \frac{1}{4\pi} \frac{I[d\vec{l} \times \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}]}{|\vec{r}|^2} \quad (14.1)$$

Induktionskonstante μ_0 : Außer der magnetischen Flussdichte \vec{B} , die bei zeitlicher Änderung ein elektrisches Feld induziert, wird auch die magnetische Feldstärke \vec{H} benutzt. Sie bezeichnet die Stärke des Feldes um einen u.U. auch zeitlich konstanten Strom. Zwischen \vec{B} und \vec{H} besteht eine Proportionalität, die durch die Induktionskonstante bzw. magnetische Feldkonstante μ_0 beschrieben wird:

$$\vec{B} = \mu_r \cdot \mu_0 \cdot \vec{H} \quad (14.2)$$

$$\mu_0 = 1.256 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \quad (14.3)$$

μ_r ist dabei eine dimensionslose Materialkonstante, die relative Permeabilität, und ist für Para- und Diamagnete ≈ 1 . Für Ferromagnete beträgt μ_r allerdings einige 100 bis zu 100 000.

Die Größe der Induktionskonstante kann auch relativ verständlich aus den Maxwell-Gleichungen hergeleitet werden. Betrachtet man zuerst eine beliebige statische Ladungsverteilung, so erhält man wegen der Energieerhaltung ein rotationsfreies E-Feld $\text{rot } \vec{E} = 0$ und $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$. Letzteres folgt direkt aus der Maxwell-Gleichung $\text{div } \vec{D} = \rho$ mit $\vec{D} = \epsilon_0 \cdot \vec{E}$. Bewegt sich nun das Bezugssystem mit der Geschwindigkeit \vec{v} , d.h. die Ladungsverteilung ist abhängig von \vec{r} ($\rho(\vec{r})$), so bewegen sich alle Ladungen mit $-\vec{v}$ und es gibt für den Betrachter eine Stromdichteverteilung $\vec{j} = -\rho \cdot \vec{v}$. Daher existieren B-Felder, die sich zu

$$\vec{B} = -\frac{1}{c^2} [\vec{v} \times \vec{E}] \quad (14.4)$$

ergeben. Divergenz und Rotation berechnen sich daraus zu:

$$\text{rot } \vec{B} = -\frac{1}{c^2} \vec{v} \text{div } \vec{E} = -\frac{1}{\epsilon_0 c^2} \rho \vec{v} = \frac{1}{\epsilon_0 c^2} \vec{j} \quad (14.5)$$

$$\text{div } \vec{B} = -\frac{1}{c^2} \text{div} [\vec{v} \times \vec{E}] = \frac{1}{c^2} \vec{v} \text{rot } \vec{E} = 0 \quad (14.6)$$

Da die Ladungsverteilung in sich statisch ist, ist auch $\dot{D} = 0$ und daher gilt $\text{rot } \vec{H} = \vec{j}$. Durch Einsetzen folgt direkt die Proportionalität zwischen B und H :

$$\vec{H} = \varepsilon_0 \cdot c^2 \cdot \vec{B} \rightarrow \vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \quad (14.7)$$

Messung von Magnetfeldern:




Bild 14.2: Prinzipskizze einer Hallsonde

Magnetfelder werden heutzutage mit Hall-Sonden gemessen. Die Funktionsweise der Hall-Sonde ist denkbar einfach: Eine quaderförmige Sonde der Länge l und der Querschnittsfläche $A = b \cdot d$, meist bestehend aus einem Halbleiter, wird von einem möglichst konstanten elektrischen Strom I in x -Richtung durchflossen. Stromfluß bedeutet hier, dass sich die verfügbare Anzahl freier Elektronen n entgegen der Richtung des extern angelegten elektrischen Feldes mit der mittleren Geschwindigkeit $v = b \cdot E_x$ bewegt (b =Beweglichkeit der Ladungsträger). Die Löcher bewegen sich entsprechend entgegengesetzt. In der Zeit Δt bewegen sich nun alle Ladungsträger, die im Volumen mit der Grundfläche A und der Höhe $v \cdot \Delta t$, enthalten sind durch die Grundfläche A hindurch. Das sind $\Delta N = nAv\Delta t$ Ladungsträger und daher ist die Stromstärke durch diese Fläche $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = qn v A$.

Bringt man die Sonde nun in ein magnetisches Feld der Flussdichte B in z -Richtung, so wirkt auf alle orthogonal zum Feld bewegten Ladungen eine Lorentzkraft. Im Idealfall $\vec{j} \perp \vec{B}$ beträgt die Kraft $F = qvB$ und die Ladungen werden an den beiden Seiten der Sonde getrennt. Es entsteht also ein elektrisches Feld in y -Richtung und es wirkt auf die bewegten Ladungen eine Kraft $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$. Kompensiert diese Kraft die Lorentzkraft, sind die Bahnen der bewegten Ladungsträger wieder geradlinig und es kann in y -Richtung die Sättigungsspannung bzw. »Hallspannung« abgegriffen werden:

$$U_H = E_y \cdot b = v \cdot B \cdot b \quad (14.8)$$

Die abgegriffene Spannung ist also proportional zur magnetischen Flussdichte.

Eine andere Methode zur Messung von Magnetfeldern ist die Messung mit Hilfe einer Induktionsspule. Dabei wird in das zu messende Feld eine kleine Induktionsspule mit der Spulenachse

parallel zu \vec{B} gebracht. Ändert sich z.B. durch plötzliches Ein- oder Ausschalten des äußeren B -Feldes der magnetische Fluss Φ durch die Spule, wird ein Spannungsstoß U_{ind} induziert:

$$\int_{t_1}^{t_2} U_{\text{ind}} dt = n \cdot \Delta\Phi = nBA. \quad (14.9)$$

Diesen Spannungsstoß (Induktionsstoß) kann man z.B. mit Hilfe eines ballistischen Galvanometers messen (siehe Versuch 11).

14.5 Fragen

1. Wie lassen sich Magnetfelder um einen Draht berechnen? Wie für Spulen? Was gilt für eine Anordnung von mehreren Spulen?
2. Warum weicht die angegebene allgemeine Formel (14.10) für das Magnetfeld einer Spule von der bekannten Formel für das Magnetfeld einer langen Spule ab? Welche Effekte werden dadurch berücksichtigt? Welche Resultate sind daher für diesen Versuch zu erwarten?
3. Welche Vor- und welche Nachteile hat die Messung eines Magnetfeldes mittels Hall-Sonde im Vergleich zur Messung mit Hilfe einer Induktionsspule?
4. Welche Bedeutung hat μ_0 ? Wie lässt sich μ_0 aus dem Versuch bestimmen?
5. Warum soll die maximale Stromstärke begrenzt bleiben?

14.6 Durchführung




Bild 14.3: Schaltung zur Messung des Magnetfeldes von Spulen mit Hilfe der Induktionsspule

1. Die Induktionsspule wird in die Mitte der längeren der beiden Spulen gebracht. Durch Ein- und Ausschalten eines Primärstromes von 0,5 A wird ein Spannungsstoß erzeugt, die resultierende integrierte Ladung wird bei mehreren Positionen der Induktionsspule auf der Längsachse der Spule gemessen. Die Schrittweite beträgt 2 cm, die Messung sollte auch außerhalb der Primärspule fortgesetzt werden.
2. Die Sekundärspule wird jeweils in die Mitte der 2 Spulen gebracht. Nun wird die Ladung in Abhängigkeit von der Stromstärke (in 0,1 A-Schritten) gemessen.

3. Mit Hilfe der Hall-Sonde werden die Magnetfelder der beiden Spulen und der Helmholtzspule in Abhängigkeit von der Position auf der Längachse gemessen. Die Schrittweite beträgt 1 cm, die Stromstärke $I=0,5$ A.
4. Bitte alle benötigten Spulendaten notieren.

14.7 Auswertung

1. Der für die längere Spule gemessene Feldverlauf ist grafisch darzustellen. Dabei vergleiche man die Ergebnisse der Messung mit Hall-Sonde und mit Induktionsspule. Welche Abweichungen ergeben sich? Welche Messung erscheint zuverlässiger?
2. Die mit der Hall-Sonde gemessenen Feldstärken auf den Längsachsen der beiden Spulen sind grafisch darzustellen. Diese Kurven sind mit den theoretischen zu vergleichen, die sich aus der Formel

$$H = \frac{1}{2} \frac{n \cdot I}{l} \left[\frac{a}{\sqrt{R^2 + a^2}} + \frac{l - a}{\sqrt{R^2 + (l - a)^2}} \right] \quad (14.10)$$

ergeben. Dabei ist: a : Abstand vom Spulenende; R : Spulenradius; l : Länge der Spule; n : Windungszahl; I : Primärstrom. Diese Formel ist herzuleiten. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den durch die bekannte Formel berechneten:

$$H = \frac{n \cdot I}{l}. \quad (14.11)$$

3. Vergleichen Sie grafisch die Homogenität und Stärke des Feldes der Helmholtzspulen mit denen der 2 anderen Spulen. Stimmt die gemessene Flussdichte mit der durch die Formel

$$B = \mu_0 I \left(\frac{4}{5} \right)^{3/2} \cdot \frac{n}{R} \quad (14.12)$$

(siehe auch Versuch 13 »Spezifische Elektronenladung«) theoretisch berechneten überein?

4. Bestimmen Sie aus allen Ihren Messungen die Induktionskonstante μ_0 und vergleichen Sie sie mit dem Literaturwert $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N A}^{-2}$ (dies ist ein exakter Wert, alternative Einheit: H/m).

14.8 Bemerkungen

Die maximal einzustellende Spulen-Stromstärke beträgt 0,8 A.

15 Wechselstromwiderstände

15.1 Stichworte

Induktive und kapazitive Widerstände, Generatoren, Hauptschluss- und Nebenschlussmotoren, Ohmsches Gesetz für Wechselstrom, Komplexe Schreibweise, Zeigerdiagramme, Impedanz, Wirkleistung, Scheinleistung.

15.2 Literatur

NPP: 22-24; BS-2; Walcher; Metzler: Physik [29]; Physik für Ingenieure [36]; Schülerduden Physik; Gerthsen; Dem-2; Kohlrausch; Geschke.

15.3 Zubehör




Bild 15.1: Der Versuch »Wechselstromwiderstände«.

Bild 15.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: Frequenzgenerator mit Frequenzanzeige, 1 Netzgerät (0-220 V, 2 A), 1 Induktionsspule und 1 Kondensator, 1 Ohmscher Widerstand, 2 Schalter, 1 Wechselschalter, 3 Multimeter, Oszilloskop.

15.4 Grundlagen

Der Wechselstrom und seine Eigenschaften spielen eine große Rolle in der Technik und im täglichen Leben. Wechselstrom oder -spannung hat einen (meist) sinusförmigen Verlauf wie in

Bild 15.2 symbolisch dargestellt. Die dargestellten Kurven ergeben sich aus folgenden Gleichun-




Bild 15.2: Symbolische Darstellung von Wechselspannung und Wechselstrom (50 Hz)

gen:

$$U(t) = U_0 \sin \omega t \quad (15.1)$$

$$I(t) = I_0 \sin (\omega t + \varphi) \quad (15.2)$$

Hierbei beachte man die Phasenverschiebung φ zwischen Strom und Spannung. Diese spielt für die Leistungsberechnung die entscheidende Rolle. Der Effektivwert einer Wechselspannung oder Strom wird wie folgt definiert.

Definition 15.1: Effektivwert

Der Effektivwert eines Wechselstromes ist der Wert eines Gleichstromes, der an einer rein ohmschen Last die gleiche Leistung erzielen würde. (Generell: Effektivwert=Wurzel der zeitlichen Mittelwertes des Quadrates der Größe, $I_{\text{eff}} = \sqrt{\langle I^2 \rangle}$).

Für unsere haushaltsübliche Wechselspannung ist die Angabe 220 V bereits der Effektivwert, d.h. die Scheitelspannung beträgt $U_0 = \sqrt{2} \cdot U_{\text{eff}} = 311 \text{ V}$.

In Wechselstromkreisen besteht wegen des Einflusses von induktiven und kapazitiven Elementen in der Regel eine Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom. Um dies auch rechnerisch behandeln zu können wurden die Impedanz Z eingeführt, die sich analog zum Widerstand R rechnerisch aus dem Quotienten der Scheitelwerte von Spannung und Strom ergibt:

$$Z = \frac{U_0}{I_0} \quad (15.3)$$

und zur vollständigen Beschreibung muss auch die Phasenverschiebung angegeben werden. Der Scheinwiderstand Z (Impedanz) ergibt sich als geometrische Summe von Wirkwiderstand R und Blindwiderstand X (Reaktanz) durch $Z^2 = R^2 + X^2$. Noch einfacher lässt sich dies alles in komplexer Schreibweise behandeln und sehr anschaulich in so genannten Kreisdiagrammen veranschaulichen.

15.5 Fragen

1. Legt man eine Wechselspannung mit dem Maximalwert \hat{U} an ein Multimeter an, so wird ein Effektivwert angezeigt. Wie ist dieser definiert? In welchem Zusammenhang steht dieser Wert zum Maximalwert bei sinus- bzw. rechteckförmiger Wechselspannung?
2. Welche Beziehung herrscht zwischen Strom und Spannung, wenn eine Wechselspannung $U(t) = \hat{U} \sin(\omega t)$ an einen Kondensator / eine Spule / einen ohmschen Widerstand angelegt wird? (mathematische Beschreibung, Zeigerdiagramm, $U(t)$ - $I(t)$ -Diagramm). Wie ändert sich die Impedanz Z jedes dieser Elemente in Abhängigkeit von der Frequenz ($Z_{C/L/\Omega}(\omega)$ -Diagramm)?
3. Diskutieren Sie eine Reihenschaltung aus Kondensator, Spule und ohmschem Widerstand. Wie sieht ein Zeigerdiagramm dazu aus? Wo liegt die Resonanzfrequenz? Skizzieren Sie Impedanz und Effektivstrom in Abhängigkeit der Frequenz.
4. Diskutieren Sie eine Parallelschaltung aus Kondensator, Spule und ohmschem Widerstand. Wie sieht ein Zeigerdiagramm dazu aus? Wo liegt die Resonanzfrequenz? Skizzieren Sie Impedanz und Effektivstrom in Abhängigkeit der Frequenz.
5. Diskutieren Sie die Leistung in einem Wechselstromkreis (Schein-/Wirk-/Blind-Leistung).

Es ist sehr wichtig, dass Sie sich in der Vorbereitung Gedanken über die Durchführung machen (insbesondere die Punkte 2 und 5 in Abschnitt 15.6.2)!

15.6 Durchführung

15.6.1 Hinweise zur Durchführung

In diesem Versuch werden Spannungen erzeugt, die *lebensgefährlich* sein können. Verhalten Sie sich entsprechend und lassen Sie z.B. *niemals* blanke Kabelverbindungen offen liegen und schalten Sie Spannung/Strom ab, bevor Sie Änderungen am Aufbau vornehmen!

Der zu vermessende Frequenzbereich liegt etwa zwischen 60 Hz und 480 Hz.

Wenn Sie den Wechselschalter benutzen, beachten Sie, dass er aus 2 getrennten, gegenüberliegenden Schaltern mit jeweils 3 Anschlüssen besteht. Die beiden gegenüberliegenden Schalter werden gleichzeitig geschaltet.

15.6.2 Experimentelle Durchführung

1. Bauen Sie gemäß Bild 15.3 einen Serienresonanzkreis auf. Je nach Verfügbarkeit an Multimetern kann eines davon auch durch einen Wechselschalter ersetzt werden.
2. Schließen Sie das Oszilloskop so an, dass Sie die Phasenverschiebung zwischen Gesamtspannung U_0 und Strom I_0 bestimmen können.
3. Zur Bestimmung der Induktivität der Spule wird zunächst der Kondensator mit dem Schalter überbrückt und für ca. 10 verschiedene Frequenzen f der Strom I_0 und die Spannung U_0 gemessen. Gleichzeitig messen Sie bitte die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung mit dem Oszilloskop.




Bild 15.3: Schaltplan für die Serienschaltung.

4. Messen Sie nun im Serienresonanzkreis (mit dem Kondensator, d.h. Schalter offen) den Strom I_0 , den gesamten Spannungsabfall U_0 , die Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom, die Spannungen U_C am Kondensator und U_{L+R} an Spule und Widerstand als Funktion der Frequenz. Vermessen Sie die Resonanzstelle besonders genau.
5. Bauen Sie nun einen Parallelkreis aus Kondensator und Spule (ohne einzelnen ohmschen Widerstand) auf und bestimmen Sie in Abhängigkeit der Frequenz die Spannung U_0 und den gesamten Strom I_0 . Vermessen Sie auch hier die Resonanzstelle besonders genau.
6. Notieren Sie den Innenwiderstand des Ampèremeters aus der Anleitung, oder messen Sie ihn. Bitte messen und notieren Sie auch den Widerstands-Wert des einzelnen ohmschen Widerstandes R .¹
7. Messen Sie den ohmschen Widerstand R_L der Spule und notieren Sie die angegebenen Spulendaten.
8. Messen Sie die Kapazität C_C des Kondensators mit einem grünen Multimeter.²

15.7 Angaben

Der ohmsche Widerstand hat einen Wert von $10\ \Omega \pm 1\ \Omega$, sofern nicht anders beschriftet.

15.8 Auswertung

1. Man trage das Quadrat der gesamten Impedanz $Z_0^2 = \left(\frac{U_0}{I_0}\right)^2$ als Funktion des Quadrats der Kreisfrequenz ω^2 ($\omega=2\pi f$) auf (Messung 3). Man bestimme daraus die Induktivität L und den gesamten ohmschen Widerstand der Schaltung R . (Für die lineare Regression kann der Fehler der Frequenz vernachlässigt werden und die Formel aus Kapitel 15.9 angewendet werden.)

¹ Dieser R kann mit dem Multimeter genau gemessen werden.

² Nur die grünen Multimeter haben einen Kapazitätsmessbereich.

2. Man trage die gesamte Impedanz $Z_0 = \frac{U_0}{I_0}$ des Serienresonanzkreises als Funktion der Kreisfrequenz ω auf. Man bestimme daraus die Resonanzfrequenz ω_R und den gesamten ohmschen Widerstand der Schaltung R . Geben Sie sinnvolle(!) Fehler an!
3. Man trage die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung auf und bestimme daraus die Resonanzfrequenz ω_R .
4. Fassen Sie die bisherigen Ergebnisse für den gesamten ohmschen Widerstand R (siehe Angaben), die Resonanzfrequenz ω_R und die Induktivität der Spule L zusammen und bestimmen Sie daraus den ohmschen Widerstand R_L der Spule und die Kapazität des Kondensators C .
5. Aus den Messungen im Serienresonanzkreis zeichne man U_0 , U_C und U_{L+R} als Funktion der Kreisfrequenz ω in ein gemeinsames Diagramm.
6. Für die Resonanzfrequenz ω_R im Serienresonanzkreis zeichne man aus den gemessenen Spannungen U_0 , U_C und U_{L+R} ein maßstäbliches Zeigerdiagramm. Man vergleiche die daraus bestimmte Phasenverschiebung ϕ zwischen dem Strom I_0 und der Spannung U_{L+R} mit dem theoretischen Wert, der sich aus den errechneten Werten von 4 errechnet.
7. Man zeichne die gesamte Impedanz des Parallelkreises als Funktion der Kreisfrequenz ω .

15.9 Bemerkungen

Lineare Regression

Für Messwertepaare $(x_i|y_i)$, die einem linearen Zusammenhang $y(x) = mx + b$ folgen, gilt unter der Voraussetzung, dass nur die y_i -Werte mit dem Fehler σ_i fehlerbehaftet, während die x_i -Werte fehlerfrei sind (exakte Definition siehe [4]):

$$\Delta = \sum \frac{1}{\sigma_i^2} \sum \frac{x_i^2}{\sigma_i^2} - \left(\sum \frac{x_i}{\sigma_i^2} \right)^2$$

$$m = \frac{1}{\Delta} \left(\sum \frac{1}{\sigma_i^2} \sum \frac{x_i y_i}{\sigma_i^2} - \sum \frac{x_i}{\sigma_i^2} \sum \frac{y_i}{\sigma_i^2} \right) \quad \sigma_m = \sqrt{\frac{1}{\Delta} \sum 1 \sigma_i^2}$$

$$b = \frac{1}{\Delta} \left(\sum \frac{x_i^2}{\sigma_i^2} \sum \frac{y_i}{\sigma_i^2} - \sum \frac{x_i}{\sigma_i^2} \sum \frac{x_i y_i}{\sigma_i^2} \right) \quad \sigma_b = \sqrt{\frac{1}{\Delta} \sum \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}}$$

$$\chi^2 = \sum \left[\frac{1}{\sigma_i} (y_i - mx_i - b) \right]^2$$

15.10 Aufgaben

Aufgabe 15.1: Tief-, Hoch-, und Bandpass

Skizzieren Sie bitte den Aufbau von Tief-, Hoch-, und Bandpass und zeichnen Sie den jeweiligen Frequenzgang schematisch auf.

16 Das Magnetometer

Der natürlich vorkommende Permanentmagnet *Magnetit* (Magneteisenstein, Fe_3O_4) war für die historische Entwicklung des Magnetismus sehr wichtig. Die alten Griechen fanden diesen Magnetstein (Erz) in der Nähe der Stadt *Magnesia* (heutige Türkei). Weder Kompaßnadel - die erste Erfindung überhaupt - noch erste wissenschaftliche Experimente zum Magnetismus wären ohne ihn möglich gewesen. Heute werden diese Permanentmagnete aus speziellen hartmagnetischen Legierungen hergestellt. Im Versuch wird die magnetische Kraftwirkung durch Spulenfelder auf einen Stabmagneten untersucht.

Das Erdmagnetfeld spielt nicht nur in der Physik, sondern auch für die Geophysik, die Planetologie und die Archäologie eine wichtige Rolle. Durch das Erdmagnetfeld wird auch der Sonnenwind um die Erde herumgeleitet, und es führt zu Effekten wie dem Polarlicht und dem VAN ALLEN-Strahlungsgürtel um die Erde.

16.1 Stichworte

Magnetisches Feld, magnetische Feldstärke und Induktionsflussdichte, magnetisches Moment von Stabmagneten und Spulen, magnetischer Dipol im magnetischen Feld, Magnetometer, Gaußsche Hauptlagen, Magnetfeld der Erde, Hall-Sonde.

16.2 Zubehör




Bild 16.1: Der Versuch »Magnetometer«.

Bild 16.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: 1 Magnetometer (Stabmagnet und Spiegel an Torsionsfaden aufgehängt an Drehscheibe mit Winkelskala), 2 Spulen, 1 Laser, 1 Skala, 1 Schalter, 1 Netzgerät (0-220 V, 1 A), 1 Ampèremeter (1 A, 250 mA, 50 mA).

16.3 Literatur

Gerthsen; BS-2; Pohl; Kohlrausch; NPP; Walcher; Dem-2; Geschke.

16.4 Grundlagen

16.4.1 Allgemeines

Magnetometer dienen der Messung von Magnetfeldern, ihrer Stärke und auch ihrer Richtung. Als Magnetfeld kann man den Bereich der Kraftwirkung eines Magneten oder eines stromdurchflossenen Leiters auf andere Magnete bezeichnen. Magnetfelder erzeugt man also entweder durch bewegte Ladungen (Spulen) (vgl. Maxwellsche Gleichungen, Biot-Savart, Magnetfeld von Spulen) oder durch Permanentmagnete (vgl. Ferromagnetismus). Permanentmagnete oder Dauermagnete bestehen aus Magneteseisenstein (Fe_3O_4) oder anderen magnetischen Materialien. Als Material für Permanentmagnete finden häufig Verwendung: AlNiCo-Legierungen, Sinterkörper wie Sr- und Ba-Ferrite, CoPt-, FePt-Legierungen mit Ordnungsstruktur, sowie neuerdings auch NdFeB-Legierungen. Elektromagnete, bestehen aus stromdurchflossenen Spulen mit einem Eisenkern. Magnete (genauer: magnetische Dipole) üben aufeinander und auf Eisen, Nickel, Cobalt, sowie




Bild 16.2: Ein Stabmagnet mit Feldlinien (schematisch).

verschiedene Legierungen Kräfte aus. Es gibt keine magnetischen Monopole. Jeder Magnet ist ein magnetischer Dipol. Jede Teilung eines Magneten führt zu zwei Magneten, die beide wieder Nord- und Südpol haben. Magnete besitzen wie die elektrischen Dipole zwei Pole, die als magnetischer Nordpol und magnetischer Südpol bezeichnet werden und eine Polstärke p und $-p$ aufweisen. Die Dipolachse ist die Verbindungslinie von Nord- und Südpol, deren Abstand l beträgt. Das magnetische Dipolmoment \vec{m} ist ein Vektor, der in der Dipolachse liegt und zum Nordpol zeigt.

$$\vec{m} = p \cdot \vec{l} \quad (16.1)$$

Wie bei elektrischen Dipolen gilt: gleichnamige Pole stoßen sich ab, ungleichnamige Pole ziehen sich an. Die magnetischen Kräfte wirken über große Entfernungen, auch wenn sich die Magnete im Vakuum befinden.

Die *Magnetische Flussdichte*, oder magnetische Induktion, \vec{B} , ist eine vektorielle Größe, ihr Betrag gibt die Stärke des Magnetfeldes an. Die Richtung der magnetischen Flussdichte ergibt

sich aus der Ausrichtung eines Probemagneten und zeigt vom Südpol des Probemagneten zu seinem Nordpol. Eine bewegte Ladung erfährt eine Kraft proportional zur magnetischen Flussdichte (Lorentz-Kraft). B hat die SI-Einheit Tesla [T] ($B = \mu_0 H$, $1 \text{ T} = 1 \text{ Vs/Am} \cdot \text{A/m} = 1 \text{ Vs/m}^2 = 1 \text{ Wb/m}^2$).

Die Messung der magnetischen Flussdichte \vec{B} ist Aufgabe dieses Versuches. Das magnetische Moment m eines Körpers wird bestimmt aus dem Drehmoment, das ein äußeres Magnetfeld auf diesen Körper ausübt.




Bild 16.3: Drehmoment auf einen magnetischen Dipol im homogenen Magnetfeld.

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} \rightarrow |M| = m \cdot B \cdot \sin \alpha \tag{16.2}$$

Das Drehmoment ergibt sich aus dem magnetischen Dipolmoment \vec{m} und der magnetischen Flussdichte \vec{B} , sowie dem Sinus des Winkels, den beide Vektoren aufspannen. Dieses Drehmoment kann nun dazu ausgenutzt werden, entweder das Dipolmoment bei bekannter Flussdichte oder die Flussdichte bei bekanntem Dipolmoment zu bestimmen. Eine Anwendung hiervon ist das Magnetometer, welches im nächsten Abschnitt beschrieben wird. Eine weitere sehr geläufige Anwendung ist der Kompass. Ein frei beweglicher Permanentmagnet dreht sich solange, bis $\sin \alpha = 0$, also die Kompassnadel in Magnetfeldrichtung zeigt.

16.4.2 Magnetometer

Der prinzipielle Aufbau eines Magnetometers ist in Bild 16.4 dargestellt. Ein Permanentmagnet




Bild 16.4: Schematischer Aufbau eines Magnetometers.

(Stabmagnet aus Magnetit) ist mit einem Spiegel an einem Torsionsfaden aufgehängt. In unserem Fall ist der Stabmagnet fest mit dem Spiegel verknüpft. Die Flächennormale des Spiegels steht immer parallel zum Dipolmoment des Stabmagneten. Zur Vermeidung von Lufterschütterungen ist das ganze in einer Plexiglashülle untergebracht, die in sich gedreht werden kann und mit einer Peilvorrichtung (4 Striche) versehen ist. Der Torsionsfaden kann über den oberen Drehteller gedreht werden. An der angebrachten Winkelskala (mit Nonius) kann man den Torsionswinkel φ ablesen. Dieser erzeugt ein Drehmoment (am Stabmagneten) von $M_F = D \cdot \varphi$. (Achtung: eigentlich muss hier der Winkel $\Delta\varphi$ betrachtet werden, da der Nullpunkt willkürlich festzulegen ist). Über einen Lichtzeiger und Skala kann man den Drehwinkel α des Stabmagneten bestimmen. Ein Magnetometer kann in verschiedenen Orientierungen betrieben werden. Schon Gauß hatte dies beschrieben und seine beiden Versionen sind als 1. und 2. Gaußsche Hauptlage in den Bildern 16.5a und 16.5b dargestellt. Die Drehmomente, die dann auf den Stabmagneten wirken,




Bild 16.5: a) Erste Gaußsche Hauptlage; b) Zweite Gaußsche Hauptlage.

können wie folgt angegeben werden:

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}. \quad (16.3)$$

16.4.3 Das Erdmagnetfeld

Die Erde besteht zu einem großen Teil aus Eisen und seinen Verbindungen. Deshalb besitzt die Erde auch ein Magnetfeld. Durch Prozesse in der Ionosphäre und auf der Sonne unterliegt das Erdmagnetfeld kurzzeitigen quasi-periodischen und z.T. aperiodischen Schwankungen im Bereich von Sekunden bis Tagen. Hinzu kommen Langzeitänderungen in Form der Polwanderungen. Da die Erdkruste unterschiedlich magnetisiert ist, variiert das Erdmagnetfeld örtlich. Der magnetische Südpol stimmt in etwa mit dem geografischen Nordpol der Erde überein. Eine Kompassnadel gibt die Richtung des Erdmagnetfeldes tangential zur Erdoberfläche an. Ein im Erdmagnetfeld aufgehängter Magnet stellt sich so ein, dass sein Nordpol nach Norden und sein Südpol nach Süden zeigt. Da sich ungleichnamige Pole anziehen, befindet sich daher der magnetische Südpol der Erde in der Nähe des geografischen Nordpols und der magnetische Nordpol in der Nähe des geografischen Südpols. Das Magnetfeld, oder besser seine Richtung, wird mit dem Inklinatorium bestimmt. Die Kompassnadel kann natürlich auch verwendet werden, um die Richtung des Magnetfeldes um eine Stromverteilung zu bestimmen. Es folgen einige wichtige Begriffsbestimmungen:




Bild 16.6: Das Magnetfeld der Erde (links). Inklinatorium (rechts).

Deklination Abweichung der Richtung des Erdmagnetfeldes von der Nord-Süd-Richtung.

Isogonen Linien, die Orte gleicher Deklination auf der Erdoberfläche verbinden.

Inklination Winkel zwischen der Horizontalen und der Richtung des Erdmagnetfeldes.

Isoklinen Linien, die Orte gleicher Inklination auf der Erdoberfläche verbinden.

Isodynamen Linien, die Orte gleicher Horizontalintensität verbinden.

16.5 Fragen

1. Welches magnetische Moment m hat eine Spule mit Windungszahl n , Länge l und Durchmesser D , wenn sie von einem Strom I durchflossen wird?
2. Wie groß ist die Horizontalkomponente von \vec{B} in Göttingen (B_h) in der korrekten SI-Einheit?
3. Im Versuch wird nur die Horizontalkomponente des Erdmagnetfeldes gemessen. Wie groß ist die Vertikalkomponente in Göttingen, welchen Einfluss hat sie und wie kann man diese messen?
4. Welcher Pol der Kompassnadel zeigt zum (geografischen) Nordpol?

16.6 Durchführung

16.6.1 Teil A: Magnetfeld von Spulen

Die magnetische Induktionsflussdichte B einer Spule soll in der »Zweiten Hauptlage«, d.h. vom Spulenzentrum aus senkrecht zur Spulennachse mit dem Magnetometer beobachtet werden. Auf die Magnetnadel des Magnetometers wird durch das Feld der Spule ein Drehmoment ausgeübt, das dem Induktionsfluss proportional ist. Dieses Drehmoment wird durch die Torsion des Aufhängedrahtes kompensiert, indem der Teilkreis so lange gedreht wird, bis die Nadel wieder die alte Stellung hat. Der Torsionswinkel φ ist dann dem Drehmoment proportional und damit, bis auf einen konstanten Eichfaktor, ein Maß für die Induktionsflussdichte B .

1. Die Spulendaten von Spule 1 und Spule 2 sind zu notieren (l_1, l_2 , Durchmesser D_1, D_2 , Windungen n_1, n_2).

2. Ohne Spulenfeld: Der Dipol des Magnetometers (Stabmagnet) - er liegt in der Spiegelebene - wird durch Drehen des Teilkreises senkrecht zur Spulenachse eingestellt ($\alpha=0^\circ$ in Bild 16.5). Die resultierende Null-Lage des Lichtzeigers ϕ_0 festlegen und mit dem Laser über den Spiegel auf der Skala markieren.
3. Drehen Sie den Drehteller um 5° . Bei konstantem Torsionswinkel $\phi = 5^\circ$ ist der Spulenstrom I_S in Abhängigkeit von der Entfernung r (Spulenmittelpunkt-Magnetometer) für beide Spulen zu messen, die benötigt wird, den Stabmagneten und damit den Lichtzeiger wieder in die Ausgangslage zu bringen. Also erhöhen oder verringern Sie den Spulenstrom, bis der Lichtzeiger wieder die Null-Lage erreicht hat.¹

16.6.2 Teil B: Magnetfeld der Erde

Dieser Teil ist etwas dadurch erschwert, dass im Physik-Neubau – der ja ein Stahlbetonbau ist – durch stark wechselnde magnetische Streufelder die Messung stark beeinträchtigt werden kann. Falls dies nicht gelingt, verifizieren Sie bitte das Spulenfeld am Ort des Stabmagneten.

Die Horizontalkomponente B_h des Erdmagnetfeldes wird durch Vergleich mit dem Magnetfeld der langen Spule in der »Ersten Hauptlage« bestimmt. Dazu wird die Stromstärke I ermittelt, bei der die (antiparallelen) Magnetfelder (B_h und B_S) einander am Ort des Magnetometers kompensieren.

1. Die lange Spule wird mit der Kompassnadel parallel zum Erdmagnetfeld ausgerichtet. Das Magnetometer wird in einem Abstand von etwa $r=75$ cm von der Spulenmitte in der 1.Hauptlage aufgestellt. Der Südpol des Permanentmagneten (roter Punkt) sollte nach Süden zeigen. Drehen Sie das Plexiglasgehäuse so, dass zwei der Strichmarkierungen auf dem Gehäuse auf der verlängerten Achse des Permanentmagneten liegen (Kimme-Korn). Jetzt haben Sie also ($\alpha = 180^\circ$).
2. Drehen Sie den oberen Drehteller (ϕ so, dass der Stabmagnet nun mit den 90° versetzten Strichen auf einer Linie liegt (Kimme und Korn). Markieren Sie diese Lage mit dem Lichtzeiger. Drehen Sie auf die ursprüngliche Nord-Süd-Ausrichtung zurück und notieren den Wert des Drehtellers (ϕ_0).
3. Ohne Spulenfeld wird die Ausrichtung des Permanentmagneten überprüft, indem die beiden Drehmomente gemessen werden (ϕ_l, ϕ_r), die für eine Drehung des Permanentmagneten um $\Delta\alpha = 90^\circ$ nach rechts und links notwendig sind. Hierzu drehen Sie einfach den Drehteller solange nach links und rechts, bis der Lichtzeiger wieder auf dem eingestellten Wert zu ruhen kommt (geht wegen beidseitigen Spiegels). Das Drehmoment $\phi_l - \phi_0$ und $\phi_0 - \phi_r$ sollte gleich sein. Weichen die Drehmomente voneinander ab (mehr als 5°), so korrigieren Sie bitte die Stellung des Magnetometers und des Stabmagneten.
4. Man messe die beiden Drehmomente (ϕ_l, ϕ_r) wie in 3 bei verschiedenen Spulenströmen I_S (0 bis 800 mA, Schrittweite ca. 50 mA), korrigiere die Stellung von Magnetometer und Spule jedoch nicht mehr.

¹ Auch richtige Polung der Spule achten, evt. müssen Sie umpolen.

16.7 Angaben

Für Göttingen beträgt die Horizontalintensität $H_h = 0,189$ Oe, die Deklination $2,6^\circ$ westlich, und die Inklination $66,7^\circ$ Nord (nach Bergmann-Schaefer Bd. 2, 1971 [78]).

16.8 Auswertung

16.8.1 Teil A: Magnetfeld von Spulen

1. $\frac{\phi}{nAI}$ als Funktion der Entfernung r (Spulenmittelpunkt - Magnetometer) in doppelt logarithmischem Maßstab zeichnen (n : Windungszahl, $A = \frac{1}{4}\pi D^2$: Spulenfläche).
2. $\frac{\phi}{nAI}$ als Funktion der Entfernung R (Spulende-Magnetometer) in doppelt logarithmischem Maßstab zeichnen.
3. Man ermittle aus den Zeichnungen 1. und 2. den Exponenten x in der gemessenen Beziehung Induktionsflussdichte $B \sim r^x$ bzw. $B \sim R^x$ (x mit Fehlerangabe).

16.8.2 Teil B: Magnetfeld der Erde

Man trage $(\phi_l + \phi_r)/2$ gegen I_s auf. Aus dem Abszissenabschnitt I_s^0 berechne man die Horizontal Komponente des Erdmagnetfeldes nach der Formel

$$B = \mu_0 I_s \cdot \frac{n \cdot \rho^2}{2 \cdot R^3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{L^2}{2R^2} + \frac{L^4}{16R^4}} \quad (16.4)$$

mit n = Windungszahl, ρ = Radius der Spule, L = Länge der Spule, R = Abstand Magnetometer – Spulenmitte. Die Formel ist abzuleiten (siehe z.B. Pohl [58]).

16.9 Bemerkungen

Die maximale Spulenstromstärke beträgt 0,8 A.

17 Ferromagnetismus

Der Ferromagnetismus spielt eine wichtige Rolle in vielen Bereichen der Technik und des täglichen Lebens: vom Transformator, über den Permanentmagneten bis zur Festplatte beruhen viele Effekte auf dem Ferromagnetismus. Dieser Versuch soll einige Einblicke hierin liefern.

17.1 Stichworte

Hystereseschleife, Bohrsches Magneton, Weissche Bezirke, Barkhausensprünge, Elektronenspin, Hartmagnetische und weichmagnetische Materialien, Ummagnetisierungsverluste, Wirbelströme, Magnetische Kreise.

17.2 Literatur

NPP: 28; BS-6:Festkörper; Gerthsen; Kittel:Festkörperphysik; Dem-3; Walcher, Geschke.

17.3 Zubehör




Bild 17.1: Der Versuch »Ferromagnetismus«.

Bild 17.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: 1 Ringkerntrafo mit 2 Primärwicklungen, sekundär 3 Windungen, 1 Galvanometer mit Zubehör, 1 Lufttransformator, 1 Widerstand 680Ω , 1 Wechselschalter, 2 Schalter, 1 Netzgerät (0-10 V, 500 mA).

17.4 Grundlagen

17.4.1 Wichtige Größen

Im Vakuum ist die magnetische Induktion proportional zur Feldstärke:

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H}, \quad (17.1)$$

aber im materieverfüllten Raum wird dieser Zusammenhang durch die magnetische Suszeptibilität der Materie geändert:

$$\vec{B} = \mu_r \mu_0 \vec{H}, \quad (17.2)$$

was auch über die Magnetisierung M oder die Polarisation J geschrieben werden kann als:

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \vec{J} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 \vec{H} (1 + \chi) = \mu_r \mu_0 \vec{H}; \quad (17.3)$$

wobei die relative magnetische Permeabilität μ_r und die Suszeptibilität χ auch Tensoren zweiter Stufe sein können. Die Magnetisierung ist über

$$\vec{M} = \chi \vec{H} \quad (17.4)$$

magnetische Suszeptibilität χ mit der Feldstärke H verknüpft. χ ist dimensionslos. Es gilt weiter für die mit der relative Permeabilität:

$$\mu_r = 1 + \chi. \quad (17.5)$$

17.4.2 Magnetismus

Magnetismus ist eine grundlegende Eigenschaft aller Elemente. Jedes Element unterliegt einer Form des Magnetismus: Die bekanntesten sind Dia-, Para- oder Ferromagnetismus. Der Grund hierfür kann anschaulich anhand des Bohrschen Atommodells verstanden werden: Die Elektronen des Atoms umlaufen den Kern auf einer Kreisbahn (gilt nicht streng quantenmechanisch!) mit Radius r mit der Geschwindigkeit v und können somit als Kreisstrom betrachtet werden. Der Drehimpuls dieses Systems gehorcht der Bedingung $L = mvr = \hbar$. Die Elektronen kommen $v = v/2\pi r$ mal pro Sekunde an jedem Punkt ihrer Bahn vorbei und stellen einen Strom der Größe $I = e \cdot v = e \cdot v/2\pi r$ und somit ein magnetisches Moment $p_m = \text{Strom} \cdot \text{Fläche} = e \cdot vr/2$ dar. Somit folgt:

$$\mu_B = p_m = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9,274 2 \cdot 10^{-24} \frac{\text{Jm}^2}{\text{Vs}}. \quad (17.6)$$

Diese Größe bezeichnet man als BOHRsches Magneton, sie ist die Einheit des durch Elektronenumlauf erzeugten magnetischen Moments. Da die Elektronen mit unterschiedlichem Spin den Kern umkreisen, kann man ihnen unterschiedliche magnetische Momente zuweisen. Wenn die Spins einer Schale nicht zu Null koppeln (abgeschlossene Schale), resultiert aus diesem

Spin ein magnetisches Moment, das für den Paramagnetismus verantwortlich ist. Eine besondere Form des Paramagnetismus ist der Ferromagnetismus. Als Ferromagnetika bezeichnet man solche Stoffe, die, wenn sie in ein Magnetfeld gebracht werden, auch nach dem Abschalten dieses Feldes eine endliche Magnetisierung beibehalten (Remanenz). Dies ist auf eine Ausrichtung der Elektronen-Spins entlang des Magnetfelds zurückzuführen. Um die Magnetisierung der Probe wieder aufzuheben, muss in diesem Fall ein Magnetfeld umgekehrter Polarität angelegt werden, dessen Feldstärke man als Koerzitivfeldstärke bezeichnet. Zuerst beobachtet wurde dieses Phänomen am Element Eisen (lat. ferrum), woher der Name Ferromagnetismus rührt. Betrachtet man diesen Effekt genauer, so stellt man fest, dass in der Probe bereits vor dem Anlegen eines äußeren Feldes sogenannte Weissche Bezirke (Domänen) existieren. Dies sind Bereiche der Probe, in denen die atomare magnetischen Momente parallel ausgerichtet sind. Bei einer jungfräulichen Probe, die noch nie einem Magnetfeld ausgesetzt worden ist, sind die Magnetisierungsrichtungen dieser Bereiche statistisch verteilt und heben sich makroskopisch auf, so dass die Probe nicht magnetisch erscheint. Die Grenzen dieser Bezirke bezeichnet man als BLOCH-Wände, sie haben ihre Ursache in Fehlstellen im Gitter oder in Fremdatomen, die in das Gitter eingebaut worden sind. Legt man nun ein äußeres Feld an, so wachsen zunächst diejenigen WEISSschen Bezirke auf Kosten anderer an, deren magnetische Momente dem äußeren Feldverlauf möglichst parallel liegen. Die Verschiebung der Blochwände erfordert üblicherweise kaum Energie. Erhöht man die äußere Feldstärke, so wachsen nicht nur die Weisschen Bezirke, sie richten sich nun auch parallel zum äußeren Feld aus. Ab einer gewissen Feldstärke stellt man fest, dass die Magne-




Bild 17.2: Darstellung einer Hysteresekurve: Sättigungsmagnetisierung, Koerzitivfeldstärke und Remanenz sind eingezeichnet

tisierung der Probe kaum noch zunimmt, der Zustand der Sättigungsmagnetisierung ist erreicht, alle magnetischen Momente der Probe sind nun parallel zum Feld ausgerichtet. Nimmt man die äußere Feldstärke nun langsam zurück, dreht sich die Magnetisierungsrichtung der Weisschen Bezirke wieder in ihre ursprüngliche Richtung, die Verschiebung der Blochwände wird jedoch vorerst nicht rückgängig gemacht. Daher bleibt auch bei nicht vorhandenem äußeren Feld eine Restmagnetisierung übrig. Trägt man \vec{B} , die Magnetisierung \vec{M} oder die Polarisation \vec{J} gegen das äußere Feld \vec{H} auf, so erhält man die so genannte Hysteresekurve (siehe Bild 17.2).

Die ferromagnetischen Eigenschaften gehen jedoch verloren, wenn eine bestimmte, materialspezifische Temperatur (Curie-Temperatur T_C) überschritten wird, das Material wird dann parama-

gnetisch. Analog zum Curie-Gesetz beim Paramagnetismus $\chi = \frac{C}{T}$ gilt beim Ferromagnetismus das CURIE-WEISS-Gesetz:

$$\chi = \frac{C}{T - T_C} \quad (17.7)$$

17.5 Fragen

1. Wie wird die Hystereschleife in diesem Versuch gemessen? Was sind die Vor- und Nachteile des hier angewendeten differentiellen Verfahrens?
2. Welches andere, elegantere, Verfahren könnte noch zur Messung der Hystereseschleife verwendet werden?
3. Woher kommt das magnetische Moment eines Festkörpers?
4. Wie kann man den Barkhausen-Effekt hörbar machen?
5. Welche Bedeutung hat die Fläche, die von der Hysteresekurve eingeschlossen wird?
6. Wie sehen die Hysteresekurven weichmagnetischer und hartmagnetischer Stoffe aus?

17.6 Durchführung

Bild 17.3 zeigt den Schaltplan für die Messung der Hystereschleife. Fast alle Teile sind in einem Schaltkasten integriert.




Bild 17.3: Schaltplan für den Versuch »Ferromagnetismus«.

1. Vor Beginn der eigentlichen Messung muss die Hystereseurve einige Male durchlaufen werden, um die magnetische Vorgeschichte des Eisens zu definieren. Man beginnt also die eigentliche Messung im oberen (oder unteren) Remanenzpunkt der Hysterese. Notieren Sie sich die Richtung in der Sie die Messung starten.
2. Zur Messung wird die Magnetisierung schrittweise durch Variation der Stromstärke I in der Spule mit ca. 100 Windungen zwischen $+10$ A und -10 A schrittweise verändert, die dabei entstehenden Galvanometeraus schläge sind zu notieren (auch deren Richtung!). Bei ± 10 A wird zur Erzielung einer möglichst hohen Magnetisierung die Spule mit ca. 1000 Windungen dazu geschaltet (nur für kurze Zeit!). Dies geschieht durch öffnen des Schalters. Das Zuschalten und Wegschalten (Schalter schließen) der 1000 Windungen sind natürlich auch jeweils ein Messpunkt.
3. Das Galvanometer wird ballistisch geeicht.

17.7 Angaben

Querschnitt des Ringkerns: $A_R = 3,01 \times 1,0 \text{ cm}^2$

Mittlerer Ringdurchmesser: $D_m = 13,8 \text{ cm}$

Dichte des Eisens (Armco): $\rho_{\text{Fe}} = 7,85 \text{ g/cm}^3$

Molmasse des Eisens: $M_{\text{Fe}} = 55,85 \text{ g}$.

17.8 Auswertung

1. Aus den Werten ΔI und den Spulendaten berechnen Sie bitte die Werte ΔH .
2. Mit Hilfe der Galvanometereichung berechnen Sie bitte aus den gemessenen Ausschlägen die Werte ΔB .
3. Stellen Sie Magnetisierungskurve grafisch dar. Sie ergibt sich aus der sukzessiven vorzeichenrichtigen Addition der jeweiligen Teilbeiträge.
4. Geben Sie bitte die Werte von Sättigungsmagnetisierung B_S , Koerzitivfeldstärke H_C und Remanenz B_R für den Eisenkern an.
5. Bei der Magnetisierung des Eisens werden n Elektronen des Eisens pro Volumeneinheit ausgerichtet. Jedes ausgerichtete Elektron trägt mit 1 Bohrschen Magneton μ_B zur Magnetisierung bei. Man berechne, wie viele Elektronen pro Eisenatom im Falle der Sättigung ausgerichtet waren. Hierzu sind Volumen und Atomdichte des Eisenkerns zu berechnen.¹

17.9 Bemerkung

Die Zuschaltung der zusätzlichen 1000 Windungen sollte wirklich nur kurz erfolgen, sonst geht das Netzgerät in Überlast und die ganze Messung muss wiederholt werden. Eisen hat ein atomares magnetisches Moment von $2,2 \mu_B$.

¹ Achten Sie auf die richtige Größe und vergessen Sie nicht den Vakuumanteil zu berücksichtigen.

18 Der Transformator

Der Transformator ist ein Bauteil, welches uns im täglichen Leben auf Schritt und tritt begleitet, vom Handy-Akku-Ladegerät, der Überlandleitung, über das PC-Netzteil bis hin zum Induktionsofen. Die Transformierung elektrischer Spannungen und Ströme ist ein wichtiger Vorgang. Dieser Versuch führt in die Grundlagen des Transformators ein. Der im vorhergehenden Versuch behandelte Ferromagnetismus spielt für dieses Bauteil eine große Rolle.

18.1 Stichworte

Transformator im Leerlauf, Spannungswandler, belasteter Transformator, Phasenwinkel bei Belastung, Hystereseurve, Stromzange, Wirkungsgrad.

18.2 Literatur

Gerthsen; NPP; BS-2; BS-6; Wap; Dem-2; Geschke.

18.3 Zubehör




Bild 18.1: Der Versuch »Transformator«.

Bild 18.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: 1 Ringkern mit 2 Spulen, 1 regelbare Wechselspannungsquelle: $0 \text{ V} \leq U \leq 260 \text{ V}$, 2 Schiebewiderstände (0,8 A, 5 A), 1 Widerstand, 3 Schalter, 4 Digitalmultimeter, Digital-Oszilloskop, Stromzange.

18.4 Grundlagen

Ein Transformator wandelt niedrige Spannungen in höhere Spannungen um und umgekehrt. Der Transformator besteht aus Primärspule und Sekundärspule, die beide vom gleichen magnetischen Fluss durchsetzt werden. Das Schema eines Transformators ist in Bild 18.2 dargestellt, das Magnetfeld von Spule, die Induktion und die ferromagnetischen Eigenschaften spielen eine entscheidende Rolle für den Transformator. Schauen Sie bitte bei den entsprechenden Versuchen nochmal nach.




Bild 18.2: Einfaches Schema eines Transformators

Die Primärwicklung bezeichnet die Spule, an der die zu transformierende (Primär-)Spannung anliegt. Die Sekundärwicklung bezeichnet die Spule, an der die Spannung abgenommen wird. Ein idealer Transformator ist ein Transformator ohne Leistungsverluste. Der Wirkungsgrad von guten realen Transformatoren ist besser als 95%.

Das Übersetzungsverhältnis, u gibt das Verhältnis der Spannung auf der Primärseite zur Spannung auf der Sekundärseite an. Ist u größer als 1, so wird die Spannung hinuntertransformiert; ist u kleiner als 1, so wird die Spannung hinauftransformiert. Die Phasenverschiebung der Spannungen beträgt 180° (Lenzsche Regel). Beim idealen Transformator mit Windungszahlen N_1 und N_2 gilt für das Verhältnis der Spannungen

$$\frac{U_1}{U_2} = u = \frac{N_1}{N_2} \quad (18.1)$$

und für das Verhältnis der Ströme

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{u}. \quad (18.2)$$

Beim belasteten Transformator wird die Sache etwas komplizierter. Das Praktikumsbuch »Geschke« (auch auf CD) [26] enthält eine schöne Abhandlung über den belasteten Transformator.

Die Schaltung für die Messung im Versuch zeigt die Bild 18.3 Das Oszilloskop und die Stromzange sind hier nicht eingezeichnet, Die Stromzange wird verwendet um auch große Ströme einfach messen zu können.




Bild 18.3: Schaltung des Transformators

18.5 Fragen

1. Warum macht man sich die Mühe der Spannungstransformation?
2. Erläutern sie Aufbau und Wirkungsweise eines Transformators.
3. Gehen Sie auf die Begriffe belasteter und unbelasteter Transformator ein. Welche Unterschiede ergeben sich?
4. Leiten Sie die Beziehungen zwischen Strömen und Spannungen an Primär- und Sekundärseite des Transformators her. Von welcher Grundbeziehung geht man hierbei aus? Welche Eigenschaften muss demnach das Kernmaterial eines Transformators besitzen?
5. Welche Verluste treten im Trafo auf, und wie werden sie minimiert?
6. Was ist die Verlustleistung und was die Wirkleistung?
7. Erläutern Sie die Verwendung eines Transformators als Spannungswandler, z.B. in Wechselspannungsmessgeräten.
8. Wie funktioniert die Stromzange?

18.6 Durchführung

Vorsicht: Bei diesem Versuch arbeitet man mit hohen Strömen, daher gilt noch mehr als sonst: Erst die Spannung runter, dann an der Schaltung etwas umstecken oder Schalter betätigen!

1. Man messe U_1 in Abhängigkeit von I_1 bei unbelastetem Transformator, d.h. bei geöffnetem Sekundärkreis. Die Regelung erfolgt über die Wechselspannungsquelle, nicht etwa über den regelbaren Widerstand.¹ Der Index bezeichnet immer die verwendete Spule, hier also Spule 1. Bitte nehmen Sie mindestens 20 Werte auf und achten Sie darauf, auch bis zu hohen Spannungen zu messen.
2. Der Transformator ist weiterhin unbelastet!
 - a. Sei Spule 1 Primärspule und Spule 2 Sekundärspule, so messe man U_2 in Abhängigkeit von U_1 .

¹ In diesem Versuchsteil sind keine Widerstände in Betrieb.

- b. Durch Vertauschen der Anschlüsse wird Spule 2 zur Primärspule und Spule 1 zur Sekundärspule. Man messe nun die Spannung der Sekundärspule (U_1) in Abhängigkeit von der Primärspannung (U_2). ($U_2 \leq 20$ V)
3. Spule 1 sei wieder Primärspule, dementsprechend ist Spule 2 wieder Sekundärspule. Jetzt wird der belastete Transformator gemessen, d.h. der Sekundärkreis ist geschlossen.
- Wichtig ist hier, dass die Spannung jedesmal vor Öffnen oder Schliessen eines Schalters auf Null herunter geregelt wird. Wird dies nicht beachtet, treten hohe Induktionsströme auf, die die Sicherungen der Messgeräte nicht überleben lassen.
- Der Stromkreis sei ohne R_1 geschaltet und an Spule 1 liege eine Spannung von 200 V an. Man regelt nun den Sekundärstrom I_2 mit Hilfe des Schiebewiderstandes R_2 auf einen schönen Wert innerhalb des Intervalls von $0 \text{ A} \leq I_2 \leq 5 \text{ A}$. Die Stromstärke I_1 , die dabei durch den Primärkreis fließt, ist zu notieren.
- Dann schaltet man anstelle des Transformators den Schiebewiderstand R_1 in den Primärkreis und verstelle ihn solange, bis die Stromstärke I_R durch den Schiebewiderstand mit dem notierten Wert I_1 übereinstimmt. (Spannung auf Null regeln, bevor der Griff zum Schalter erfolgt! Alles umgelegt? Dann wieder auf 200 V einstellen.)
- Nun hat man den Gesamtstrom I_{ges} zu bestimmen. Dies geschieht dadurch, dass man die Primärspule des Transformators parallel zum Schiebewiderstand schaltet (die Stromstärke I_{ges} ist am Messgerät I_1 abzulesen). Die ganze Messung erfolgt bei festem Spulenstrom I_2 . Hat man I_1 und I_{ges} bestimmt, so verfährt man analog bei fünf weiteren Sekundärströmen (1, 2, 3, 4, 5 A) und auch für $I_2=0$ (letzteres bei geöffnetem Sekundärkreis).
4. Die Phasenverschiebung zwischen Primär- und Sekundärstrom wird direkt mit dem Oszilloskop beobachtet und ausgedruckt. Legen sie die Primärspannung des Transformators über den Tastkopf (10x) an den Eingang 1 des Oszi. Der Primärstrom wird an Eingang 2 des Oszi anlegt. Für das Oszilloskop gibt es hierfür eine so genannte »Stromzange«, die hierfür verwendet werden soll. (Für diese Messung ist der vorher verwendete Widerstand natürlich nicht im Primärkreis).
5. Schalten Sie das Oszi nun in den »x-y-Mode«. Beobachten Sie die Änderungen der Kurve bei Veränderung der Last. Führen Sie diese Messung für die gleichen I_2 Werte wie oben durch (auch $I_2 = 0$ A !). Drucken Sie die entsprechenden 6 Oszi-Bilder bitte aus.

Zu messende Größen:

1. $U_1 = f(I_1)$
2. $U_2 = f(U_1), U_1 = f(U_2)$
3. $I_1 = f(I_2)$ und $I_{\text{ges}} = f(I_2)$ für 6 verschiedene I_2 (incl. $I_2=0$ A)
4. Beobachtung der Phasenverschiebung mit wechselnder Belastung.
5. 6 Oszi-Ausdrucke für die gleichen I_2 Werte wie oben (auch $I_2 = 0$ A).

18.7 Angaben

Keine.

18.8 Auswertung

1. Man stelle $U_1 = f(I_1)$ grafisch dar und diskutiere den Verlauf der Funktion im Hinblick auf das Verhalten eines idealen Transformators.
2. Man trage $U_2 = f(U_1)$ und $U_1 = f(U_2)$ grafisch auf und ermittle daraus das Übersetzungsverhältniss u des Transformators.
3. Man zeichne das Vektordiagramm und zeige folgenden Zusammenhang:

$$\cos(\phi/2) = \frac{I_{\text{ges}}}{2I_R} \quad (18.3)$$

mit $I_R = I_1$.

4. Man berechne aus 5 den Phasenwinkel ϕ zwischen Primärspannung U_1 und Primärstrom I_1 in Abhängigkeit von der Sekundärbelastung I_2 .
5. Man trage $\phi = \phi(I_2)$ grafisch auf. In das Diagramm trage man die theoretische Kurve ein, die aus

$$\tan(\phi) = \frac{I_0 \sin(\phi_0)}{I_1 + I_0 \cos(\phi_0)} \quad (18.4)$$

berechnet wird, mit I_0 und ϕ_0 als Strom und Phase bei unbelastetem Transformator und

$$I_1 = \frac{n_2}{n_1} I_2 \quad (18.5)$$

Die Formel ist herzuleiten, wobei man sich das Zeigerdiagramm in Bild 18.4 zunutze machen kann.




Bild 18.4: Schematisches Zeigerdiagramm des Transformators für diesen Versuchsteil.

6. Welche Wirkleistung und welche Verlustleistung hat der Trafo bei 5 A Laststrom?

18.9 Bemerkungen

Vorsicht: Bei diesem Versuch arbeitet man mit hohen Strömen, und/oder hohen Spannungen, daher gilt, noch mehr als sonst, erst die Spannung runterdrehen, dann an der Schaltung etwas umstecken! Dies gilt auch für den Messbereichswechsel beim Ampèremeter, da dann der Strom kurzfristig unterbrochen wird und somit große Induktionsspannungen erzeugt werden können, die andere Messgeräte beschädigen können. Also auch hier vor dem Umschalten bitte zuerst die Spannung runterdrehen.

18.10 Aufgaben

Aufgabe 18.1: Energieverschwendung: Handyladegerät

Bestimmen Sie die Leerlauf-Leistung des unbelasteten Transformators ($I_2 = 0$ A). Was müssen Sie dem Elektrizitätsversorger (EVU) auch bei unbelastetem Transformator pro Jahr bezahlen, wenn z.B. Ihr Handyladegerät in der Steckdose verbleibt (0,20 €/kWh)? Rechnen Sie mit den von Ihnen erhaltenen Trafowerten.

19 Dia- und Paramagnetismus

Der Versuch dient dem Verständnis von magnetischen Eigenschaften von Materialien und deren Messung. Magnetische Eigenschaften von Werkstoffen spielen eine wichtige Rolle im täglichen Leben (z.B. Kreditkarte, Disketten und Festplatten, Magnetbänder, Abschirmungen). Der Versuch führt auch ein in die Anwendungen des Hall-Effektes.

19.1 Stichworte

Para- und Diamagnetismus, Materie im Magnetfeld, Suszeptibilität, Hall-Sonde, Messung von Magnetfeldern.

19.2 Literatur

NPP: 28; Walcher; Gerthsen; BS-6:Festkörper, Kittel: Einführung in die Festkörperphysik; Dem-3; Geschke.

19.3 Zubehör




Bild 19.1: Der Versuch »Dia- und Paramagnetismus«. Links unten ist ein Detail der Polschuhe des Magneten zu sehen.

Bild 19.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: 1 Elektromagnet (Spulen mit Eisenjoch), 1 Analysewaage, 3 Probekörper (Mangan bzw. Tantal, Manganoxid, Wismut), 1 Hall-Sonde in

Halterung mit Höhentrieb und Anzeigegerät, 1 Ampèremeter 2 A, 1 Netzgerät (0-220 V, 5 A), 1 Schiebewiderstand (2 A), 1 Multimeter.

19.4 Grundlagen

19.4.1 Theorie

Bringt man Materie in ein Magnetfeld der Feldstärke \vec{H} ein, so ändert sich die magnetische Flussdichte \vec{B} infolge der Wechselwirkung des Magnetfeldes mit den Elektronen der Materie. Die Änderung der magnetischen Flussdichte ist spezifisch für die eingebrachte Substanz. Im Vakuum ist die magnetische Induktion (oder Flussdichte) \vec{B} proportional zur magnetischen Feldstärke \vec{H} :

$$\vec{B} = \mu_0 \cdot \vec{H}; \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ [Vs/Am]} \quad (19.1)$$

In Materie wird dieser Zusammenhang geändert. Die Materie kann entweder multiplikativ durch die Permeabilitätszahl (oder relative Permeabilität) μ_r berücksichtigt werden:

$$\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_r \mu_0 \vec{H}, \quad (19.2)$$

oder additiv durch die Magnetisierung \vec{M} (definiert als das magnetische Moment \vec{m} pro Volumeneinheit V : $\vec{M} = \vec{m}/V$), bzw. die Polarisation \vec{J} :

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \vec{J} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 \vec{H}(1 + \chi) = \mu_r \mu_0 \vec{H}; \vec{M} = \chi \vec{H}; \mu_r = (1 + \chi) \quad (19.3)$$

χ heißt magnetische Suszeptibilität. Neben der magnetischen Suszeptibilität χ , benutzt man noch die druckunabhängige spezifische oder Massensuszeptibilität χ/ρ und die stoffmengenbezogene oder molare Suszeptibilität $\chi M/\rho$. Dabei sind ρ die Dichte und M die Mol-Masse.

Eine erste Charakterisierung von Festkörpern beruht auf der Einteilung in *diamagnetische* und *paramagnetische* Stoffe. Erzeugt ein äußeres Magnetfeld eine antiparallele Ausrichtung der Magnetisierung, so ist der Stoff diamagnetisch ($\chi < 0$, $\mu < 1$). Ist die Magnetisierung parallel zum äußeren Feld, ist der Stoff paramagnetisch ($\chi > 0$, $\mu > 1$).

Diamagnetismus ist eine Eigenschaft aller Stoffe.

Diamagnetisches Verhalten kann nur beobachtet werden, wenn dieses nicht von den anderen Arten des Magnetismus verdeckt wird. Bringt man eine diamagnetische Substanz in ein inhomogenes Magnetfeld ein, so wird sie in Bereiche geringer magnetischer Feldstärke abgedrängt.

Diamagnetisches Verhalten tritt bei Elementen mit abgeschlossenen Elektronenschalen auf. Durch Einbringen der diamagnetischen Substanz in das Magnetfeld werden inneratomare Ringströme induziert, die nach der Lenzschen Regel dem äußeren Magnetfeld entgegengerichtet sind. In der Substanz werden also magnetische Dipole induziert, deren Nordpol dem Nordpol und deren Südpol dem Südpol des äußeren Magnetfeldes zugewendet ist. Das magnetische Feld wird dadurch geschwächt, die Substanz aus dem Magnetfeld heraus gedrängt. Die Permeabilitätszahl diamagnetischer Substanzen ist kleiner als eins, die magnetische Suszeptibilität ist negativ. Die Feldvektoren von \vec{H} und \vec{M} sind einander entgegengerichtet. Die Dichte der Feldlinien ist im Material geringer als außerhalb. Der Diamagnetismus ist nahezu temperaturunabhängig.

Substanzen mit diamagnetischem Verhalten sind: Cu, Bi, Au, Ag, H₂.

Paramagnetismus, liegt vor, wenn unkompensierte magnetische Momente der Elektronen

aufzutreten. Dies ist der Fall, wenn die Elektronenschalen der Atome nicht vollständig aufgefüllt sind. Im äußeren Magnetfeld werden die ursprünglich zufällig orientierten magnetischen Momente ausgerichtet. Die Permeabilitätszahl paramagnetischer Substanzen ist größer als eins, die magnetische Suszeptibilität ist positiv. Die Feldvektoren von \vec{H} und \vec{M} sind gleichgerichtet. Die Dichte der Feldlinien ist im Material größer als außerhalb. Das Curiesche Gesetz beschreibt die Abhängigkeit der magnetischen Suszeptibilität von der absoluten Temperatur für den Paramagnetismus:

$$\chi = \frac{C}{T} \tag{19.4}$$

C ist eine materialabhängige Größe. Substanzen mit paramagnetischem Verhalten sind: Al, O, W, Pt, Sn. Die magnetostatische Energie des Festkörpers mit Volumen V im Magnetfeld beträgt:

$$W = -\frac{1}{2} \int_V \vec{H} \cdot d\vec{B} = -\frac{1}{2} V (\mu_0 H + J) H = -\frac{1}{2} V \chi \mu_0 H^2 - \frac{1}{2} V \mu_0 H^2, \tag{19.5}$$

wobei der mittlere Term vereinfachende Annahmen enthält (χ konstant, kleines V usw.) und der letzte Term die Vakuumenergie wiedergibt. Das Magnetfeld H kann ohne Fehler durch die Induktion $B = \mu_0 H$ ersetzt werden. Die Kraft, die auf den Festkörper wirkt, ist der negative Gradient der Energie, in unserem vereinfachten eindimensionalen Fall (die Vakuumenergie verschwindet) also:

$$F_x = -\frac{\partial W}{\partial x} = \frac{V \chi}{\mu_0} B \frac{\partial B}{\partial x} \tag{19.6}$$

Also eine Kraftwirkung entsteht nur durch ein inhomogenes Magnetfeld. Diamagnetische Körper ($\chi < 0$) werden in Richtung kleinerer Feldstärken gedrängt, paramagnetische in Richtung größerer Feldstärke.

Hall-Effekt: Durch ein leitendes Plättchen mit der Breite b und der Dicke d fließt in x -Richtung ein Strom I mit der Stromdichte $j_x = nev_x$, wobei n die Elektronendichte, v_x die Driftgeschwindigkeit und e die Elementarladung bedeuten. Dies ist in Bild 19.2 nochmals veranschaulicht. Auf




Bild 19.2: Prinzipskizze des Hall-Effektes.

die Elektronen wirkt in einem zur Leiterebene transversalen Magnetfeld B_z eine Lorentz-Kraft:

$$F_L = -ev_x B_z \quad (19.7)$$

Diese Kraft lenkt die Elektronen senkrecht zur ursprünglichen Stromrichtung und senkrecht zur Richtung der transversalen magnetischen Flussdichte ab. Zwischen den Punkten A und B entsteht eine Potentialdifferenz (Hall-Spannung) U_H :

$$U_H = B_z v_x b = \frac{1}{n \cdot e} j_x B_z b = R_H j_x B_z b. \quad (19.8)$$

Der Hall-Koeffizient (oder Hall-Widerstand) ist dabei $R_H = \frac{1}{n \cdot e}$, welcher auch benutzt werden kann um die Ladungsträgerdichte n zu bestimmen. In Hall-Sonden verwendet man meist Halbleiter-Materialien, da die Ladungsträgerdichte n gering und damit die Hall-Spannung hoch ist.

19.4.2 Versuchsaufbau

Die Schaltung und der prinzipielle Aufbau des Versuches sind in Bild 19.3 dargestellt. Das inho-




Bild 19.3: Schaltung zur Messung der Suszeptibilität von para- und diamagnetischen Körpern. Die Hall-Sonde befindet sich zur Messung zwischen den Pol-Schuhen (Ansicht von oben).

mogene Magnetfeld wird durch Elektromagnete mit abgeschrägten Polschuhen erzeugt.¹

Zum Ausmessen des Magnetfeldes wird im Versuch der Siemens Hall-Sensor KSY44 verwendet. Er besteht aus einkristallinem GaAs, welches durch MOVPE (Metal Organic Vapor Phase Epitaxy) hergestellt wurde. Der Chip hat eine Fläche von $0,35 \times 0,35 \text{ mm}^2$, eine Dicke von 0,28 mm und ist in ein dünnes Plastikgehäuse eingebaut. Der Nominalstrom beträgt 7 mA. Die Sensitivität liegt im Bereich von 1,0-1,8 V/T.

¹ Das Feld kann auch berechnet werden aus: Geometrischen Abmessungen, Material der Polschuhe, Abmessungen, Spule: Windungen, Strom.

19.5 Fragen

1. Welche Stoffe sind diamagnetisch, welche paramagnetisch, wodurch unterscheiden sie sich?
2. Wie erzeuge ich ein inhomogenes Magnetfeld, wie ein homogenes?
3. Wie funktioniert die Hall-Sonde?
4. Misst man mit der Hallsonde das Magnetfeld oder die Induktion?
5. Welche wichtige Größe der Halbleiterphysik kann man mit dem Hall-Effekt noch bestimmen?
6. Welche anderen Methoden gibt es zur Messung von Magnetfeldern?
7. (Für Versierte) Man kann das Magnetfeld für den Versuch auch berechnen. Wie?

19.6 Durchführung

1. Die Wicklungen des Elektromagneten werden über das Ampèremeter und den Schiebewiderstand an den 220 V Ausgang des Gleichspannungs-Netzteiles gelegt. Die Stromstärke im Elektromagneten sollte etwa 1,2 A betragen, bei Netzschwankungen bitte laufend nachregeln. Den Spulenstrom I_{sp} bitte notieren.
2. Ausmessen des Magnetfeldes in dem Bereich der Probekörper von oberhalb bis unterhalb der Eisenkerne. Es wird bei schrittweiser Änderung der Höheneinstellung mit der Hall-Sonde die magnetische Induktion $B(h)$ gemessen. Die Schrittweite sollte dabei 5 mm nicht überschreiten.
3. Notieren Sie die Massen der verwendeten Körper (mit Benennung, z.B. B2).
4. Ungefähre Festlegung des Ortes der Probekörper (Bi sollte sich im unteren Drittel, MnO_2 im oberen Drittel des Magnetfeldes befinden).
5. Genaue Festlegung des Ortes der Probekörper während der Kraftmessung. Dazu werden mehrere Ablesungen am Höhentrieb der Hall-Sonde gemacht (mindestens 3 Bestimmungen).
6. Messung der Kräfte auf die Probekörper (mit und ohne Magnetfeld) mit der Analysewaage. Die Probe soll dabei frei zwischen den Polschuhen hängen. Für jeden Probekörper sind mindestens 3 Messungen (mit und ohne Magnetfeld) durchzuführen.
7. Ausmessung des Magnetfeldes für vier verschiedene Stromstärken (0,8, 1,0, 1,2, 1,4 A). Dabei genügt es hier das Magnetfeld am Ort des Mangan-Probekörpers und an zwei Punkten darüber und zwei Punkten darunter zu messen (jeweils in 5 mm Schritten). Also 5 Messungen für jede Stromstärke.
8. Messung der Kräfte auf den Mangan-Probekörper (mit und ohne Magnetfeld) mit der Analysewaage für die vier Stromstärken (0,8, 1,0, 1,2, 1,4 A). Die Probe soll dabei frei zwischen den Polschuhen hängen. Für jede Stromstärke sind mindestens 3 Messungen (mit und ohne Magnetfeld) durchzuführen.
9. (Für Versierte) Messen Sie bitte den Abstand der Polschuhe als Funktion der Höhe (5 Punkte reichen).

19.7 Angaben

Die zur Auswertung benötigten Dichten sind in Tabelle 19.1 angegeben.

Tabelle 19.1: Dichten der verwendeten Materialien

Material	Zeichen	ρ [g cm ⁻³]
Mangandioxid	MnO ₂	5.0
Mangan	Mn	7.2
Tantal	Ta	16.6
Wismut	Bi	9.8

19.8 Auswertung

1. Der gemessene Ortsverlauf der Flussdichte $B(h)$ ist zu zeichnen (Millimeterpapier oder Computer).
2. Die Flussdichte B und deren Gradient $\partial B(h)/\partial h$ am Ort der Proben können aus der Zeichnung entnommen werden. (Es sind die Werte für die jeweilige Messposition anzugeben und zu verwenden).
3. Zeichnen Sie bitte das Produkt $B \frac{\partial B}{\partial h}(h)$ als Funktion von h . Was fällt Ihnen auf?
4. Berechnen Sie bitte die Kräfte auf die Probekörper und geben Sie sie in der Einheit [N] (Newton) an.
5. Die spezifische magnetische Suszeptibilität und magnetische Suszeptibilität von Mangan bzw. Tantal, Mangandioxid und Wismut sind zu bestimmen.
6. Für die verschiedenen Stromstärken ist B und sein Gradient zu bestimmen. Was lässt sich beobachten und was war zu erwarten?
7. Tragen Sie die Kraft F_x auf den Probekörper als Funktion der Stromstärke auf. Berechnen Sie unter Ausnutzung des Ergebnisses aus 3. den Zusammenhang zwischen I und B ($B = f(I)$). Lässt sich dies verifizieren?

19.9 Bemerkungen

Erläuterung der Bedienung der Analysewaage durch den Assistenten. Probekörper bitte vorsichtig in den Haken unter der Analysewaage einhängen.

20 Kennlinie der Vakuum-Diode

20.1 Stichworte

Vakuumdiode, Röhrendiode, Glühelktronenemission, Austrittsarbeit, Anlaufstrom, Kontaktspannung RICHARDSON Gesetz, SCHOTTKY-LANGMUIR Raumladungsgesetz, .

20.2 Literatur

BS-2; BS-6; Barkhausen; Walcher; Gerthsen; Kittel; Geschke.

20.3 Zubehör



Bild 20.1: Ein Bild des Versuchs »Diode«.

Bild 20.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: 1 Röhre GRD7, 1 kontinuierlich veränderlicher Widerstand $1\ \Omega$ für die Heizung, 1 Widerstand $200\ \Omega$ mit Mittenanzapfung, 1 Netzgerät (0-220 V, 1 A), 1 Mikroamperemeter, 1 Schutzwiderstand $2,2\ \text{k}\Omega$, 1 Schiebewiderstand $600\ \Omega$, 1 Netzgerät $6\ \text{V}$, 1 Voltmeter (Messbereich 10 V, 50 V, 250 V), 2 Ampèremeter (Messbereich 2,5 A, 5 mA, 10 mA), 2 Schalter.

20.4 Grundlagen

Die Emission von Elektronen aus Metallen ist Grundlage für verschiedene technische Geräte wie Elektronenröhren oder Photomultiplier. Durch Zuführen von Energie über äußere Einwirkungen

werden Elektronen aus Metallen oder anderen Festkörpern in den Außenraum gebracht.

Die Austrittsarbeit W_A ist die Energie, die einem Leitungselektron in einem Metall zugeführt werden muss, um es aus dem Metall ins Vakuum zu überführen. Die Austrittsarbeit liegt typisch zwischen 1 eV und 5 eV. Sie hängt vom Metalltyp ab und ist besonders gering für Alkalimetalle. Bei Raumtemperatur ist die thermische Energie der Leitungselektronen von der Größenordnung 1% der Austrittsarbeit W_A . Einige Elektronen übertreffen jedoch diese Schwelle (Geschwindigkeitsverteilung).

Glühemission ist die Emission von Elektronen aus einem bis zum Glühen erhitzten Metall. Der Anteil des Elektronengases im Metall am oberen Ende der Geschwindigkeitsverteilung, deren Energie die Austrittsarbeit W_A übertrifft, steigt mit der Temperatur T proportional zu $T^2 \cdot e^{-W_A/(k_B T)}$. Die Stromdichte j der emittierten Elektronen in Abhängigkeit von der Temperatur T und der Austrittsarbeit W_A wird durch die Richardson-Gleichung beschrieben:

$$\text{Richardson-Gleichung: } j = A_R \cdot T^2 \cdot e^{-\frac{W_A}{k_B T}} \quad (20.1)$$

mit: j = Stromdichte (der Elektronen) [A/m^2]; A_R = Richardson-Konstante [$\text{A}/(\text{m}^2\text{K}^2)$]; W_A = Austrittsarbeit [J]; k_B = Boltzmann-Konstante [J/K]; T = Temperatur [K].

Die Richardson-Konstante als Proportionalitätsfaktor in der Richardson-Gleichung ist

$$A_R \approx 6 \times 10^{-3} \text{ A m}^{-2} \text{ K}^{-2}. \quad (20.2)$$

Die Richardson-Konstante ist für alle reinen Metalle mit gleichmäßig emittierender Oberfläche etwa gleich. Zur Verringerung der Austrittsarbeit W_A werden die Kathoden mit BaO und Alkalimetallbeimengungen überzogenen und direkt oder indirekt beheizt.

Die Röhrendiode ist der einfachste Röhrentyp, sie besteht aus Kathode und Anode. Da Elektronen nur von Kathode zu Anode strömen können, dient sie auch als Gleichrichter. Der Anlaufstrom ist der Strom, der in einer Röhrendiode auch ohne äußere angelegte Spannung fließt. Die durch die Heizung der Kathode freigesetzten Elektronen erzeugen auch ohne äußere Spannung einen Strom zwischen Kathode und Anode. Erst durch Anlegen einer hinreichend großen Gegenspannung kommt der Anlaufstrom zum Erliegen. Die Anlaufstromkennlinie ist ein Abbild des hochenergetischen Teiles der Maxwell-Verteilung.

$$I = I_0 \cdot e^{-\frac{e|U|}{k_B T}} \quad (20.3)$$

Der Innenwiderstand R_i des Strommessers kann die Anodenspannung U_A gegenüber der gemessenen Spannung U um bis zu einigen 0,1 V verfälschen ($U_A = U - R_i I$).

Die nachfolgende Bild 20.2 zeigt das Schema und die typische Kennlinie einer Röhrendiode. Im Raumladungsbereich gilt das Schottky-Langmuirsche Raumladungsgesetz:

$$j = \frac{4}{9} \epsilon_0 \cdot \sqrt{\frac{2e}{m_e}} \cdot \frac{(U_A - U_K)^{3/2}}{l^2} \quad (20.4)$$

wobei l der Abstand Anode-Kathode, U_K die Kontaktspannung, e die Elementarladung und m_e die Elektronenmasse ist. Zur Herleitung kann man eine zylindrische Kathode-Anode Anordnung verwenden und über die Poisson-Gleichung und den Strom die Formel ableiten.




Bild 20.2: Das Schema und die Kennlinie einer Röhrendiode.

20.5 Fragen

1. Erklären Sie den Aufbau und die Arbeitsweise einer Vakuumdiode.
2. Erläutern Sie in diesem Zusammenhang den Begriff der Austrittsarbeit eines Materials.
3. Erklären Sie mit Hilfe der Kennlinien die Bereiche *Anlaufstromgebiet*, *Raumladungsgebiet* und *Sättigungsstromgebiet* (Skizze). Was ist im Versuchsfall die Kontaktspannung U_K ?
4. Geben Sie die Strom/Spannungsformeln für alle drei Bereiche an. Erklären Sie bitte qualitativ das Zustandekommen der Gesetzmäßigkeiten, insbesondere des Richardson-Gesetzes. Warum ist das ein Nichtgleichgewichtsvorgang?
5. (für Interessierte:) Versuchen Sie, den Sättigungsstrom über die Maxwell-Verteilung herzuleiten. Warum ist das Ergebnis falsch und wie wird es richtig?)
6. Wie verändern sich die Kennlinien der Diode mit der Temperatur (grafisch)?

20.6 Durchführung




Bild 20.3: Schaltskizze zur Messung der Diodenkennlinie

Die Versuchsschaltung ist in Bild 20.3 skizziert.

1. Schaltung: Die Röhre GRD7 ist eine Diode, an deren zylindrische Anode sich auf beiden Seiten Schutzringe anschließen. Diese Schutzringe sollen auf Anodenpotential liegen, ohne dass der Strom über sie im Anodenkreis mitgemessen wird.
2. Für drei verschiedene Heizströme $1,9 \text{ A} \leq I_H \leq 2,1 \text{ A}$ messe man $I_A(U_A)$. I_A Anodenstrom, U_A Anodenspannung ($10 \text{ V} \leq U_A \leq 150 \text{ V}$). Im Anlaufstromgebiet kann statt der digitalen Multimeter das empfindlichere Analog-Messgerät verwendet werden. Messen Sie insbesondere den Anlaufstrom ($U_A=0 \text{ V}$) und die Spannung $U_A(I_A = 0)$, bei welcher der Strom verschwindet. Im Raumladungsgebiet sollte die Schrittweite beim Verändern der Anodenspannung 2 V nicht überschreiten. Im Sättigungsbereich kann die Schrittweite erhöht werden.
3. Für $U_A=125 \text{ V}$ messe man den Sättigungsstrom $I_S(I_H)$ in Abhängigkeit vom Heizstrom ($1,8 \text{ A} \leq I_H \leq 2,15 \text{ A}$). Es empfiehlt sich $\Delta I_H = 0,05 \text{ A}$ zu wählen.
4. Aus der dem Versuch beiliegenden Eichkurve $T(I_H)$ (oder mit Hilfe von Gleichung (20.5)) bestimme man die zu I_H gehörende Kathodentemperatur T .
5. Man notiere (oder messe) die Innenwiderstände R_i der verwendeten Messinstrumente.

20.7 Angaben

Die Temperatur der Kathode kann auf dem neben der Apparatur ausgelegten Blatt abgelesen werden, oder über die lineare Regression

$$T(I_H) = a \cdot I_H + b \quad (20.5)$$

mit den Werten $a = 579 \text{ K/A}$ und $b = 1\,150,2 \text{ K}$ berechnet werden.

Für Wolfram beträgt die Austrittsarbeit $W_A = 4,50 \text{ eV}$. Die Richardsonkonstante für Wolfram beträgt $A_R = 72 \text{ A K}^{-2} \text{ cm}^{-2}$.

20.8 Auswertung

1. Man zeichne $I_A(U_A)$ mit I_H als Parameter.
2. Man zeichne $I_A^{2/3}(U_A)$ und grenze das Raumladungsgebiet ab. Aus dem Abszissenabschnitt der im Raumladungsgebiet angepassten Geraden ergibt sich das Kontaktpotential U_K .
3. Aus der doppelt logarithmischen Auftragung $I_A(U_A - U_K)$ ermittle man den Exponenten von U_A im Raumladungsgesetz.
4. Man trage I_S/T^2 gegen $1/T$ halblogarithmisch auf, prüfe die Gültigkeit des Richardson-Gesetzes und bestimme die Austrittsarbeit W_A der W-Kathode. Kann man dies mit der oben angegebenen Richardsonkonstante in Einklang bringen, d.h. welche Fläche A brauchen wir für den gemessenen Strom?

5. Man schätze die Fehler für I_A und U_A aufgrund der Innenwiderstände R_i der verwendeten Instrumente ab.

20.9 Bemerkungen

Achten Sie bei den Multimetern auf die Messbereiche. Im 10 A Eingang ist keine Sicherung mehr für das Gerät zwischengeschaltet.

20.10 Aufgaben

Aufgabe 20.1: Richardson-Gesetz

Leiten Sie bitte das Richardson-Gesetz für die Glühemission her. Gehen Sie dabei nicht von der Maxwellverteilung sondern von der Fermiverteilung für die Elektronenenergie aus.

Aufgabe 20.2: Schottky-Langmuir-Raumladungsformel

Leiten Sie bitte die Schottky-Langmuir Raumladungsformel ab. Gehen Sie dabei von kreisförmiger Anode und Kathode mit Durchmesser R aus, die im Vakuum den Abstand l haben (Zylindersymmetrie).

21 Der Transistor

21.1 Stichworte

Halbleiter, Dotierung, Fermi-Niveau, Leitfähigkeit und Temperaturabhängigkeit, Wirkungsweise eines Transistors, Transistor in Emitterschaltung, ungedämpfte elektrische Schwingung, Rückkopplung, Verstärkung, Stromverstärkung, Spannungsverstärkung, Leistungsverstärkung

21.2 Literatur

Gerthsen; BS-2; NPP; Walcher; Dem-2; Geschke.

21.3 Zubehör




Bild 21.1: Der Versuch »Transistor«.

Bild 21.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: npn-Transistor mit Schutzwiderstand und Rückkopplungskondensator, 2 Potentiometer (47Ω , $20 \text{ k}\Omega$), 2 Luftspulen, 7 Kondensatoren für Schwingkreis, Wechselstrominstrument 150 mA , Wechselspannungsinstrument 10 V , 1 Netzgerät 10 V , 1 Oszilloskop, 3 digitale Vielfachinstrumente.

21.4 Grundlagen

Ein Transistor ist ein Halbleiterbauelement mit mindestens zwei pn-Übergängen, welcher hauptsächlich zur Steuerung und Verstärkung von Signalen, aber auch als elektronischer Schalter ein-

gesetzt wird. Man unterscheidet zwischen bipolaren und unipolaren (Feldeffekt-)Transistoren. Bipolare Transistoren sind strom-, unipolare spannungsgesteuert. Das bedeutet, dass unipolare Transistoren wesentlich weniger Leistung aufnehmen als bipolare, weswegen sie heutzutage vor allem in der Mikroelektronik hochintegrierter Schaltkreise immer mehr die bipolaren Typen verdrängen. Ein bipolarer Transistor besteht im wesentlichen aus zwei pn-Übergängen, wobei die Reihenfolge der Schichten den Namen des Transistors bestimmt (npn- oder pnp-Transistor).




Bild 21.2: Schaltzeichen und Schema eines Transistors.

Die Bild 21.2 zeigt Schaltzeichen eines npn- und pnp-Transistors, jeweils alte (mit Kreis) und neue Notation, sowie ein Schema. Die Basis B ist die Elektrode an der mittleren Schicht, an ihr werden die Steuersignale angelegt. Der Kollektor C ist die Elektrode an einer der äußeren Schichten. Sie liegt im Allgemeinen auf positivem Potential bei npn- und auf negativem Potential bei pnp-Transistoren gegenüber dem Emitter E , der Elektrode an der zweiten äußeren Schicht. In der Regel sind Transistoren nicht symmetrisch aufgebaut. Kollektor- und Emitteranschluß dürfen nicht vertauscht werden. Der Kollektor sammelt (englisch: to collect) Majoritätsladungsträger der Mittelschicht und gibt sie am Emitter wieder aus (englisch: to emit = aussenden). Der Stromfluss der Basis-Majoritätsladungsträger geht also immer vom Kollektor zum Emitter.

Zwischen Kollektor C und E liege eine positive Spannung U_{CE} . Ist nun B negativ gegenüber E , so kann kein Strom zu C fließen, da sowohl die BC-, als auch die EB-Diode in Sperrichtung geschaltet ist. Ist dagegen B positiv gegen E , so ist die BE-Diode in Durchlassrichtung geschaltet und Elektronen gelangen von der n- in die p-Zone. Ist die mittlere freie Weglänge der Elektronen bis zur Rekombination mit einem Gitterloch nun groß und die p-Schicht dünn genug, so können die Elektronen bis zum BC-Übergang diffundieren, wo sie wegen der positiven U_{CE} -Spannung zum Kollektor abgesaugt werden: ein Strom fließt.

Das Vierquadranten-Kennlinienfeld ist eine Möglichkeit zur kompakten Darstellung der Abhängigkeiten aller Eingangs- und Ausgangsströme und -spannungen. Sie hat den Vorteil, dass man das Gesamtsystem auf einen Blick übersieht.




Bild 21.3: Vierquadranten-Kennlinienfeld eines Transistors.

Die Bild 21.3 zeigt das Vierquadranten-Kennlinienfeld eines npn-Transistors in Emitterschaltung. Die Punkte A markieren Arbeitspunkte im linearen Bereich der Kennlinien. Folgende Kennlinien werden aufgetragen:

Eingangskennlinie: Abhängigkeit $I_B = I_B(U_{BE})$ bei $U_{CE} = \text{const.}$ (dritter Quadrant). Im Prinzip handelt es sich hierbei um die Kennlinie der Basis-Emitter-Diode.

Ausgangskennlinie: Abhängigkeit $I_C = I_C(U_{CE})$ mit dem Parameter I_B (erster Quadrant).

Sättigungsbereich: Bereich der Ausgangskennlinien, in dem I_C mit U_{CE} stark ansteigt (U_{CE} klein).

Aktiver Bereich: der Teil der Ausgangskennlinie, bei dem I_C von U_{CE} kaum, von I_B aber stark abhängt. Transistoren in Verstärkerschaltungen arbeiten in diesem Bereich.

Stromverstärkungskennlinie oder Übertragungskennlinie: Abhängigkeit $I_C = I_C(I_B)$ mit $U_{CE} = \text{const.}$ (zweiter Quadrant).

Rückwirkungskennlinie: Rückwirkung der Ausgangsspannung U_{CE} auf die Eingangsspannung $U_{BE} = U_{BE}(U_{CE}, I_B)$ (vierter Quadrant). Im aktiven Bereich ist die Rückwirkung ≈ 0 , also U_{BE} von U_{CE} unabhängig.

Steuereckennlinie: Kombination aus Eingangs- und Stromverstärkungskennlinie $I_C = I_C(U_{BE})$ bei $U_{CE} = \text{const.}$

Grenzdaten: Maximalwerte für die Beschaltung eines Transistors. Werden diese überschritten, so kann der Transistor zerstört werden. Besonders empfindlich sind Transistoren auf zu hohe Basisspannungen oder -ströme, da hierbei die sehr dünne mittlere Schicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber auch zu große Leistungsaufnahme im Ausgangskreis kann zur Beschädigung führen. Die Grenzdaten sind dem Datenblatt zum Bauteiltyp zu entnehmen.

Arbeitspunkt: bestimmt den Bereich im Kennlinienfeld, in dem der Transistor arbeitet. In der Analogtechnik wird der Transistor häufig zur Wechselstrom- oder Wechselspannungsverstärkung eingesetzt. Damit der Transistor die Signale nicht verzerrt, müssen diese im linearen Bereich der Kennlinien liegen. Da die Kennlinien aber um den Nullpunkt extrem nicht-linear sind, muss das Signal in einen linearen Bereich, den Arbeitspunkt, angehoben werden (Punkte A im Kennlinienfeld). Dies geschieht mit einer äußeren Beschaltung, in der eine Gleichspannung dem Wechselsignal überlagert wird.

Kollektorwiderstand: Widerstand vor dem Kollektor. Analog sind Emittterwiderstand und Basiswiderstand definiert.

Widerstandsgerade: dient dazu, den Arbeitspunkt im Kennlinienfeld zu bestimmen und wird durch den Kollektorwiderstand R_C (in Emitterschaltung) festgelegt. Dieser vermittelt eine Abhängigkeit zwischen I_C und U_{CE} gemäß dem Ohmschen Gesetz

$$I_C = \frac{U_0 - U_{CE}}{R_C}, \quad (21.1)$$

die zusätzlich zur durch den Transistor vorgegebenen Beziehung $I_C = I_C(U_{CE})$ erfüllt sein muss. Damit liegt bei vorgegebenem I_B der Arbeitspunkt fest.

Hinweis: Die Arbeitspunkteinstellung ist das Wichtigste an jeder Transistorschaltung und ist entscheidend für ihre ordnungsgemäße Funktion. Es muss immer auf die Grenzdaten des Transistors geachtet werden.

Die Gegenkopplung ist eine Methode, in einer Verstärkerschaltung das Ausgangssignal dem Eingangssignal gegenphasig, also mit umgekehrtem Vorzeichen, wieder zuzuführen. Dadurch wird immer die Verstärkung der Schaltung abgesenkt, der Arbeitspunkt jedoch stabilisiert, da sich die Schaltung selbst nachreguliert. Die Kennlinie wird linearisiert.

21.5 Fragen

1. Was ist ein Halbleiter?
2. Was ist eine Dotierung, Was sind Akzeptoren, Donatoren?
3. Was passiert am p-n-Übergang, Was ist die Driftspannung?
4. Wie ist ein Transistor aufgebaut
5. Wie wird er beschaltet, Was ist eine Emitterschaltung?
6. Wie sehen die Kennlinien aus?

21.6 Durchführung




Bild 21.4: Schaltung zur Messung der Kennlinien des Transistors und der Rückkopplungsschwingkreise.

1. Aufbau der gesamten Schaltung. Im Schaltplan, der in Bild 21.4 dargestellt ist, bezeichnet $U(t)$ ein Oszilloskop.

2. Aufnahme der Kennlinien $I_C(U_{EC})$ für die Basisströme $I_B = 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5$ mA bei ausgeschalteter Schwingung (Rückkopplungsspule herausziehen).
3. Einstellung des Arbeitspunktes $I_B=0.4$ mA, $U_{EC}=8$ V bei ausgeschalteter Schwingung.
4. Rückkopplung einschalten (Einführung der Rückkopplungsspule in die große Luftspule. Der Schwingungseinsatz wird am Ausschlag des Wechselstrominstrumentes beobachtet). Stellen Sie anhand des Oszilloskopes sicher, dass die Schwingung sinusförmig verläuft.¹
5. Für die 7 Kondensatoren $C \approx 0.09; 0.24; 0.50; 0.71; 0.96; 1.40; 2.12$ μF sind der Wechselstrom I_{\sim} und die Wechselspannung U_{\sim} des Schwingkreises zu messen. Ebenso bestimme man am Oszilloskop die jeweilige Schwingungsfrequenz oder Periodendauer der Schwingung.² Sie können die Schwingung am Oszilloskop auch ausdrucken.
6. Notieren Sie die genauen Kapazitäten der verwendeten Kondensatoren

21.7 Angaben

Keine.

21.8 Auswertung

1. zu Durchführung 2. und 3.: Zeichnen Sie das Kennlinienfeld des Transistors $I_C(U_{EC})$ für die 5 Basisströme
2. Zeichnen Sie die Kennlinie $I_C(I_B)$ für $U_{EC} = 8$ V.
3. Aus der Kennlinie $I_C(I_B)$ entnehme man die Stromverstärkung $\Delta I_C / \Delta I_B$ bei $I_B = 0.4$ mA.
4. zu 5.: Aus den jeweiligen Werten U_{\sim} und I_{\sim} berechne man die Schwingungsfrequenz ν . $\nu(C)$ ist doppelt logarithmisch aufzutragen. Beründung? Das Zustandekommen von ungedämpften Schwingungen ist zu erklären. Vergleichen Sie die aus U_{\sim} und I_{\sim} berechnete Schwingungsfrequenz mit der auf dem Oszilloskop abgelesenen.

21.9 Bemerkungen

Zu Durchführung 5.: Bei zu großen Schwingungsamplituden verschiebt sich der Arbeitspunkt zu negativen Basisspannungen U_{EB} , was am Absinken des Kollektorstromes zu erkennen ist. Um dies zu vermeiden, ist die Rückkopplung so schwach zu wählen, dass die mit I_{\sim} und U_{\sim} bezeichneten Messgeräte nur ungefähr die Hälfte des Vollausschlages anzeigen. Für jeden Schwingkreis-kondensator ist die Kopplung neu einzustellen. Der Transistortyp ist zu notieren. Die genauen Werte für C entnehme man den Beschriftungen an den Apparaturen.

1 Sollte sich keine Schwingung einstellen, ist der Phasenwinkel der Rückkopplung falsch. Andern Sie die Einkopplung bitte um 180° , d.h. polen Sie die Rückkoppelspule einfach um.
 2 Einfach am Oszi die Zeit für eine, oder besser mehrere Perioden ablesen. Das Digital-Oszilloskop kann aber die Frequenz auch direkt anzeigen, so dass Sie sie einfach ablesen können.

22 Das Mikroskop

Das Mikroskop, erstmals gebaut von Anton van Leuvenhook im Jahr 1673, ist neben dem Fernrohr eines der grundlegendsten Instrumente der geometrischen Optik. Im ersten Teil werden die die Vergrößerung eines Mikroskops beeinflussenden Parameter untersucht und variiert. Im zweiten Teil des Versuches werden das Auflösungsvermögen und die numerische Apertur eines Mikroskops behandelt.

22.1 Stichworte

Mikroskop, Auflösungsvermögen, Numerische Apertur, Strahlengang, Abbesche Konstruktion, Immersionsflüssigkeit, Abbildungsmaßstab, Gesamtvergrößerung

22.2 Literatur

NPP: 33-36; BS-3: 1.9, 3.9; Gerthsen S. 466ff, Pohl: Optik S. 45ff; Kohlrausch; Walcher; Dem-2.

22.3 Zubehör




Bild 22.1: Der Versuch »Mikroskop«.

Bild 22.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör:

Teil A: 1 Mikroskop mit zwei Okularen, eines mit Mikrometerskala; 1 Mikroskoptubus mit verschiebbarer Mattscheibe; 1 rechteckige Mattscheibe; 1 Objektmikrometer, 1 Vergleichsmaßstab, Objektträger.

Teil B: Mikroskop, Präzisionsspalt als Aperturblinse, Glasmaßstab mit 1/10 mm–Teilung, Farbfilter (Wellenlänge 6500 Å), Mikrometer, Plexiglasstab von 5 cm Länge mit 1/2 mm Teilung auf einer Stirnfläche (Brechungsindex von Plexiglas $n = 1,49$), Lochblende, Lampe.

22.4 Grundlagen

1. Mikroskop:

Mikroskope erzeugen vergrößerte Bilder von kleinen Strukturen, lassen also Objekte unter einem größeren Sehwinkel erscheinen. Im Gegensatz zum Fernrohr liegen die Objekte im Falle des Mikroskops jedoch im Endlichen. Die Vergrößerung wird in zwei Stufen erzeugt. Ein Objektiv erzeugt vom knapp außerhalb der Brennebene liegenden Gegenstand ein reelles Zwischenbild am Ende eines Tubus, welches mit einem lupenartigem Okular beobachtet wird. Der Strahlengang ist in Bild 22.2 schematisch dargestellt.




Bild 22.2: Schematischer Strahlengang im Mikroskop

2. Numerische Apertur und Auflösungsvermögen eines Mikroskops:

Für das Auflösungsvermögen gilt folgende Definition:

Definition 22.1: Auflösungsvermögen

Das Auflösungsvermögen ist der kleinste Abstand zweier Objektpunkte, die von einem optischen Gerät noch getrennt abgebildet werden können.

Problematisch dabei ist, dass es kein objektives Kriterium dafür gibt, wann zwei Beugungsscheibchen noch getrennt wahrgenommen werden. Oft wird das Rayleighsche Kriterium benutzt:

Definition 22.2: Rayleigh-Kriterium

Rayleighsches Kriterium: Zwei Objekte werden dann sicher aufgelöst, wenn das nullte Beugungsmaximum des ersten Objekts mit dem ersten Beugungsminimum des zweiten

zusammenfällt. Für den Winkel δ , unter dem diese beiden Objekte mit Öffnung b bei der Wellenlänge λ erscheinen, gilt dann $\sin \delta = 1.22 \lambda/b$.

Das Auflösungsvermögen A eines Mikroskops bestimmt sich aus dem kleinsten Abstand x_{\min} zweier Gegenstandspunkte, welche im Mikroskop aufgelöst werden können. Hierfür gelten die gleichen Bedingungen wie beim Fernrohr nach ABBE und RAYLEIGH. Die entscheidenden Größen bilden die Wellenlänge λ des verwendeten Beobachtungslichtes, sowie die Numerische Apertur. Das Produkt aus der Brechzahl n des Mediums zwischen Gegenstand und Objektiv und dem Sinus des Winkels α zwischen optischer Achse und dem Randstrahl des Lichtkegels, welcher noch gerade von einem Gegenstandspunkt und das Objektiv einzutreten vermag, heißt Numerische Apertur N :

$$N = n \cdot \sin \alpha . \quad (22.1)$$

Somit ergibt sich für das optische Auflösungsvermögen die Gleichung

$$x_{\min} = \frac{\lambda}{N} = \frac{\lambda}{n \sin \alpha} . \quad (22.2)$$

22.5 Fragen

1. Das Mikroskop:

- a. Zeichnen Sie den Strahlengang eines herkömmlichen Mikroskops und erklären Sie anhand der Zeichnung die Begriffe »Lupe«, »Bezugssehweite«, »optische Tubuslänge«.
- b. Die Gesamtvergrößerung eines Mikroskops V_M bestimmt sich aus Abbildungsmaßstab und Lupenvergrößerung zu

$$V_M = - \frac{t \cdot s_0}{f_{\text{Obj.}} \cdot f_{\text{Ok.}}} \quad (22.3)$$

mit t =Tubuslänge, s_0 =deutliche Bezugssehweite (25 cm), f Brennweite von Okular und Objektiv. Leiten Sie diese Formel aus der Abbildungsgleichung her.

- c. Was bedeutet das negative Vorzeichen in der Formel?
- d. Prinzipiell ist ein Mikroskop eine Kombination aus einem Fernrohr und einer Lupe: Erklären Sie das bitte (Zeichnung!).

2. Numerische Apertur und Auflösungsvermögen

- a. Leiten Sie die Formel

$$x_{\min} = \frac{\lambda}{n \cdot \sin \alpha} \quad (22.4)$$

aus dem Abbe-Kriterium und einer einfachen Gitterüberlegung her.

- b. Erklären Sie die Bedeutung der Brechzahl n anhand sogenannter »Trocken-« und »Immersionsojektive«. Wie groß kann die Apertur also maximal werden?
- c. Welches ist die bestimmende Größe in der Auflösungsformel und begrenzt die Auflösung optischer Mikroskope (mit Größenangabe für sichtbares Licht)? Wie kann trotzdem die Auflösung eines »Mikroskops« erhöht werden?

22.6 Durchführung

22.6.1 Teil A:

Hierzu verwende man den Aufbau mit dem Zeiss-Mikroskop.

1. Messung der Gesamtvergrößerung des Mikroskops für beide Okulare: Als Objekt dient in diesem Fall das Objektmikrometer, welches am Objektisch gespannt wird. Der Vergleichsmaßstab wird neben den Objektisch gestellt, so dass beide Maßstäbe parallel zueinander liegen. Blickt man nun (mit entspannten Augen) mit einem Auge in das Okular und mit dem anderen Auge auf den Vergleichsmaßstab, so kommen beide Bilder zur Deckung. 3 Messungen für jedes Okular. *Bei jeder Messung bitte neu fokussieren.*
2. Man entferne den Tubus samt Okular und ersetze ihn durch den Tubus mit verschiebbarer Mattscheibe. Durch Verschieben der Mattscheibe fokussiere man das reelle Zwischenbild des Objektivs (Bitte zweckmäßigerweise den Raum verdunkeln.). Bitte nicht am Objektivrad drehen. Man vermesse mit dem Messschieber das Objektivbild zur zugehörigen Objektiv-Okular-Kombination. *Zweckmäßigerweise führe man die Teile 1 und 2 für jedes Okular und jede Fokussierung zusammen durch.* 3 Messungen, für jedes Okular (1 pro Fokussierung)
3. Die verschiebbare Mattscheibe wird aus dem Tubus entfernt. Man vermesse nun die Objektivvergrößerungen durch Messung der Zwischenbilder für zwei verschiedene Tubuslängen, nämlich:
 - a. durch Auflegen der rechteckigen Mattscheibe auf dem oberen Tubusrand. 3 Messungen. *Bei jeder Messung bitte neu fokussieren*
 - b. nach Abnehmen des Tubus durch Auflegen der Mattscheibe auf dem unteren Rand. 3 Messungen. *Bei jeder Messung bitte neu fokussieren!* Bitte die Tubuslänge l messen.
4. Man eiche das Okularmikrometer an dem Objektmikrometer. Man nehme ein Haar, lege es zwischen zwei Objektträger und vermesse die Dicke des Haares. 3 Messungen. *Bei jeder Messung bitte neu fokussieren.*

22.6.2 Teil B:

Hierzu verwende man den Aufbau auf der optischen Schiene.

1. Das Mikroskop wird auf den Glasmassstab scharf eingestellt. Dann wird die Aperturblende (Spalt direkt vor dem Objektiv) so weit geschlossen, dass die Maßstabteilung gerade nicht mehr aufgelöst wird.

2. Zur Bestimmung der Apertur dieser Anordnung wird
 - a. der Abstand von Aperturblende und Gegenstand durch Verschieben des Spaltes bis zu dessen Scharfstellung bestimmt;
 - b. die Spaltbreite mit dem Mikrometertrieb des Mikroskops ausgemessen.
3. Das Mikroskop wird auf die polierte ebene Vorderseite des Plexiglasstabes scharf eingestellt. Dann wird das Okular durch eine Lochblende ersetzt, die, ganz eingesteckt, in der Ebene des Zwischenbildes liegt. Durch die Lochblende wird die auf der Rückseite des Plexiglasses eingeritzte Skala beobachtet und so der Bündeldurchmesser in der Skalenebene bestimmt. (Beobachtung am besten mit seitlich aufgestellter Tischlampe).

22.7 Angaben

Die Skala des Glasmaßstabes beträgt 0,5 mm; die des Plexiglasstabes beträgt ebenfalls 0,5 mm.

22.8 Auswertung

22.8.1 Teil A:

1. Strahlengang zeichnen
2. aus 1. und 2. die Okularvergrößerungen berechnen
3. aus 3. die Brennweite des Objektivs mit Fehlerangabe berechnen.

22.8.2 Teil B:

1. Strahlengang zu 1. und 3. zeichnen.
2. Das in 1. durch die Maßstabeinteilung gegebene Auflösungsvermögen ist mit dem aus 2. berechneten zu vergleichen.
3. Die Apertur und das Auflösungsvermögen des Mikroskops ist aus 3. zu bestimmen.

22.9 Bemerkungen

Keine.

22.10 Aufgaben

Aufgabe 22.1: Strahlengang und Vergrößerung für das Fernrohr

Skizzieren Sie bitte den Strahlengang für das astronomische Fernrohr und berechnen Sie die Winkelvergrößerung.

23 Das Prismen- und Gitterspektrometer

Mit Hilfe eines Prismas oder eines Gitters ist es möglich, das Licht in seine Spektralfarben aufzufächern. Über Dispersion und Interferenz sollen in diesem Versuch die Wellenlängen der Linien einer Hg-Lampe gemessen werden. Das Auflösungsvermögen des Prismen- und des Gitterspektrometers sollen bestimmt und miteinander verglichen werden.

23.1 Stichworte

Beugung, Brechung, Interferenz, kohärentes Licht, Huygens-Prinzip, Auflösungsvermögen, Rayleighsche Grenzlage, Dispersion, Fraunhofer-Formel

23.2 Literatur

NPP: 37, 38; BS-3: Optik; Gerthsen, Walcher: 4.0-4.7; Kohlrausch; Geschke; Dem-2.

23.3 Zubehör




Bild 23.1: Der Versuch »Prismen- und Gitterspektrometer«.

Bild 23.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: Spektrographengestell mit Winkelskala, Hg-Lampe, Prisma, 3 Linsen, 2 Spalte, Messokular mit Feintrieb, Rotfilter, Glasgitter mit 8 Spaltblenden, Spiegel.

23.4 Grundlagen

23.4.1 Das Prismenspektrometer




Bild 23.2: Schematischer Aufbau der Messapparatur. Im Versuch wird ein leicht abgewandelter Aufbau verwendet.

Wird ein Lichtstrahl an der Grenzfläche zwischen zwei Medien gebrochen und weist eines der beiden Medien eine Dispersion auf, kommt es zu einer Zerlegung des Lichts in sein Spektrum. Weil beim Übergang von Luft auf Glas das blaue Licht stärker als das rote gebrochen wird und man anfangs nur diesen Fall kannte, nennt man diejenige Dispersion, bei der der Brechungsindex n mit abnehmender Wellenlänge λ zunimmt, normal ($\frac{dn}{d\lambda} < 0$), im umgekehrten Fall anomal ($\frac{dn}{d\lambda} > 0$).

Beim schiefen Durchgang durch ein von zwei planparallelen Grenzflächen eingeschlossenes homogenes Medium erfährt ein Lichtstrahl – und bei Dispersion auch jeder Anteil des Lichtstrahls mit unterschiedlicher Wellenlänge für sich – nur eine Parallelverschiebung, sofern Brechungsindex und Dispersion vor und hinter dem Medium gleich sind.

Ein optisches Prisma wird verkörpert durch ein homogenes prismatisch begrenztes Medium. Zwei der ebenen Begrenzungsflächen sind die brechenden Flächen. Sie schließen den brechenden Winkel ε ein und schneiden sich in der brechenden Kante. Dem brechenden Winkel ε gegenüber liegt die Basis als dritte Prismenfläche. Jede senkrecht zur brechenden Kante liegende Ebene ist ein Hauptschnitt des Prismas. Bei symmetrischem Strahlengang im Hauptschnitt ist die Gesamtablenkung δ des Lichtstrahls minimal. Für diesen Fall lässt sich mit Hilfe des SNELLIUSchen Brechungsgesetzes eine Beziehung zwischen dem minimalen Ablenkungswinkel und dem Brechungsindex n ableiten, die FRAUNHOFER Formel

$$n = \frac{\sin((\delta_{min} + \varepsilon)/2)}{\sin(\varepsilon/2)}. \quad (23.1)$$

Da die Lichtgeschwindigkeit im Medium c und damit die Brechzahl n von der Wellenlänge λ abhängt, ist der Ablenkungswinkel δ für jede Wellenlänge verschieden: Beim Durchgang eines




Bild 23.3: Hauptschnitt eines Prismas.

»weißen« Lichtbündels tritt eine spektrale Zerlegung auf. Die Größe

$$\frac{d\delta}{d\lambda} = \left(\frac{\partial \delta}{\partial n} \right) \cdot \frac{dn}{d\lambda} \tag{23.2}$$

nennt man Winkeldispersion des Prismas. Der erste Faktor errechnet sich aus der Fraunhofer-schen Formel, der zweite Faktor $\frac{dn}{d\lambda}$ ist die Dispersion. Möchte man das Prismenspektrometer für




Bild 23.4: Dispersion einiger Materialien.

Wellenlängenmessungen einsetzen, so muss beachtet werden, dass auch ein monochromatischer, infinitesimal schmaler Eingangsstrahl sich nach der Ablenkung durch das Prisma als Beugungsmuster zeigt. Man hat es hier also nicht nur mit einer einfachen geometrischen Abbildung zu tun.

Wie gut ein Prismenspektrometer zur Messung zweier dicht benachbarter Wellenlängen geeignet ist, wird über das Auflösungsvermögen

$$A := \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \quad (23.3)$$

angegeben. D. h. Licht mit der Wellenlänge λ ist von Licht der Wellenlänge $\lambda + \Delta\lambda$ genau dann gerade noch aufzulösen, wenn das k . Hauptmaximum des Beugungsmusters der Wellenlänge λ genau auf das 1. Minimum neben dem k . Hauptmaximum des Beugungsmusters der Wellenlänge $\lambda + \Delta\lambda$ fällt (Rayleighsche Grenzlage). Für das Prisma lässt sich Gl. (23.3) damit durch

$$A = S \left| \frac{dn}{d\lambda} \right| \quad (23.4)$$

ausdrücken. S ist die *effektive* Basislänge, über deren Variation im Versuch das Auflösungsvermögen A bestimmt wird.




Bild 23.5: Skizze zur Bestimmung des Auflösungsvermögens eines Prismas über die effektive Basislänge $S(B)$.

23.4.2 Das Gitterspektrometer

Da die Funktionsweise des Gitterspektrometers auf Interferenzerscheinungen beruht, wird im Versuch, wie schon beim Prisma, mit einer Spalt / Linsenkombination kohärentes Licht hergestellt. Beim Durchgang durch das Gitter entsteht an jeder (vereinfacht: infinitesimal kleinen) Gitteröffnung eine Huygenssche Elementarwelle. Diese Wellen interferieren miteinander, so dass man durch das Messokular ein Interferenzstreifenmuster erkennen kann. Da dieses Muster von der Wellenlänge abhängt, kann auch ein Gitter als Spektralapparat eingesetzt werden.

Auch das Auflösungsvermögen des Gitters ist über die Rayleighsche Grenzlage (Gl. (23.3)) gegeben. Zusammen mit den Gleichungen für die Richtungen α der Hauptmaxima und Minima

für die Interferenz am Gitter (k : Ordnung, N : Anzahl der beleuchteten Spalte, a : Gitterkonstante)

$$\sin \alpha_{\max} = \frac{k\lambda}{a} \quad (23.5)$$

$$\sin \alpha_{\min} = \frac{n\lambda}{Na} \quad (23.6)$$

lässt sich das Auflösungsvermögen durch

$$A = kN \quad (23.7)$$

ausdrücken. n ist dabei eine ganze Zahl zwischen 1 und $(N-1)$, zwischen $(N+1)$ und $(2N-1)$, usw., wobei $n = 0, N, 2N, \dots$ ausgeschlossen sind. Zwischen den Hauptmaxima liegen also eine von N abhängige Zahl von Nebenminima. Im Praktikumsversuch wird des Auflösungsvermögen A durch Variation der Zahl der beleuchteten Spalte N bestimmt.




Bild 23.6: Interferenzmuster eines Gitters mit infinitesimal kleinen Gitteröffnungen. N : Anzahl der beleuchteten Spalte. Die Gitterkonstante a ist konstant.

23.5 Fragen

1. Wie stellt man paralleles kohärentes Licht her?
2. Wie leitet man für das Prisma Gleichung (23.1) und damit Gl. (23.4) ab?
3. Wie leitet man für das Gitter die Gleichungen (23.5), (23.6) und damit Gl. (23.7) ab?
4. Warum muss beim Prisma mit der *effektiven* Basislänge gerechnet werden?
5. Warum verwendet man zur Spektroskopie nicht grundsätzlich nur Gitter? Durch Beobachtung einer hohen Ordnung k lässt sich das Auflösungsvermögen doch beliebig erhöhen?

23.6 Durchführung

23.6.1 Das Prismenspektrometer

1. Aufbau und Justierung des Spektralapparates. Stellen Sie mit der Hg-Lampe, der Kondensorlinse, dem Beleuchtungsspalt, der zweiten Linse und dem Spiegel paralleles Licht her. Bilden Sie nun mit der dritten Linse und dem Okular den Spalt scharf ab. Die Linsenpositionen und Brennweiten sind zu notieren.
2. Stellen Sie das Fadenkreuz des Okulars auf den durchgehenden Strahl ein. Notieren Sie die Positionen der Winkelskala und des Feintriebs.
3. Nun wird das Prisma in den Strahl gebracht. Stellen Sie durch Drehen des Prisma auf dem Teller den minimalen Ablenkungswinkel her und justieren Sie den Schwenkarm auf eine der gelben Linien (λ_{gelb}). Dieser Winkel ist zu notieren.
4. Bestimmen Sie nun den Unterschied $\Delta\varphi$ des Ablenkungswinkels der gelben Linie aus Messung 3 (λ_{gelb}) zur grünen Linie (λ_{gruen}) mit dem Feintrieb. *Der Schwenkarm bleibt in der justierten Position!* Notieren Sie die Distanz zwischen dritter Linse und Okular, um den Winkel zwischen den Linien zu berechnen.
5. Verengen Sie den Bündelquerschnitt B des auf das Prisma fallenden Strahls durch einen zweiten Spalt so lange, bis die beiden gelben Linien gerade noch getrennt erscheinen.
6. Der so eingestellte Spalt wird an die Stelle des Eingangsspalt es gebracht. Bei vorgeseztem Rotfilter wird sein Bild im direkten Strahlengang (ohne Prisma) mit dem Messokular ausgemessen.
7. Die vorgenannten Punkte werden jeweils für das Prisma aus Kronglas, leichtem Flintglas und schwerem Flintglas durchgeführt.

23.6.2 Das Gitterspektrometer

1. Mit Hg-Lampe, Kondensorlinse, Beleuchtungsspalt und der zweiten Linse ist wie im ersten Versuchsteil paralleles kohärentes Licht herzustellen. Nun wird das Gitter in den Strahlengang gebracht. Bitte achten Sie darauf, dass das einfallende parallele Licht möglichst senkrecht auf das Glasgitter trifft.
2. Bestimmen Sie die Ablenkungswinkel der gelben, grünen und violetten (Doppel)Line für die 1., 4. und 8. Ordnung.¹
3. Bestimmen Sie die Winkeldifferenz $\Delta\alpha$ zwischen den beiden gelben Linien und die Winkeldifferenz $\Delta\beta$ zwischen den grünen und einer der gelben Linien (ebenfalls für die 1., 4. und 8. Ordnung).
4. In die Plexiglasführung schiebe man nacheinander die Spaltblenden und bestimme diejenige Blende d_{min} , für die die beiden gelben Linien gerade nicht mehr getrennt sichtbar sind (ebenfalls für 1., 4. und 8. Ordnung).

¹ Wir versuchen für das Gitter dessen Mitbewegung zu entkoppeln, ansonsten bitte wieder senkrecht stellen.

Vorsicht: Das Glasgitter ist sehr empfindlich. Daher darf das Gitter nicht berührt werden!

23.7 Angaben

Die Wellenlängen einiger Hg-Emissionslinien sind in Tabelle 23.1 angegeben.

Tabelle 23.1: Wellenlängen der Emissionslinien von Quecksilber (Hg) (nach [94]).

Wellenlänge	Farbe	Intensität
$\lambda_1=708,19$ nm	rot	schwach
$\lambda_2=690,72$ nm	rot	schwach
$\lambda_3=579,07$ nm	gelb	sehr stark
$\lambda_4=576,96$ nm	gelb	sehr stark
$\lambda_5=546,07$ nm	grün	stark
$\lambda_6=491,60$ nm	blaugrün	mittel
$\lambda_7=435,84$ nm	blau	stark
$\lambda_8=407,78$ nm	violett	mittel
$\lambda_9=404,66$ nm	violett	mittel

Für schweres Flintglas beträgt der Brechungsindex $n = 1,7292$ bei $580,0$ nm und die geometrische Basislänge des Prismas $B = 6$ cm. Die genauen Materialeigenschaften der Prismen können bei der Firma LINOS (www.lin-os.de) nachgesehen werden (Kronglas: N-BK7, Leichtes Flintglas: N-F2, Schweres Flintglas: N-SF10). Dort finden Sie auch die wellenlängenabhängigen Werte, so dass die Dispersion leicht zu berechnen ist. Die breite des Glasgitters beträgt $b_{\text{gitter}} = 1,5$ cm.

23.8 Auswertung

23.8.1 Das Prismenspektrometer

1. Zeichnen Sie die Strahlengänge zu den Versuchen 1. und 6.
2. Aus allen mit der Winkelskala und / oder dem Feintrieb gemessenen Größen sind unter Berücksichtigung der Nullposition die tatsächlichen Ablenkungswinkel bzw. Winkeldifferenzen zu bestimmen.
3. Bestimmen Sie aus Messung 4. und aus den bekannten Wellenlängen der gemessenen Linien den Winkelabstand der beiden gelben Linien. Die Dispersion $dn/d\lambda$ wird als konstant angenommen. Vergleichen Sie die Dispersion mit der in Bild 23.4 angegebenen Dispersionskurve.
4. Berechnen Sie aus Messung 6. mit Hilfe der Brennweiten der verwendeten Linsen die Spaltbreite B .
5. Vergleichen Sie für die Spaltbreite B das theoretische Auflösungsvermögen nach Gl. (23.4) mit dem tatsächlichen Auflösungsvermögen nach Gl. (23.3).

6. Berechnen Sie das mit dem Prisma maximal erreichbare Auflösungsvermögen (Annahme: die gesamte geometrische Basislänge wird ausgeleuchtet). Welcher kleinsten, noch trennbaren Wellenlängendifferenz entspricht das?

23.8.2 Das Gitterspektrometer

1. Bestimmen Sie analog zum Prisma aus allen mit der Winkelskala und Feintrieb gemessenen Größen die tatsächlichen Ablenkungswinkel der jeweiligen Linien.
2. Aus den gemessenen Ablenkungswinkeln und aus $\Delta\alpha$ sowie $\Delta\beta$ berechne man die Gitterkonstante des Glasgitters und die Wellenlängendifferenz $\Delta\lambda$ der gelben Doppellinien.
3. Berechnen Sie aus den für die verschiedenen Ordnungen erhaltenen d_{min} -Werten das theoretische Auflösungsvermögen nach Gl. (23.7) und vergleichen Sie es mit dem tatsächlichen Auflösungsvermögen nach Gl. (23.3).
4. Geben Sie das maximal erreichbare Auflösungsvermögen in der 1. Ordnung an.
5. Berechnen Sie die Wellenlänge der violetten Linie der Hg-Lampe und vergleichen Sie sie mit dem Literaturwert.

Diskutieren Sie die Winkeldispersion und das Auflösungsvermögen des Prismen- und des Gitterspektrometers.

23.9 Bemerkungen

Keine.

24 Das Gasinterferometer

Allen Interferenzverfahren ist gemeinsam, dass ein vorhandenes Interferenzstreifensystem eine Wanderung vollzieht, wenn sich die Brechzahl n in einem Teil der durchstrahlten optischen Medien ändert. Dies wird hier ausgenutzt, um die druckabhängige Brechzahl der Luft zu bestimmen.

24.1 Stichworte

Youngscher Interferometerversuch, Gasinterferometer, Beugung am Doppelspalt, Interferenzrefraktor nach Jamin, Interferometer nach Rayleigh, Löwe'sche Interferometer, Brechzahl von Luft, druckabhängig, Polarisierbarkeit, Gesetz von Landolt.

24.2 Literatur

BS-3: Interferometrie; Kohlrausch-2; Gerthsen; Geschke; Blaues »Handbuch der Physik« XVIII, S. 623, 702, 713 [24] (auch in der BBP).

24.3 Zubehör




Bild 24.1: Der Versuch »Gasinterferometer«.

Bild 24.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: 1 Lampe, 1 Kondensator, 1 Linse, 1 Okular, 1 Spalt, 1 Doppelspalt, 1 Gaskammer mit Manometer, 1 Interferenzfilter.

24.4 Grundlagen

Als Brechzahl n eines optischen Mediums bezeichnet man das Verhältnis der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum (oder auch Luft?) c_0 zu der Lichtgeschwindigkeit im Medium c_m :

$$n = \frac{c_0}{c_m} \quad (24.1)$$

und gibt damit an, wieviel mal schneller sich Licht im Vakuum im Vergleich zum Medium ausbreitet. Für die Messung der Brechzahl gibt es verschiedene Methoden. Interferometer nutzen die Interferenz zweier Teilstrahlen, von welchen einer das zu messende Medium mit Brechzahl n über eine Länge L durchsetzt und der andere durch Luft mit Brechzahl n_L geht. Man beobachtet eine Verschiebung des Interferenzmusters, wenn sich der optische Weg durch Änderung der Brechzahl auf einer Teilstrecke ändert. Aus der Beobachtung der Interferenzstreifen mit und ohne Medium erhält man eine Wanderung um genau eine Ordnung $\Delta m = 1$, wenn der optische Weg um genau 1λ länger wird, also gilt:

$$L \cdot (n - n_L) = \lambda \quad (24.2)$$

Dieses Prinzip wird hier für Luft unter verschiedenen Drücken im Gasinterferometer umgesetzt, wobei es hierfür verschiedene Bauformen gibt. Unser Versuch basiert auf dem Youngschen Doppelspalt-Versuch und ist als Prinzip des Interferometers nochmals in Bild 24.2 dargestellt. Hierzu muss auch die Druckabhängigkeit der Brechzahl $n(p)$ berücksichtigt werden.




Bild 24.2: Schematische Darstellung des Gasinterferometers.

Die Dielektrische Verschiebung D eines Gases kann geschrieben werden als:

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = (1 + \chi) \epsilon_0 \vec{E} \quad (24.3)$$

wobei die Polarisation P auf die atomare Polarisierbarkeit α der Gasteilchen mit Teilchendichte N zurückgeführt wird:

$$\vec{P} = \alpha N \vec{E}. \quad (24.4)$$

Daraus kann man mit $n = c_0/c = \sqrt{\epsilon_r} = \sqrt{1 + \chi}$, einigen Näherungen und der allgemeinen Gas-

gleichung das Landoltsche Gesetz mit dem Druck p ableiten:

$$\frac{n-1}{p} = \text{const. (aber temperaturabhängig)} = \frac{\partial n}{\partial p}. \quad (24.5)$$

Mit den Normalbedingungen $T_0 = 293 \text{ K}$, $p_0 = 1\,013 \text{ hPa}$ kann man über die allgemeine Gasgleichung daraus die Beziehung

$$n_0 = p_0 \frac{T}{T_0} \frac{n-1}{p} + 1 \quad (24.6)$$

abgeleitet werden, die mit (24.5) übergeht in die benötigte Beziehung:

$$n_0 = 1 + p_0 \frac{T}{T_0} \frac{\partial n}{\partial p}. \quad (24.7)$$

Deshalb muss man für diesen Versuch auch die Temperatur T bestimmen. Braucht man den aktuellen Luftdruck p auch?

24.5 Fragen

1. Wie kann man die Brechzahl mikroskopisch erklären (Polarisierbarkeit)?
2. Wieso ist die Brechzahl von Luft dann druck- und temperaturabhängig?
3. Was ist das Prinzip des Interferometers?
4. Wie kann man die Brechzahl eines Mediums außerdem noch bestimmen.

24.6 Durchführung

1. Die Apparatur ist normalerweise justiert. Lampe einschalten und Raum komplett abdunkeln. Dann kontrollieren, ob die Interferenzstreifen gut zu erkennen sind. Falls dies nicht der Fall ist, bitte mit Hilfe der/des Betreuer/in die Apparatur neu justieren.
2. Aus der Verschiebung der Interferenzstreifen im Okular ($\Delta m = 1$) bei Änderung des Luftdrucks in der Gaskammer (Δp) ist die Erhöhung des Brechungsindex mit dem Druck zu bestimmen. Es ist günstig bei 2 000 mmWS zu beginnen, einen Streifen im Fadenkreuz des Okulars zu fixieren und dann den Druck in der Kammer langsam bis zur Verschiebung um einen Streifen $\Delta m = 1$ zu senken. Dies bis runter auf Umgebungsdruck fortführen. Dieser Vorgang ist jeweils von jeder/m Praktikant/in durchzuführen.
3. Die Zimmertemperatur T_Z ist zu messen und zu notieren.

24.7 Angaben

Die Wellenlänge des Interferenzfilters beträgt $\lambda = 546,0 \text{ nm}$ und die Länge der Kammer beträgt $l = (11,10 \pm 0,05) \text{ cm}$.

24.8 Auswertung

1. Die Druckänderung Δp ist über der Änderung Δm , der Ordnung des Interferenzstreifens, aufzutragen.
2. Aus der Steigung der Geraden (1) ist dn/dp zu ermitteln.
3. Der Brechungsindex n_0 der Luft bei $p_0 = 1013 \text{ hPa}$ und $T_0 = 293 \text{ K}$ (20°C) ist aus

$$n_0 - 1 = \frac{dn}{dp} \cdot p_0 \cdot \frac{T_Z}{T_0} \quad (24.8)$$

zu berechnen.

24.9 Bemerkungen

Der Überdruck in der Kammer soll nicht größer als 2 000 mmWS sein, da sonst die Kammer beschädigt wird. Das Interferenzfilter ist im annähernd parallelen Strahlengang anzuordnen. Der Doppelspalt darf nicht verändert werden.

25 Fresnelsche Formeln und Polarisation

Der Versuch führt ein in die Theorie der Polarisation von Licht und die Abhängigkeiten von Reflexion und Transmission vom (komplexen) Brechungsindex und dem Einfallswinkel.

25.1 Stichworte

Fresnelsche Formeln, Brewster-Winkel, Reflexion, (komplexer) Brechungsindex, Nicolsches Prisma, Polarisation, Doppelbrechung, Polarisator, Analysator, Polarisationsfilter.

25.2 Literatur

BS-3: Optik, S.455-535; ; Wap: 211ff, Gerthsen: 508ff; NPP: 41-43; Dem-2; Geschke.

25.3 Zubehör




Bild 25.1: Der Versuch »Fresnelsche Formeln und Polarisation«.

Bild 25.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: 1 Lichtquelle (Quecksilberdampfampe) mit Spaltblende, 2 Linsen, Grünfilter, 1 Polarisator (Nicol-Prisma oder dichroitischer Filter), 1 Analysator (Nicol-Prisma mit Winkelskalierung), 1 kleines Nicol-Prisma, 1 Glasprisma, 1 Spiegel, 1 Messokular mit Fadenkreuz und Feintrieb.

Man beachte, dass der Schwenkarm und der Drehteller miteinander verbunden sind (Was bewirkt dies?). Veranschaulichen Sie sich den Zusammenhang zwischen dem abgelesenen Winkel θ auf der Skala und dem Einfallswinkel α .

25.4 Grundlagen

Aus den Maxwell'schen Gleichungen (JAMES CLERK MAXWELL, 1831-1879) folgt direkt, dass elektromagnetische Wellen Transversalwellen sind. Experimentell war dieses Phänomen jedoch viel eher bekannt durch die Tatsache, dass elektromagnetische Strahlung sich polarisieren lässt.

Thema des Versuches ist die unterschiedliche Herstellung von polarisiertem Licht. Eine Methode ist die *Doppelbrechung von Licht in anisotropen Kristallen*, welche durch ein sogenanntes *Nicol'sches Prisma* Verwendung findet. Mit Hilfe eines solchen Prismas kann sowohl polarisiertes Licht erzeugt (Polarisator), als auch die Polarisationsrichtung von Licht gemessen werden (Analysator). Letzterer Umstand wird im Versuch verwendet, um ein Polarimeter aufzubauen und eine weitere Polarisationsmethode zu untersuchen: die Polarisation infolge von Reflexion an einem dielektrischen Medium, im Falle des Versuches an einem Glasprisma. Diese wird beschrieben durch die sogenannten *Fresnel'schen Formeln* (Augustin-Jean Fresnel, 1788- 1827), welche das Reflexions- und Transmissionsverhältnis elektromagnetischer Strahlung an einer Grenzfläche bestimmen. Da diese Formeln für die jeweilige Polarisationsrichtung des Lichtes relativ zur Grenzfläche verschieden sind, wird die Schwingungsebene des Lichtes bei Reflexion gedreht. Diese Drehung kann mit dem Analysator beobachtet und hierüber die Gültigkeit der Fresnel'schen Formeln verifiziert werden. Die Polarisation speziell erfolgt bei Einfall im sogenannten *Brewster-Winkel*, welcher abhängig vom Brechungsindex des Glasprismas ist und somit im Versuch bestimmt werden soll.

25.4.1 Theorie

Definition 25.1:

Elektromagnetische Wellen und Polarisation Elektromagnetische Wellen sind Transversalwellen. Die Polarisation wird nach der Schwingungsrichtung des elektrischen Feldvektors definiert, sie heißt Polarisationsrichtung.

Die Polarisation kann sich durch Doppelbrechung ergeben. Medien, in welchen die Lichtgeschwindigkeit in allen Richtungen gleich ist, heißen *optisch isotrop*. Im allgemeinen ist dies jedoch nur in Gasen, homogenen Flüssigkeiten, amorphen Festkörpern (Gläsern) und hochsymmetrischen Kristallen (NaCl, Diamant) gegeben. Kristalle sind im allgemeinen optisch anisotrop. Prominentestes Beispiel ist der Kalkspat ($CaCO_3$). In diesem Kristall gibt es eine ausgezeichnete Richtung mit hoher Symmetrie, die sogenannte *kristallografische Hauptachse* oder auch *optische Achse*. In Richtung dieser Achse ist die Lichtgeschwindigkeit unabhängig von der Polarisationsrichtung, senkrecht dazu ist die Lichtgeschwindigkeit für *ordentliches Licht* und *außerordentliches Licht* unterschiedlich.

Polarisation durch Doppelbrechung erfolgt durch ein sogenanntes Nicol- oder Glan-Thompson-Prisma. Ein Kalkspatkristall wird diagonal zersägt und mit Kanadabalsam zusammengeklebt. Die Außenwände werden geschwärzt. Die optische Achse liegt senkrecht zur Einfallrichtung. Bei Einfall werden ordentlicher und außerordentlicher Strahl unterschiedlich stark gebrochen, ein Strahl an der Kittfläche totalreflektiert und an der Außenwand absorbiert, der andere Strahl tritt, leicht parallel verschoben, aus dem Prisma aus.

Die häufig verwendeten flachen Polarisatoren arbeiten mit Hilfe des Dichroismus. Erläutern Sie diesen bitte.

Die Basis für diesen Versuch bilden die Fresnelschen Formeln. Trifft Licht auf eine optische




Bild 25.2: Reflexion an einer Grenzfläche und Polarisationrichtung (schematisch) zur Veranschaulichung des Versuchs.

Grenzfläche, so gilt das Snelliussche Brechungsgesetz:

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta \quad (25.1)$$

Haben wir eben die Richtungen bestimmt, so bestimmen die Fresnelschen Formeln das Intensitätsverhältnis zwischen reflektiertem und gebrochenem Anteil des Lichtstrahls.

Die Intensität einer Lichtwelle ist proportional zu $\sqrt{\epsilon} E^2$ (warum?). E ist der Betrag des elektrischen Feldvektors. Die Intensität senkrecht zur Grenzfläche ist eine stetige Funktion, also gilt an der Grenzfläche:

$$\sqrt{\epsilon_1} (E_e^2 - E_r^2) \cos \alpha = \sqrt{\epsilon_2} E_g^2 \cos \beta, \quad (25.2)$$

wobei E_e den einfallenden, E_r den reflektierten und E_g den gebrochenen Lichtstrahl beschreibt.

Die Parallelkomponente des elektrischen Feldes ist stetig an der Grenzfläche (warum?), also gilt für Polarisation senkrecht zur Einfallsebene:

$$E_e + E_r = E_g \quad (25.3)$$

Mit der Maxwell-Relation:

$$\sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} \quad (25.4)$$

folgt (die Umformung bitte im Protokoll nachvollziehen!):

$$E_r = -E_e \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \beta)} \quad (25.5)$$

$$E_g = E_e \frac{2 \sin \beta \cos \alpha}{\sin(\alpha + \beta)} \quad (25.6)$$

Ist die Welle parallel zur Einfallsebene polarisiert, ist nur die Komponente parallel zur Grenzflä-

che stetig:

$$(E_e + E_r) \cos \alpha = E_g \cos \beta \quad (25.7)$$

Es folgt:

$$E_r = -E_e \frac{\tan(\alpha - \beta)}{\tan(\alpha + \beta)} \quad (25.8)$$

$$E_g = E_e \frac{2 \sin \beta \cos \alpha}{\sin(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta)} \quad (25.9)$$

Mit der Definition $\rho = E_r/E_e$ (Reflexionsverhältnis) und $\sigma = E_g/E_e$ (Durchlässigkeit) erhält man die Fresnelschen Formeln (A.-J. FRESNEL, 1822):

E senkrecht zur Einfallsebene:

$$\rho = -\frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \beta)} \quad (25.10)$$

$$\sigma = \frac{2 \sin \beta \cos \alpha}{\sin(\alpha + \beta)} \quad (25.11)$$

$$(25.12)$$

E parallel zur Einfallsebene:

$$\rho = -\frac{\tan(\alpha - \beta)}{\tan(\alpha + \beta)} \quad (25.13)$$

$$\sigma = \frac{2 \sin \beta \cos \alpha}{\sin(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta)} \quad (25.14)$$

Mit dem Betrag des Reflexionsverhältnisses $|\rho|$ kann man das in Bild 25.3 dargestellte Diagramm erstellen.

25.4.2 Versuchsaufbau

Das Polarimeter, in Bild 25.4 dargestellt, besteht aus zwei hintereinander angeordneten Polarisationsfiltern, dem Polarisator (Filter 1), einen Nicol-Prisma bzw. einen dichroitischen Filter und dem Analysator (Filter 2), einem Nicolsches Prisma auf einem drehbaren Teilkreis mit Winkelskala. Die Lichtquelle ist eine Quecksilberdampfampe, aus welcher mit einem Grünfilter die sogenannte »e«-Linie ($\lambda = 546,07$ nm) selektiert wird (warum geschieht dies?). Zwischen Polarisator und Analysator trifft das Lichtbündel auf das Untersuchungsmedium, in diesem Fall ein Glasprisma. Zwei Linsen, vor dem Polarisator bzw. hinter dem Analysator, fokussieren das Lichtbündel auf die Filterenden, bevor es mit einem Okular betrachtet wird. Die optischen Achsen von Polarisator und Analysator können gegeneinander verdreht werden, womit der Einfallswinkel des Lichtbündels auf das Prisma verändert werden kann. Die dazugehörige Winkelskala bestimmt den sogenannten Drehwinkel ϕ und den Glanzwinkel θ . Der Einfalls- und Reflexionswinkel berechnet sich wie folgt $\alpha = 90^\circ - \theta = 90^\circ - \frac{1}{2}\phi$.




Bild 25.3: Reflexionsvermögen in Abhängigkeit vom Einfallswinkel für $n = 1.51$.




Bild 25.4: Polarimeter mit Bestandteilen: Hg: Quecksilberdampfampe, B:Blende, L:Linsen, F: Grünfilter, P:Polarisationsfilter, A:Analysationsfilter, G:Glasprisma, Ok:Messokular. Der Einfallswinkel α sowie der Glanzwinkel θ und der Drehwinkel ϕ sind gekennzeichnet.

25.5 Fragen

1. Erklären Sie anhand der Maxwellschen Gleichungen, dass elektromagnetische Wellen Transversalwellen sind.
2. Erklären sie die Begriffe lineare, elliptische und zirkulare Polarisation.
3. Wie lässt sich das Snelliussche Brechungsgesetz geometrisch herleiten?
4. Welche Eigenschaften müssen optisch anisotrope Kristalle besitzen?
5. Wie sind ordentlicher und außerordentlicher Lichtstrahl definiert und woher kommen diese Bezeichnungen?
6. Was bedeuten die Begriffe *einachsiger positiver Kristall* und *einachsiger negativer Kristall*? Ist Kalkspat einachsiger positiv oder negativ?
7. Wie groß sind die Brechungsindizes für ordentliches und außerordentliches Licht in Kalkspat?

8. Zeichnen Sie den Strahlengang durch ein Nicolsches Prisma. Erklären Sie, warum welcher Strahl hindurch tritt, welcher verschoben wird? Warum wird Kanadabalsam verwendet, bzw. welche Eigenschaften muss der Kitt zwischen den Prismenteilen haben?
9. Was ist der Unterschied zwischen einem Nicol- und einem Glan-Thompson-Prisma?
10. Was passiert bei $n_2 > n_1$ ($\alpha > \beta$) mit den Vorzeichen von E_e und E_g ? Was bedeutet das physikalisch?
11. Erläutern Sie anhand der Fresnelschen Formeln die Phänomene der Polarisation im Brewster-Winkel ($\tan \alpha = n$) und die Totalreflexion. Tragen Sie hierzu das Reflexionsverhältnis und die Durchlässigkeit (Transmittivität) als Funktion des Einfallswinkels sowohl für $n_2 > n_1$ als auch für $n_2 < n_1$ auf.

25.6 Durchführung

1. Justierung des Strahlengangs:

Das Glasprisma wird aus dem Strahlengang entfernt und der Glanzwinkel auf 0° , also Polarisator und Analysator gerade hintereinander gedreht. Durch die Justage der Linsen wird das grüne Lichtbündel als Linie scharf auf das Okular abgebildet.

2. Justierung der Polarisationsrichtung:

Auf den Untersuchungsplatz (Drehteller) wird ein kleines Nicolsches Prisma gestellt, dessen Polarisationsrichtung (also die Richtung des elektrischen Feldvektors) vertikal zur Einfallsebene liegt. Der Analysator (das Nicolprisma mit der Winkeleinteilung) wird aus dem Strahlengang entfernt und der Polarisator so verdreht, dass im Okular Dunkelheit herrscht. Die Polarisationsrichtung des Polarisators steht nun parallel zur Einfallsebene. Aus dieser Stellung wird der Polarisator um 45° verdreht. Interpretieren Sie bitte die entstandene Situation (Bild 25.2).

3. Justieren Sie das Glasprisma auf dem Drehteller. Dies muss sehr exakt geschehen, wozu mehrere Verfahren angewandt werden können. Ein einfaches und genaues läuft über die Extremal-Positionen des Schwenkarms und das Okular mit Fadenkreuz. Bei diesem Verfahren stellt man den Einfallswinkel als erstes auf 90° ein und richtet das Fadenkreuz im Okular durch seitliches Verstellen aus. Danach stellt man den Einfallswinkel auf 45° ein. Ist der Spalt dann immer noch unter dem Fadenkreuz, ist das Prisma richtig justiert. Ansonsten muss man das Prisma anders ausrichten, bis bei beiden Positionen der Spalt unter dem Fadenkreuz liegt.

4. Messung des Reflexionskoeffizienten:

Nun wird der Analysator (mit Winkelskala) wieder hinzugefügt. Mit variierendem Einfallswinkel α (in $2,5^\circ$ -Schritten) wird nun die Drehung der Schwingungsebene des Lichtbündels durch Drehung des Analysators bis zur Dunkelheit bestimmt. Man mache sich vorher klar, wie Einfallswinkel und Skaleneinteilung auf dem Schwenkarm zusammenhängen. Die Analysatorstellung bei $\alpha = 90^\circ$ bildet hierbei den Nullpunkt für die Drehung der Schwingungsebene. Man erhält insgesamt 19 Messwerte.

5. Messung des Brewster-Winkels des Glasprismas:

Wie unter Punkt 2 beschrieben wird nun die Polarisationsrichtung *parallel zur Einfallsebene* justiert. Nun bestimme man den Einfallswinkel, unter welchem die Intensität des

reflektierten Strahls verschwindet.
5 Messwerte für den Brewster-Winkel

25.7 Angaben

25.8 Auswertung

1. Bestimmen Sie die Drehung γ der Schwingungsebene des Lichtes und tragen Sie sie grafisch über dem Einfallswinkel α auf.
2. Bestimmen Sie grafisch aus dem Drehwinkel von 45° den Brechungsindex des Glasprismas. Warum geht das? Rechnen sie dabei eine Ablesegenauigkeit von $\pm 0.1^\circ$ mit ein.
3. Bestimmen Sie für die gemessenen Einfallswinkel die Drehung der Schwingungsrichtung des Lichtbündels nach folgender Formel:

$$\tan\left(\gamma + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\cos(\alpha - \arcsin(\sin \alpha/n))}{\cos(\alpha + \arcsin(\sin \alpha/n))} \quad (25.15)$$

Leiten sie diese Formel bitte aus den Fresnelschen Formeln her. Ein Tip: Betrachten Sie das Verhältnis der elektrischen Feldvektoren senkrecht und parallel zur Einfallsebene. Wie ist es vor, wie nach der Reflexion? Was gilt somit für den Tangens des Drehwinkels γ ?

Tragen Sie die Werte bitte in die Grafik mit ein und vergleichen Sie Theorie und Experiment.

4. Bestimmen Sie aus der Messung des Brewster-Winkels den Brechungsindex des Glasprismas und vergleichen sie diesen Wert mit dem Ergebnis aus Punkt 2.

25.9 Bemerkungen

Der Brechungsindex des Glasprismas (BK7) beträgt im untersuchten Wellenlängenbereich $n = 1,510 \pm 0,005$.

26 Beugung und Interferenz von Laserlicht

Dieser Versuch führt ein in Theorie, Erzeugung und Eigenschaften von Laserstrahlung und verwendet sie, um Beugungs- und Interferenzeffekte zu beobachten (Spalt, Loch, Gitter, Steg, Doppelloch). Der Intensitätsverlauf der jeweiligen Beugungsfigur wird elektronisch mittels Photozelle, Schrittmotor und Computer aufgezeichnet.

26.1 Stichworte

Laser: Quantisiertes Atommodell, Metastabile Zustände, optische Übergänge, Strahlungsdichte im thermischen Gleichgewicht, Besetzungsinversion, stehende Wellen und Resonatorbedingung. *Beugung und Interferenz*: Beugung im Grenzfall der ebenen Welle, Wellen-Amplitude und -Intensität, Intensität komplementärer Gegenstände.

26.2 Literatur

Laser BS-3; NPP; Wap; Gerthsen; Geschke; Dem-2; H. Haken, H.C. Wolf: »Atom- und Quantenphysik« [34]; T. Mayer-Kuckuk: »Atomphysik« [64]; H. Weber, G. Herziger: »Laser: Grundlagen und Anwendungen« [95]; A. Cornay: »Atomic and Laser Spectroscopy« [8]; H. G. Kuhn: »Atomic Spectra« [53]; Kneubühl/Sigrist: Laser [46].

Beugung und Interferenz BS-3; Optik; Wap; NPP: 38-43; Gerthsen; Dem-2; Geschke; Lipson: Optik [57].

26.3 Zubehör

Bild 26.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: Optische Bank mit Helium-Neon-Laser ($\lambda=632,8$ nm), Zerstreuungslinse, Sammellinse, Objekte: Spalt, Steg, Lochblende, Doppellochblende mit 3 verschiedenen Lochabständen, Gitter; Schrittmotor, Mattscheibe mit Photodiode, Gleichspannungsverstärker (0,5 mV bis 10 V), Analog-Digital-Wandler (ADC, Computer).

26.4 Grundlagen

26.4.1 Laser

Die Bezeichnung LASER steht für »*Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*«. Vom praktischen Standpunkt aus gesehen, ist der Laser einfach eine Lichtquelle, die einen eng gebündelten, intensiven Lichtstrahl aussendet. Das Licht des Lasers ist monochromatisch und kohärent, hat eine geringe Divergenz und ist meist polarisiert. Durch die Entstehungsgeschichte der Laserstrahlung hat sie meist auch noch ein spezielles Intensitätsprofil (TEM - *Transversal*




Bild 26.1: Der Versuch »Beugung und Interferenz von Laserstrahlung«.

Electromagnetic Modes). Laser gibt es in großer Vielfalt. Die Wellenlängen reichen vom infraroten bis zum ultravioletten Bereich¹, die Leistungen variieren von Milliwatt bis zu Peta- und Exawatt. Bei den »klassischen« Lasern kommt der Lichtstrahl immer auf die gleiche Art und Weise zustande: Man benutzt ein Medium (z.B. Gase, Rubinkristalle, Neodymglas, Farbstoffe), das man mit Energie »vollpumpt«. Anschließend bringt man das Medium dazu, die gespeicherte Energie »stimuliert« in Form von Licht wieder abzugeben. Das Licht wird dann in einem Resonator aus Spiegeln zu einem Strahl gebündelt. Die Lichtquanten entstehen dadurch, dass ein Atom oder Molekül von einem angeregten Zustand in einen energieärmeren Zustand »fällt«. Die Anregungszustände können unterschiedliche Ursachen haben wie Elektronenanregung in der Hülle, Schwingungen oder Rotationen von Molekülen. Der Praktikumsversuch verwendet einen Helium-Neon-Gaslaser (He-Ne-Laser), um Beugungs- und Interferenzerscheinungen an einfachen geometrischen Objekten zu erzeugen und Intensitätsverteilungen quantitativ auszumessen, d.h. Sie nutzen die Kohärenz und Monochromasie der Laserstrahlung direkt aus.

Absorption, spontane und induzierte Emission

Betrachtet man schematisch ein Atom mit zwei Energiezuständen E_1 und E_2 , so kann man verschiedene Wechselwirkungen dieses Atoms mit elektromagnetischer Strahlung (in Form von Lichtquanten) betrachten.

1. Die *Absorption* eines Lichtquants der Energie $E = h\nu = E_2 - E_1$ regt das System aus dem tieferen Energiezustand E_1 in den höheren Zustand E_2 an (optischer Übergang).
2. Der angeregte Zustand hat eine mittlere Lebensdauer, nach der er in den niedrigeren Zustand zurückfällt und dabei ein Lichtquant der Energie $E = h\nu = E_2 - E_1$ aussendet (*Spontane Emission*).

¹ Mittlerweile auch bis in den EUV (*extended ultraviolet*) und XUV (*x-ray ultraviolet*) und sogar den Röntgenbereich (FEL - Free Electron Laser)




Bild 26.2: Absorption, spontane und induzierte Emission

3. Ein vorhandenes Lichtquant der Energie $E = h\nu = \hbar\omega = E_2 - E_1$ kann ein entsprechendes angeregtes Atom dazu veranlassen, unter Aussendung eines weiteren Quants $h\nu$ in den tieferen Zustand überzugehen (*Induzierte Emission*).

Im thermischen Gleichgewicht kann die Besetzung der beiden Energieniveaus durch eine *Boltzmannverteilung* beschrieben werden. Bezeichnet man die Anzahl der Atome im Zustand E_1 bzw. E_2 mit N_1 bzw. N_2 , so ist das Verhältnis der Besetzungszahlen:

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{e^{-E_2/kT}}{e^{-E_1/kT}} \quad (26.1)$$

Bringt man dieses System in ein Strahlungsfeld, so kann man die Wahrscheinlichkeiten für die möglichen Übergänge wie folgt angeben: Die Absorption eines Quants ist der Besetzungszahl N_1 und der Dichte des Strahlungsfelds $u(\nu)$ proportional, d.h. es gilt

$$dN_{12}^{\text{Absorption}} = B_{12} \cdot u(\nu) \cdot N_1 \cdot dt \quad (26.2)$$

Die Zahl der spontanen Emissionen pro Zeiteinheit ist einfach der Besetzungszahl N_2 proportional, also

$$dN_{21}^{\text{spontan}} = A_{21} \cdot N_2 \cdot dt \quad (26.3)$$

Die induzierte Emission ist analog zur Absorption proportional zur Besetzungszahl N_2 im angeregten Zustand und zur Strahlungsdichte $u(\nu)$, d. h.

$$dN_{21}^{\text{induziert}} = B_{21} \cdot u(\nu) \cdot N_2 \cdot dt \quad (26.4)$$

Die Proportionalitätsfaktoren B_{12} , A_{21} und B_{21} nennt man *Einstein-Koeffizienten*. Sie sind ein Maß für die Übergangswahrscheinlichkeiten je Zeit- und Strahlungsdichteinheit. Im Gleichgewicht werden sich die Übergänge in beiden Richtungen ausgleichen. Deshalb gilt der Zusammenhang

$$dN_{12}^{\text{Absorption}} = dN_{21}^{\text{spontan}} + dN_{21}^{\text{induziert}}. \quad (26.5)$$

Man kann auch das Verhältnis der Besetzungszahlen mit den Einstein-Koeffizienten angeben

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{B_{12} \cdot u(\nu)}{A_{21} + B_{21} \cdot u(\nu)} \quad (26.6)$$

Vergleicht man dieses Verhältnis N_2/N_1 mit der Boltzmannverteilung und löst nach der Strahlungsdichte $u(\nu)$ auf, so findet man die Gleichung der *Planckschen Strahlungsdichteformel*:

$$u(\nu) = \frac{A_{12}}{B_{12} \cdot e^{h\nu/kT} - B_{21}} \quad (26.7)$$

Die Einstein-Koeffizienten B_{12} und B_{21} sind gleich, was nichts anderes bedeutet, als dass das System Photonen in gleicher Weise abgibt wie aufnimmt. Absorption und erzwungene Emission sind also physikalisch äquivalente Prozesse.

Inversion der Besetzungszahlen

Der Laser als Lichtquelle setzt voraus, dass sich genügend Atome (oder Moleküle . . .) im angeregten Zustand befinden (Anhand der Boltzmannverteilung kann man sich leicht davon überzeugen, dass das zunächst nicht der Fall ist, man setze z. B. $T=300$ K, $E_2 - E_1=1$ eV als typische Werte ein). Durch Energiezufuhr von außen (*»Pumpen«*) müssen mehr Atome angeregt werden als es dem thermischen Gleichgewicht entspricht, während der tiefer liegende Zustand vergleichsweise gering besetzt ist. Man nennt diesen Vorgang *Inversion der Besetzungszahlen*.

Schwierigkeiten entstehen dadurch, dass beim optischen Pumpen nicht alle Atome denselben angeregten Zustand erreichen, sondern dass die aufgewandte Energie auf viele mögliche Anregungszustände verteilt wird. So gehen für die Emission einer bestimmten Frequenz Atome verloren. Ein zweites Problem liegt darin, dass die angeregten Atome normalerweise nur eine sehr kurze Lebensdauer (Größenordnung Nanosekunden) haben, und deshalb schnell durch spontane Emission verloren gehen. Dieses zweite Problem lässt sich umgehen, wenn man die Existenz so genannter *metastabiler Zustände* ausnutzt. Hier handelt es sich um angeregte Niveaus, deren Lebensdauern vergleichsweise lang sind, weil optische Übergänge zu tieferen Niveaus stark behindert oder verboten sind (*»Auswahlregeln«*).

So kommt man zu den Systemen, die man mit *Drei-Niveaulaser* bzw. *Vier-Niveaulaser* bezeichnet. Beim 3-Niveaulaser (Typisches Beispiel: Rubinlaser) können Atome in eine Reihe höherliegender Zustände (oder einen breitbandigen Zustand) angeregt werden, aus denen sie in einen metastabilen Zwischenzustand E_2 zerfallen. Hier können sich dann angeregte Atome ansammeln, bis sie durch induzierte Emission gemeinsam in den Grundzustand E_1 abgeregt werden. Der Nachteil liegt natürlich darin, dass der Laserübergang in den relativ dicht besetzten Grundzustand erfolgt, was zur Inversion der Besetzungszahlen ziemlich große Pumpleistungen erfordert. Beim 4-Niveaulaser umgeht man diesen Nachteil dadurch, dass der Laserübergang nicht in den Grundzustand E_1 , sondern in ein darüber liegendes Niveau E_1^* erfolgt. Wenn dieser Zustand kaum besetzt ist, ist eine Inversion der Besetzungszahlen von E_2 und E_1^* leicht möglich.

Resonatorbedingung

Der Laser arbeitet erst, wenn die induzierte Emission nicht regellos erfolgt. In der Praxis erzeugt man den »Laserstrahl« dadurch, dass man das Lasermaterial in einen *Resonator* bringt. In der einfachsten Form besteht er aus zwei parallelen Spiegeln. Von dem Licht, das im Lasermedium entsteht, wird nur das senkrecht auf die Spiegel fallende ins Medium zurückgeworfen. Lichtquanten, die seitlich emittiert werden, gehen verloren. Das Licht, das zwischen den Spiegeln

hin- und her reflektiert wird, kann angeregte Atome wieder zur induzierten Emission bringen. Dieser Prozess führt schnell zu einer positiven Rückkopplung, d.h. der Lichtstrahl, der senkrecht auf die Spiegel trifft, wird immer stärker. Ist einer der Spiegel teildurchlässig, so tritt ein Teil des parallelen Laserstrahles aus. Der Laser ist also einem rückgekoppelten Verstärker vergleichbar, der die ihm durch Strahlung entzogene Energie durch phasenrichtige induzierte Emission wieder ergänzt. Im optischen Resonator werden nur bestimmte Eigenschwingungen (Moden) verstärkt. Die Bedingung entspricht der für stehende Wellen zwischen den Spiegeln, also

$$l = n \cdot \frac{\lambda}{2} \tag{26.8}$$

wenn man die Länge des Resonators mit l bezeichnet (Diese Bedingung ist beim HeNe-Laser schärfer als etwa die Dopplerbreite der roten 632,8 nm Linie, d.h. man verstärkt mehrere Frequenzen innerhalb der Dopplerbreite!) [95].

Der Helium-Neon-Laser

Der HeNe-Laser arbeitet mit einem Gemisch aus etwa 88% Helium und 12% Neon unter geringem Druck (0,1 mbar). Durch eine Gasentladung regt man überwiegend die zahlreicheren Heliumatome an (Elektronische Anregung). Diese fallen dann in die metastabilen Helium-Zustände 2^3S und 2^1S zurück, aus denen kein optischer Übergang in den Grundzustand möglich ist (Drehimpuls-Auswahlregel bzw. Interkombinationsverbot). Die Energie dieser Zustände ist nun fast genau gleich der 2s- und 3s-Zustände von Neon, deshalb kann man diese Anregungsenergie durch Stöße auf die Neonatome übertragen. Aus den 2s- und 3s-Niveaus wäre ein Übergang




Bild 26.3: Niveauschema des He-Ne-Lasers in vereinfachter Notation (Paschen)

in den Neon-Grundzustand denkbar, aber wegen dessen hoher Besetzung unerwünscht. Durch den passenden Partialdruck des Neongases werden die entsprechenden Quanten durch Absorption wieder eingefangen. Als Laser-Übergänge dienen im Neon die Übergänge von 3s nach 3p

(infrarot, $3,39 \mu\text{m}$), von 3s nach 2p (rot $632,8 \text{ nm}$) und von von 2s nach 2p (infrarot $1,15 \mu\text{m}$). Wegen der Aufspaltung dieser Terme sind zahlreiche Laserlinien möglich. Die dann erreichten Zustände 3p und 2p werden durch spontane Emission in die metastabilen 1s-Zustände abgebaut. Zurück in den Grundzustand gelangen die Ne-Atome durch Stöße mit der Rohrwand (Kleiner Rohrdurchmesser verursacht eine schnelle Entleerung dieser Zustände).

26.4.2 Intensität

Die Intensität einer Welle, also die Energie, die pro Zeiteinheit auf eine Einheitsfläche fällt, ist im Falle vom Licht gleichmäßig auf seine elektrischen und magnetischen Komponenten verteilt. Die Lichtgeschwindigkeit c in Materie wird von deren Permittivität $\epsilon_r \epsilon_0$ und Permeabilität $\mu_r \mu_0$ bestimmt und beträgt:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r}}. \quad (26.9)$$

Außerdem kann man die Intensität der Welle I durch ihre Energiedichte dW/dV und die Geschwindigkeit im Medium (bzw. im Vakuum) ausdrücken:

$$I = \frac{dW}{dA} = \frac{c \cdot dW}{\frac{dx}{dt} \cdot dA} = c \cdot \frac{dW}{dV}. \quad (26.10)$$

Die Energiedichte des elektrischen Feldes ist gleich der des magnetischen Feldes

$$W_{\text{el}} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r \cdot E^2 = \frac{1}{2} \mu_0 \mu_r \cdot B^2 = W_{\text{magn}}. \quad (26.11)$$

Die gesamte Intensität I einer elektromagnetischen Welle ist also

$$I = n c \epsilon_0 E^2 = \frac{E^2}{Z} = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \sqrt{\frac{\epsilon_r}{\mu_r}} E_0^2. \quad (26.12)$$

Diese Ableitung kann man auch über den Poynting Vektor $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ führen. Ist die Intensität der von der Quelle abgestrahlten Energie fest, so ist die Intensität vom Medium abhängig, entweder ausgedrückt durch den Brechungsindex n oder durch den Wellenwiderstand Z des Mediums.

Im Versuch geht es um die *Extrema* der Intensität, um ihre Beugungswinkel (Positionen) und nicht um den absoluten Wert der Intensität; so eignet sich hier eine einfache Photodiode, deren Photospannung der Lichtintensität I proportional ist.

26.4.3 Beugung und Interferenz

Um Beugungsfiguren zu berechnen, nimmt man einfallende *ebene Wellen* an, die durch eine Gleichung der Form

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cdot e^{i(kx - \omega t)} \quad (26.13)$$

beschrieben werden können. \vec{E}_0 ist die komplexe Amplitude, k die Wellenzahl und ω die Kreisfrequenz $\omega = 2\pi \nu$. Mit reeller Amplitude \vec{E}_0 und der Phase δ schreibt man die Wellengleichung in der Form

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cdot e^{i(kx - \omega t)} \cdot e^{i\delta} . \tag{26.14}$$

Um nun die Beugungsmuster in Abhängigkeit vom Beugungswinkel $I(\alpha)$ zu ermitteln, zerlegt man die vom Beugungsobjekt kommenden Lichtwellen in infinitesimale Teilwellen und integriert für jede Beugungsrichtung α phasenrichtig über das Objekt. Hier nehmen wir immer den Fall der *Fraunhofer Beugung* an, wo angenommen wird, das Lichtquelle und Beobachtungsschirm unendlich weit vom Beugungsobjekt entfernt sind (parallele Strahlen). Mit der Wellenlänge λ des Lichtes und der geometrischen Abmessung D des Objektes erhält man dann einfach, charakteristische Intensitätsverteilungen, die es gestatten Rückschlüsse auf die Objekte selbst zu ziehen. Im Versuch werden Steg, Lochblende, Doppellochblende, Spalt und Gitter behandelt. Die Intensitätsmuster werden jeweils beschrieben durch Gleichungen der Form

$$I(\varepsilon) = I_0 \cdot f(\varepsilon) \quad \text{mit:} \quad \varepsilon = \frac{\pi D \sin \alpha}{\lambda} . \tag{26.15}$$

Die Variable ε erspart etwas Schreibarbeit, und da die Winkel α meist sehr klein sind, kann $\sin \alpha$ durch α selbst ersetzt werden. Beim Doppelloch mit Lochabstand D ergibt sich eine $\cos^2(\varepsilon)$ -Verteilung der Intensität, der aber noch das Beugungsmuster des Loches selbst überlagert wird.

Die jeweiligen Lösungen werden hier nur vereinzelt hergeleitet aber alle angegeben. Die Kreisblende (Lochblende) wird explizit ausgerechnet wird, da sie mathematisch etwas anspruchsvoller ist.

Doppelloch

Zwei punktförmige Löcher (Durchmesser $B \rightarrow 0$) haben einen Abstand D und man beobachtet die Interferenzfigur dahinter, die sich auch den beiden Teilstrahlen 1 und 2 ergibt. Der Strahl 2




Bild 26.4: Beugung an zwei punktförmigen Öffnungen

liefert zur resultierenden Feldstärke E_r den Beitrag E_0 , der Strahl 1 liefert $E_0 \cdot e^{i\delta}$. Die gesamte Feldstärke berechnet sich also zu

$$E_r = E_0 \cdot (1 + e^{i\delta}) . \tag{26.16}$$

Den Gangunterschied g der beiden Strahlen erhält man aus der Phase δ über

$$\frac{2\pi}{\delta} = \frac{\lambda}{g} \Rightarrow \delta = \frac{2\pi g}{\lambda} = \frac{2\pi D\alpha}{\lambda}, \quad (26.17)$$

wenn man die Näherung $\alpha \approx \sin \alpha \approx \frac{g}{D}$ benutzt. Die Intensität I_r ist $|E_r|^2 = E_r \cdot E_r^*$, wobei E_r^* die konjugierte komplexe Amplitude zu E_r ist. Schreibt man

$$\vec{E}_r = \vec{E}_0 \cdot (1 + e^{i\delta}) = \vec{E}_0 \cdot (e^{-i\frac{\delta}{2}} + e^{i\frac{\delta}{2}}) \cdot e^{i\frac{\delta}{2}} = 2 \cdot \vec{E}_0 \cdot e^{i\frac{\delta}{2}} \cdot \cos\left(\frac{\delta}{2}\right)$$

, so wird

$$I_r = 4 \cdot E_0^2 \cdot \cos^2\left(\frac{\delta}{2}\right) \cdot |e^{i\frac{\delta}{2}}|.$$

Nun ist $|e^{i\phi}| = 1$, deshalb folgt für die Intensität

$$I_r = 4 \cdot E_0^2 \cdot \cos^2\left(\frac{\delta}{2}\right) = 4 \cdot E_0^2 \cdot \cos^2\left(\frac{\pi D\alpha}{\lambda}\right). \quad (26.18)$$

Also erhalten wir als Lösung für das Doppelloch mit Lochabstand D :

$$I(\varepsilon) = I_0 \cdot \cos^2(\varepsilon) \quad \text{mit:} \quad \varepsilon = \frac{\pi D\alpha}{\lambda}. \quad (26.19)$$

Beugung am Spalt der Breite D




Bild 26.5: Beugung am Spalt

Man denkt sich den Spalt in Teile der Breite $\Delta\xi_i$ zerlegt. Aufintegriert ergibt dies als Lösung für die Intensität hinter einem Spalt der Öffnungsbreite D :

$$I_r = E_0^2 \cdot \left(\frac{\sin(\varepsilon)}{\varepsilon}\right)^2 \quad (26.20)$$




Bild 26.6: Beugung am Steg

Beugung am Steg der Breite D

Hinter dem Steg überlagert sich die einfallende Welle E_0 mit einer um π phasenverschobenen Welle $E_0 \cdot e^{i\pi}$, so dass dort Auslöschung stattfindet. Nach dem **Babinet'schen Theorem** erhält man daher dieselbe Intensitätsverteilung wie am Spalt. Der Phasensprung um π wird optisch nicht wahrgenommen, weil das Auge nur Intensitäten wahrnehmen kann).

Die Zerlegung der Öffnung beim Steg kann zum Beispiel so erfolgen, dass man die Beiträge von Spalten der selben Größe des Steges aufsummiert. Das Ergebnis für das elektrische Feld ist bis auf eine Phasenverschiebung von π identisch mit dem für den Spalt. Sehr einfach kann man das Ergebnis auch ermitteln, in dem man bedenkt, dass die Superposition der elektrischen Felder des Spaltes und des Steges wie auch für jede anderen komplementären Objekte eine vollkommene Auslöschung ergeben muss (hinter einem unendlich ausgedehnten Schirm herrscht perfekte Dunkelheit):

$$E_{Spalt} + E_{Steg} = 0 \tag{26.21}$$

also ist die wahrgenommene Intensität hinter dem Steg exakt die gleiche wie beim Spalt. Selbstverständlich gibt es keine unendlich ausgedehnte Quelle monochromatischen parallelen kohärenten Lichtes. So ist das aufgenommene Beugungsspektrum nur näherungsweise das von einem Steg, vielmehr das eines Doppelspaltes mit viel kleinerer Stegbreite als Spaltbreite. Man kann sich leicht überzeugen, dass dieses Spektrum in das des Steges übergeht, je breiter das Lichtspot des Laser ist. Wichtig ist auch, dass der Steg rechts und links gleichmäßig bestrahlt wird.²

Beugung an einer Kreisblende mit dem Durchmesser D

Das Loch der Kreisblende habe Durchmesser $D = 2R$. Sei P ein Punkt auf der Kreisblende mit Polarkoordinaten (ρ, φ) wie im Bild gezeigt. Sei r der Abstand von Punkt P zu einem Punkt P_s auf dem Schirm, der sich um x von dessen Mitte befindet. Weiter sei a der Abstand zwischen dem Zentrum der Kreisblende und P_s :

$$r = \sqrt{r_0^2 + (x + \rho \cos \varphi)^2 + (\rho \sin \varphi)^2}$$

$$a = \sqrt{r_0^2 + x^2}$$

² Natürlich ist unsere Lichtquelle nicht unendlich ausgedehnt, so dass dies hier nur beschränkt gilt, aber noch annehmbare Ergebnisse liefert.




Bild 26.7: Beugung an der Kreisblende

dann ist auch $r = \sqrt{a^2 + \rho^2 + 2x\rho \cos \varphi}$. Der Radius der Kreisblende ist klein gegenüber dem Abstand vom Schirm $R \ll r_0$. Dann können Sie zeigen, dass man den Abstand r mit

$$r = a + \frac{x\rho \cos \varphi}{a}$$

annähern kann. Gegenüber dem Strahl von der Mitte haben alle anderen Strahlen einen Gangunterschied von

$$g(\rho, \varphi) = \frac{x\rho \cos \varphi}{a} = \rho \sin \alpha \cos \varphi$$

Dann liefert das infinitesimale Flächenelement $\rho d\rho d\varphi$ der Kreisblende zum gesamten Feld einen Beitrag

$$dE = E_0 \cdot \frac{\rho d\rho d\varphi}{\pi R^2} \cdot e^{i\frac{2\pi}{\lambda} \rho \sin \alpha \cos \varphi}$$

Mit der Integration über die ganze Kreisblende erhält man das Gesamtfeld zu

$$E = \frac{E_0}{\pi R^2} \int_0^R \left(\int_0^{2\pi} e^{i\frac{2\pi}{\lambda} \rho \sin \alpha \cos \varphi} d\varphi \right) \rho d\rho \tag{26.22}$$

$$= \frac{2 \cdot E_0}{R^2} \int_0^R \left(\frac{1}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} e^{i\frac{2\pi}{\lambda} \rho \sin \alpha \cos \varphi} d\varphi \right) \rho d\rho \tag{26.23}$$

$$= \frac{2E_0}{R^2} \int_0^R J_0 \left(\frac{2\pi}{\lambda} \rho \sin \alpha \right) \rho d\rho \tag{26.24}$$

$$= \frac{2E_0}{R^2 \left(\frac{2\pi}{\lambda} \sin \alpha \right)^2} \cdot \int_0^{\left(\frac{2\pi}{\lambda} R \sin \alpha \right)} J_0 \left(\frac{2\pi}{\lambda} \rho \sin \alpha \right) \cdot \left(\frac{2\pi}{\lambda} \rho \sin \alpha \right) d \left(\frac{2\pi}{\lambda} \rho \sin \alpha \right) \tag{26.25}$$

$$= -2E_0 \frac{J_1\left(\frac{2\pi}{\lambda} R \sin \alpha\right)}{\left(\frac{2\pi}{\lambda} R \sin \alpha\right)} := -2E_0 \frac{J_1(\varepsilon)}{\varepsilon} \tag{26.26}$$

wobei man sich folgende Eigenschaft der zylindrischen Bessel-Funktion J_0 und J_1 zu Nutze gemacht hat:

$$\int_0^\varepsilon \xi J_0(\xi) d\xi = -\varepsilon J_1(\varepsilon)$$

Das Intensitätsprofil im Falle der Kreisblende mit Durchmesser $D = 2R$ ist mit $\varepsilon = \frac{\pi D \sin \alpha}{\lambda}$ also

$$I = I_0 \cdot \left(\frac{J_1(\varepsilon)}{\varepsilon}\right)^2 \tag{26.27}$$

Wie erwartet, hat man ein ähnliches Intensitätsprofil wie beim Spalt, nur dazu rotationssymmetrisch, also mit einem hellen Kreis in der Mitte und konzentrische Ringe deren Helligkeit stark mit dem Radius abnimmt. Die Bessel-Funktion J_1 ist in den üblichen Programmen implementiert. Die Maxima und Minima der Funktion $\left(\frac{J_1(\varepsilon)}{\varepsilon}\right)^2$ haben die in Tabelle 26.1 aufgeführten Werte. Der Zahlenwert 1,22 des ersten Minimums dürfte Ihnen schon öfter aufgefallen sein

Tabelle 26.1: Extrema der Besselfunktion $J_1(\varepsilon)$

Extremum	I_{min_1}	I_{max_1}	I_{min_2}	I_{max_2}	I_{min_3}	I_{max_3}	I_{min_4}
ε/π	1.2197	1.6347	2.2331	2.6793	3.2383	3.6987	4.2411

(z.B. Auflösungsvermögen). Nun haben Sie gesehen wie dieser Zahlenwert zustande kommt.

Beugung am Gitter

Das Gitter habe N Spalte der Breite D . Die Stegbreite zwischen den Spalten sei S . Die Gitterkonstante wäre dann $g = \frac{1}{D+S}$ (d.h. Zahl der Spalte pro Längeneinheit). Zur Berechnung nummeriert




Bild 26.8: Beugung am Gitter

man die Spalte von 0 bis $(N-1)$ durch. Der v -te Spalt beginnt dann bei $v \cdot (D + S)$ und endet bei

$v \cdot (D + S) + D$ (siehe Bild). Nach etwas Rechnung ergibt sich die Intensität I_r hinter dem Gitter als:

$$I_r = E_0^2 \cdot \underbrace{\left(\frac{\sin\left(\frac{\pi\alpha D}{\lambda}\right)}{\frac{\pi\alpha D}{\lambda}} \right)^2}_{\text{Spaltfunktion}} \cdot \underbrace{\left(\frac{\sin(N\varepsilon)}{\sin(\varepsilon)} \right)^2}_{\text{Gitterfunktion}} \quad (26.28)$$

Der Klammerterm $\left(\frac{\sin(N\varepsilon)}{\sin(\varepsilon)} \right)^2$ heißt **Gitterfunktion**, der erste Klammerterm **Spaltfunktion**. Da $\varepsilon = \frac{\pi\alpha(D+S)}{\lambda}$ größer ist als $\frac{\pi\alpha D}{\lambda}$, wird die Helligkeitsverteilung am Gitter im Wesentlichen durch die Gitterfunktion bestimmt. Die Spaltfunktion moduliert die Intensitätsverteilung zusätzlich.

Als Beispiel wird hier für $D = 2S$ und $N = 4$ die Intensitätsverteilung berechnet. Man hat also die Beziehung

$$\varepsilon = \frac{\pi\alpha(D+S)}{\lambda} = \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi\alpha D}{\lambda} \quad (26.29)$$

und eine Intensitätsverteilung der Form

$$I_r = E_0^2 \cdot \left(\frac{\sin\left(\frac{6\pi\alpha D}{\lambda}\right)}{\sin\left(\frac{3}{2}\frac{\pi\alpha D}{\lambda}\right)} \right)^2 \cdot \left(\frac{\sin\left(\frac{\pi\alpha D}{\lambda}\right)}{\frac{\pi\alpha D}{\lambda}} \right)^2 \quad (26.30)$$

Man findet Hauptmaxima dieser Verteilung an den Stellen, an denen $\frac{\pi\alpha D}{\lambda} = \frac{2}{3}n\pi$ für $n = 0, 1, 2, \dots$ wird. Für n sind Vielfache von 3 auszuschließen, weil dann der Zähler der Spaltfunktion Null ist. Das Hauptmaximum für $n=3$ tritt deshalb gar nicht auf! Nebenmaxima findet man, wenn der Zähler der Gitterfunktion Maxima hat, also wenn $\frac{\pi\alpha D}{\lambda} = \frac{1}{6}(m - \frac{1}{2})\pi$ ($m = 1, 2, 3, \dots$) wird. Diese Situation ist in Bild 26.9 dargestellt.




Bild 26.9: Intensitätsverteilung für das Beispielgitter mit $N = 4$, links als Funktion, rechts als Intensitätskontur.

26.4.4 Versuchsaufbau




Bild 26.10: Strahlengang für den Versuch »Beugung mit Laserstrahlung«

Der Laser liefert ein schwach divergentes, kohärentes Lichtbündel, dessen Durchmesser am Laserausgang 1 mm beträgt. Der Divergenzpunkt liegt 1 m vor dem Laserausgang. Die gesamte Strahlungsleistung des Lasers beträgt etwa 1 mW die auf den Strahl mit 1 mm Durchmesser eine Leistungsdichte (Irradianz) von etwa 127 mW/cm² ergibt. Zum Vergleich: Die gesamte Strahlungsdichte der Sonne auf der Erde oberhalb der Erdatmosphäre beträgt 136 mW/cm². Der Umgang mit dem Laser ist sehr gefährlich, wenn man in den direkten oder durch einen spiegelnden Gegenstand umgelenkten Laserstrahl blickt.³ Die verwendeten Linsen haben eine Brennweite von $f_{\text{konkav}} = -9 \text{ cm}$ bzw. $f_{\text{kovex}} = +30 \text{ cm}$. Ihre optimalen relativen Positionen können einfach berechnet werden, wenn man davon ausgeht, dass für die meisten Objekte ein Lichtspot von ca. 3 mm nicht zu klein wäre. Es sollte für alle Objekte ein homogener und symmetrischer Strahl über ihre gesamten Objektfläche (Durchlassbereich) eingestellt werden. Die Intensität wird mit einer Photodiode vermessen, deren Photostrom über einen Verstärker und Analog-Digital-Konverter (ADC) in den Computer eingelesen wird.⁴ Der Computer steuert über einen Schrittmotor die Position der Photodiode, und somit den Beugungswinkel.

26.5 Fragen

Machen Sie sich vor dem Versuch die folgenden Aspekte klar. Auf manche kann beim Theorie-Teil im Praktikum eingegangen werden.

1. Wie entstehen stehende Wellen?
2. Wie wird im Laser Energie in Form von Licht verstärkt? Welche Rolle spielen dabei metastabile Zustände und stehende Wellen?
3. Welche Größenordnung hat die Kohärenzlänge des erzeugten Lichtes beim He-Ne Laser?
4. Weshalb soll der Gasresonator lang und dünn sein?

3 Der verwendete He-Ne-Laser hat Laserklasse 2. Die entsprechenden Laserschutzbestimmungen liegen im Praktikum aus.

4 Die Beugungsmuster haben eine hohe Dynamik, d.h. eine über mehrere Größenordnungen variierende Intensität. Dies ist mit solchen linearen Messgeräten meist nicht einfach zu erfassen. Das Auge hat für die Intensitätsmessung bereits eine Art Logarithmusfunktion eingesetzt kann deshalb seine hohe Dynamik erreichen.

5. Wie wird das Laser-Licht nur sehr schwach divergent gemacht?
6. Welche Rolle spielt der Grenzwinkel für Polarisation in einem Laser?
7. Welche Energiedichte haben die zwei Komponenten der Lichtwelle und was ist die Intensität einer Welle?
8. Leiten Sie bitte die erwarteten Intensitätsprofile der vorhandenen Objekte her, mit der Annahme von parallel einfallendem Licht und Beobachtung im Unendlichen bzw. auf der Brennebene einer Sammellinse.
9. Bei welchen Objekten werden Sie besonders dafür sorgen müssen, dass der Lichtfleck möglichst gleichmäßig die Durchlassbereiche bestrahlt?
10. Bei einer Doppellochblende: bis zu welchem Abstand der Zentren unterscheidet sich die ringförmige Beugungsfigur nicht von der der einfachen Lochblende?
11. Welches Maximum erster Klasse wird von der Spaltmodulation bei Gittern mit Verhältnis Spaltbreite/Stegbreite $D/B = 3/4$ und $D/B = 3/2$ unterdrückt?
12. Was ändert sich am Spektrum, wenn die Diode eine endliche Breite und eine endliche Höhe hat?

26.6 Durchführung

Das Gelingen diesen Versuchs hängt nicht nur von der Aufnahme der Spektren ab (die ja sowieso vom Rechner übernommen werden), sondern auch davon, wie *sauber* Sie mit der Optik umgehen. Fassen Sie die Objekte nur an ihrer *Fassung* an.⁵ Bitte gehen Sie auch entsprechend vorsichtig und sauber mit den Linsen um.

1. Computer einschalten und anmelden (User= \Rightarrow prakt«, Password= \Rightarrow prakt«). Laser einschalten. Der Einschalter des Lasers ist sehr klein und an dessen Rückseite angebracht (Schiebeschalter). An der Vorderseite des Lasers befindet sich nochmals ein Schiebeverschluss.
2. *Vorbereitung*: Mit der Zerstreuungslinse und der Sammellinse weiten Sie bitte das Lichtbündel auf (wenn es für das jeweilige Objekt überhaupt nötig ist). Man überlegt sich *vor dem Versuch* mit Hilfe des Strahlengangs, wie die Linsen aufgestellt werden müssen. Entfernen Sie das Objekt und den Schirm mit der Photodiode aus dem Strahlengang und überprüfen Sie, ob die Strahlen parallel sind und das gesamte Strahlenbündel für alle Objekte diese ausreichend breit, homogen, symmetrisch ausleuchtet.
3. *Beobachtung*: Sagen Sie voraus, welche Beugungsmuster Sie für die einzelnen Beugungsobjekte erwarten. Stellen Sie die Objekte in den Strahlengang und kommentieren Sie die auf den Schirm projizierten Muster. Beobachten Sie zum Beispiel die Doppellochblenden mit verschiedenen Abständen zwischen den Löchern. Überlegen Sie, welches Verhältnis zwischen Spaltbreite und Stegbreite das gerade beobachtete Gitter haben soll, je nachdem welches Maximum erster Ordnung nicht vorhanden ist.
4. *Messung*: Jetzt stellen Sie wieder die Photodiode mit Schrittmotor auf seinen Reiter.

⁵ Das Fett Ihrer Finger bindet Schmutz an die Öffnungen der Objekte, deren Dimensionen hierdurch stark verfälscht werden.

5. *Einstellung der Messempfindlichkeit*: Um eine optimale Einstellung der Verstärkung zu erreichen, messen Sie die Photospannung des Hauptmaximums und des ersten Nebenmaximums. Stellen Sie die Verstärkung entsprechend ein.
6. Nun beginnen Sie mit den Messungen des Intensitätsverlaufs von:
- Spalt
 - Steg
 - Kreisblende
 - einer Doppellochblende
 - einem Gitter.

Der *Abstand zwischen Objekt und Diode* muss möglichst groß sein und gemessen werden. Die Aufnahmen selbst sind computergesteuert. Das Messprogramm lässt sich einfach bedienen und wird mit dem Befehl »Start« gestartet! Anzugeben sind u.a. der Messbereich für das Beugungsmuster, welchen die Diode abfahren soll (dieser wird in Schritten des Motors angegeben, 400 Schritte entsprechen 1 mm) und der Spannungsbereich (je nach Intensität des Lichtes zwischen 0,5 mV und 10 000 mV), der vom ADC digitalisiert werden soll. Stellen Sie sicher,

- dass Sie symmetrische Spektren bis zum vierten Neben-Minimum links und rechts vom Hauptmaximum aufnehmen (beim Gitter und bei der Doppelkreisblende genügt es bis zum ersten Neben-Maximum der Spalt- bzw. Kreisblende-Funktion, bei der Kreisblende sind die Maxima höherer Ordnung u.U. schwer zu identifizieren.⁶ Fahren Sie die Diode ganz nach links, so dass Sie auf jeden Fall für jedes Beugungsobjekt den aufzunehmenden Bereich abdecken können (Befehl: *Referenzfahrt*). Fahren Sie jetzt die Diode zu den Rändern des Messbereiches (Befehl: *Relativbewegung= r*) und notieren Sie sich diese beiden Positionen.
- dass die Positionen der Extremums deutlich zu bestimmen sind. Da die Maxima größerer Ordnung ziemlich schwache Intensitäten haben, ist es erforderlich ein zweites Spektrum aufzunehmen, wobei das erste Nebenmaximum das höchst-mögliche Signal liefern soll ohne zu übersteuern. Bevor Sie mit dem *Nebenmaxima-Spektrum* anfangen, fahren Sie hierfür die Diode zuerst zum ersten Nebenmaximum und wählen Sie den optimalen Spannungsbereich aus.⁷ Das ist sehr wichtig, da der ADC nur 1024 Kanäle hat. Dementsprechend muss man seine begrenzte Auflösung optimal ausnutzen. Notieren Sie für jedes Objekt den optimalen Spannungsbereich, das Messprogramm wird Sie danach fragen.

Die Messung starten Sie mit *Messung= m*. Geben Sie eine Schrittweite ein, die eine möglichst hohe Auflösung des Spektrums ermöglicht (auf jeden Fall unter 50 Schritte). Die Messung ist völlig computergesteuert. Das aufgenommene Spektrum wird in eine Datei

⁶ Sie können dies auch mal ohne Linsen und mit geringerem Abstand versuchen

⁷ Dabei können Sie sich mit dem Verstärker behelfen, der von 1x auf 3x umgeschaltet werden kann

gespeichert, dabei geben Sie einen eindeutigen Namen an. Mit Hilfe eines zweiten Programmes (*xmgrace*) können Sie die Spektren darstellen, ordentlich beschriften und ausdrucken. Es empfiehlt sich dies sofort nach der jeweiligen Messung zu tun.

Bei jedem Objektwechsel überprüfen Sie bitte, dass dieses gleichmäßig bestrahlt wird.

7. Die ausgedruckten Spektren sind das Messprotokoll des Versuches; sie müssen korrekt und vollkommen beschriftet werden: gemessenes *Beugungsobjekt*, *Achsen* und deren *Einheiten* mit *Konversion-Faktor* (Schritte/mm), *Abstand Objekt-Diode*, *Wellenlänge* bzw. *charakteristische Größe des Objekts*; somit enthalten die Spektren eindeutige und genügende Informationen für die Auswertung.
8. Übertragen Sie die Dateien auf eine Diskette.⁸

26.7 Angaben

Die benötigten Größen der Objekte sind in Tabelle 26.2 aufgeführt. Bitte überprüfen Sie diese dennoch anhand des am Messplatz ausgelegten Korrekturblattes. Diese müssten dann in das Messprotokoll notiert werden.

Tabelle 26.2: Geometrische Größenangaben der Beugungsobjekte für die drei Versuchsaufbauten beim Versuch »Laser«. Bitte achten Sie auf eventuelle Korrekturangaben an der Apparatur.

Objekt	Angabe	Wand	Tür	Mitte
Spalt	Breite D	250 μm	237 μm	225 μm
Steg	Breite D	200 μm	195 μm	195 μm
Lochblende	Durchmesser D	200 μm	200 μm	200 μm
Gitter	Spaltbreite D	175 μm	210 μm	210 μm
	Stegbreite S	110 μm	280 μm	280 μm
Doppelloch (nah)	Abstand D	500 μm	490 μm	500 μm
	Durchmesser B	200 μm	210 μm	210 μm
Doppelloch (mittel)	Abstand D	700 μm	700 μm	1 000 μm
	Durchmesser B	200 μm	210 μm	210 μm
Doppelloch (fern)	Abstand D	1 500 μm	1 500 μm	1 500 μm
	Durchmesser B	200 μm	200 μm	140 μm

26.8 Auswertung

Ziel der Auswertung ist die Berechnung der charakteristischen Größen der Objekte, bzw. umgekehrt auch der Wellenlänge des Laserlichtes. Betrachten Sie den Versuch als aus 5 verschiedenen

⁸ Bitte mitbringen oder Betreuer/in fragen.

kleineren Versuchen bestehend: Beugung am Spalt, Beugung am Steg, Beugung an der Kreisblende, Beugung an der Doppelkreisblende und Beugung am Gitter. Werten Sie für jedes Objekt getrennt folgendermaßen aus:

1. Berechnen Sie für *jedes* Extremum (nicht nur die Minima oder die Maxima) die relativen Positionen der Extrema bezüglich des Hauptmaximums (HM). Kontrollieren Sie jetzt, dass diese links und rechts vom HM in gewissen Grenzen übereinstimmen, ist es nicht der Fall, dann überprüfen Sie erst die Position des HM und auch der Extrema. Korrigieren Sie sie falls nötig und berechnen Sie die relativen Positionen erneut. Machen Sie eine Tabelle mit den absoluten Positionen der Extrema, den relativen, den entsprechenden Werten von $\sin \alpha$. Der Winkel α ergibt sich aus Schirmabstand l und Position des Schrittmotors x zu $\alpha = \arctan(x/l)$. Geben Sie die jeweilige Ordnung und den entsprechenden Wert von ε/π an.
2. Tragen Sie $\sin(\alpha_i)$ gegen $\frac{\varepsilon_i}{\pi}$ auf. Die Messwerte sollten auf einer Gerade liegen. An dieser Stelle können Sie einen übersehenen *Ausreißer* korrigieren oder beseitigen. Berechnen Sie die Korrelation der Werte (den empirischen Korrelationskoeffizienten r), die Regressionsgerade mit den entsprechenden Fehlern der Parameter) und tragen Sie sie samt Gleichung in den Graphen ein.
3. Aus der Steigung der Regressionsgeraden ermitteln Sie die charakteristische Größe des Beugungsobjektes mit Vertrauensbereich (Fehlerfortpflanzung).
4. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem erwarteten Wert; diskutieren Sie mögliche Fehlerquellen.
5. Für das Objekt bei dem die beste Korrelation zwischen $\sin \alpha_i$ und den entsprechenden ε_i/π vorliegt ($r^2 \approx 0.999$) nehmen Sie stattdessen seine Größe als bekannt an und bestimmen Sie daraus die Wellenlänge des optischen Übergangs des He-Ne-Lasers. Das Ergebnis muss mit dem entsprechendem Vertrauensbereich angegeben werden. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem Literaturwert und diskutieren Sie die durch Beugungsmessungen erreichbare Genauigkeit.

26.9 Bemerkungen

Die bei den Objekten angegebenen charakteristischen Größen wurden über ein Mikroskop vermessen, können sich jedoch mit der Zeit verändern. Überprüfen Sie bitte die jeweilige Aktualisierung an Ihrem Messplatz.

27 Der Franck-Hertz-Versuch

... In Wirklichkeit war es eine wichtige Bestätigung der Grundannahmen der neuen Bohrschen Theorie des Atoms. Wir haben das selbst damals noch nicht voll verstanden, es hat sich dann kurz hinterher herausgestellt. ...

Aus einer Rede von GUSTAV HERTZ zum Franck-Hertz-Versuch. JAMES FRANCK war übrigens der Gründer des II. Physikalischen Institutes in Göttingen.

27.1 Stichworte

Franck-Hertz-Versuch, Energiestufen der Atome, elastischer und unelastischer Stoß, Anregung und Ionisation, Dampfdruck, freie Weglänge, Raumladung, Vakuumdiode, Glühemission.

27.2 Literatur

NPP: 44 und 45; Gerthsen; BS-4 und BS-3; Dem-3; Geschke; Wal;

<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html>;

<http://physics.ucsd.edu/was-sdphul/labs/2d1/exp5/exp5-THE.html>;

<http://phys.educ.ksu.edu/vqm/html/FranckHertz.html>;

<http://spiff.rit.edu/classes/phys314/lectures/fh/fh.html>.

27.3 Zubehör

Bild 27.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: Franck-Hertz-Rohr (Leybold), Ofen mit Temperatur-Regelung, Netzgerät für die Versorgungsspannungen, Nanoampèremeter.

27.4 Grundlagen

Der Franck-Hertz-Versuch von 1913 bestätigte die Bohrschen Postulate durch den Nachweis der diskreten Energieabgabe von beschleunigten Elektronen an Quecksilberatome in einem triodenartigen Vakuumrohr.

Die Verknüpfung der Anregungsenergie eines Atoms und der Wellenlänge des ausgesandten Lichts bei der Rückkehr in den Grundzustand durch die Bohrsche Frequenzbedingung:

$$E_a = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda}, \quad (27.1)$$

kann durch Messungen direkt nachgeprüft werden. Das gelang 1914 durch einen Versuchsaufbau von JAMES FRANCK und GUSTAV HERTZ.



Bild 27.1: Der »Franck-Hertz-Versuch«.

In einer mit Quecksilberdampf (Hg) gefüllten Röhre werden von einer Glühkathode **K** ausgehende Elektronen durch eine regelbare Beschleunigungsspannung $U = 0 - 30 \text{ V}$ zwischen der Kathode und einem Gitter **G₂** beschleunigt. Im Raum zwischen Gitter **G₂** und Kathode **K** können sie außerdem durch Anregung der dazwischen liegenden Quecksilberatome Energie verlieren. Hinter dem Gitter befindet sich eine Auffangelektrode **A**, die mit einer geringen Spannung negativ gegen das Gitter aufgeladen ist, so dass nur die Elektronen sie erreichen können, die genügend Energie haben, um die Bremsspannung zu überwinden. Die Zahl dieser Elektronen wird als Strom gemessen. Als Messergebnis erhält man mit steigender Beschleunigungsspannung zu-




Bild 27.2: Schematischer Aufbau der Franck-Hertz-Röhre: A Auffänger 1 bis 1.5 V negativ gegen **G₂**, fest eingestellt; **G₂** Beschleunigungsgitter 0...30 V regelbar; **G₁** Raumladungsgitter 2 bis 4 V positiv gegen **K** - fest eingestellte Kathode.

nächst einen stark ansteigenden Strom, da die Elektronen keine Energie verlieren können, weil

ihre Gesamtenergie nicht zur Anregung des ersten unbesetzten Niveaus ausreicht. Bei einer bestimmten Spannung, die vom Material zwischen Gitter G_2 und Kathode K abhängt, sinkt der Strom plötzlich ab, die Elektronen erhalten genug Energie, um das erste Niveau anzuregen und können, nachdem sie das getan haben, die Auffangelektrode nicht erreichen. Erhöht man die Spannung weiter, so steigt der Strom zunächst wieder an, um bei der doppelten Spannung, wenn zwei anregende Stöße möglich werden, erneut abzusinken. An den Stellen des starken Stromabfalls ist also

$$e \cdot U = h \cdot \nu \quad (27.2)$$

wenn e die Elementarladung, U die Beschleunigungsspannung, h die PLANCKSche Konstante und ν die Frequenz des Lichtes ist, das bei der Rückkehr in den Grundzustand ausgestrahlt wird. Man erhält also aus diesen Messungen einen direkten Zusammenhang zwischen elektrisch gemessener Energie und Lichtwellenlängen. FRANCK und HERTZ fanden beim Quecksilber eine Anregungsenergie von 4,9 eV und eine ausgesandte Wellenlänge von 253,7 nm.

Die Theorie der Vakuumdiode wurde bereits in Versuch 20 »Vakuumdiode« vorgestellt und sollte dort noch einmal nachgelesen werden.

27.5 Fragen

1. Welche Aussagen macht das BOHRsche Atommodell und wie können diese durch den Franck-Hertz-Versuch bestätigt werden?
 - Wovon ist die Energie eines Elektrons abhängig?
 - Welche Energiezustände können die e^- annehmen?
2. Was bedeutet Sättigungsdampfdruck?
3. Was bezeichnet man als mittlere freie Weglänge?
4. Was ist Anregung? Wann spricht man von Ionisation?
5. Skizzieren Sie den erwarteten Zusammenhang zwischen I und U . Wie wäre der Kurvenverlauf, wenn die Röhre nicht mit einem Gas gefüllt wäre? Erklären Sie die Unterschiede?
 - Wodurch ist die Spannungsdifferenz (4.9 V) zwischen zwei Maxima zu erklären?
 - Was sind elastische und inelastische Stöße?
 - Bei welchen Stößen tritt eine Anregung auf ein nächsthöheres Energieniveau auf?
 - Worauf deutet ein Stromabfall hin?
 - Kann man bei Zimmertemperatur ebenfalls Maxima und Minima beobachten?
 - Weshalb fällt der Auffängerstrom beim Erreichen der Minima nicht ganz auf Null zurück?
6. Wie ist der Franck-Hertz-Versuch aufgebaut? Erläutern Sie die Funktion der einzelnen Bauteile.

27.6 Durchführung

27.6.1 Hinweise

1. Die Stromstärke hängt vom Dampfdruck (Temperatur) und der am Raumladungsgitter G1 anliegenden Spannung ab. Warten Sie ausreichend lange, so dass sich die Temperatur richtig eingestellt hat.
2. Bei unzureichendem Dampfdruck geben nicht alle Elektronen bei 4,9 eV ihre Energie an Quecksilberatome ab. Sie können dann höhere Energiebeträge ansammeln und schließlich zur Ionisierung und zu einer unerwünschten Gasentladung führen. Der gleiche Effekt kann durch einen zu großen Elektronenstrom verursacht werden. Deshalb darf das Franck-Hertz-Rohr nur mit sehr kleinen Stromstärken am Auffänger in der Größenordnung einiger 10^{-9} A betrieben werden.
3. Bei überheiztem Rohr ist der Emissionsstrom klein und Maxima und Minima sind schlecht zu erkennen.

27.6.2 Durchführung

1. Heizen Sie bitte die Röhre auf (Temperaturwähler auf 1). Nach etwa 30 min ist die Endtemperatur erreicht (Einsetzen der Regelung). Danach erst die Heizspannung der Röhre und dann auch die übrigen Spannungen einschalten.
2. Messung des Auffängerstromes als Funktion der Beschleunigungsspannung in Schritten von 0,2 V.
3. Erhöhung Sie die Temperatur (Temperaturwähler auf 3). Nach Erreichen der Endtemperatur (ca. 30 min) führen Sie die Messung wie unter 1 durch.
4. Notieren Sie die Nummer die verwendete Anlage (A, B, C).

27.7 Angaben

Keine.

27.8 Auswertung

1. Grafische Darstellung der Messdaten schon während der Messung.
2. Bestimmung der Maxima aus den Schnittpunkten der Tangenten an die Linienflanken. (Welchen Vorteil hat dieses Verfahren?)
3. Bestimmung der Anregungsenergie des Quecksilbers und daraus die Wellenlänge des optischen Übergangs zwischen dem angeregten Niveau und dem Grundniveau des Atoms.
4. Welchem Übergang entspricht dies? Skizzieren Sie bitte das Energieschema.

27.9 Bemerkungen

Es ist nützlich, die Heizung vor Beginn der Theorie einzuschalten. Die Heizung der Röhre erfolgt bei leuchtender Kontrolllampe, ihr Blinken zeigt also die aktive Regelung an. Dennoch dauert es mindestens 15 Minuten vom Einsatz der Regelung bis zum wirklichen Temperaturgleichgewicht der ganzen Röhre. An der Apparatur ist auch ein Modell der Röhre zu finden, welches Sie sich anschauen sollten.

28 Röntgenstrahlung

Röntgenstrahlung wird heutzutage in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten genutzt, die in der medizinischen Diagnostik verwendeten Geräte sind wohl die bekanntesten Beispiele. Doch auch in der Analyse von Kristallqualität und -struktur sowie zur Phasenanalyse sind sie zur Standardmethode geworden, da die Gitterkonstanten fester Körper (0,1 nm) gerade in ihrem Wellenlängenbereich (100 - 0,01 nm) liegen und man daher optisch die Gitterstrukturen charakterisieren kann (BRAGG-Reflexion).

28.1 Stichworte

Aufbau einer Röntgenröhre, charakteristische Strahlung, Bremsstrahlung, Absorption von Röntgenstrahlung in Materie, Absorptionskanten, Kristallspektrometer, Bragg-Reflexion, Geiger-Müller-Zählrohr, Totzeit.

28.2 Literatur

Pohl; Grimsehl; Gerthsen; BS-6; ; Schpolski: Atomphysik I; Dem-3; K. Hermbecker: Handbook of Physics X-ray experiments, Phywe [37].

28.3 Zubehör




Bild 28.1: Der Versuch »Röntgenstrahlung«.

Bild 28.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör. Es stehen 3 verschiedene Geräte zur Verfügung, die bis auf das Anodenmaterial der Röntgenröhre identisch sind (Cu, Mo, Fe). Als Anodenmaterialien werden im Versuch Kupfer, Eisen und Molybdän verwendet. Die Beugungskristalle sind fest in den Apparaturen installiert: LiF (201 pm), KBr (329 pm). Die weiteren Zubehörteile sind: Halogenzählrohr (Geiger-Müller-Zählrohr), Abschirmung, Blenden mit Durchmessern von 1, 2 und 5 mm, Monochromatoren (Zr für Mo-K α , Ni für Cu-K α), Al, Zn, Cu, Ni und Sn Absorberfolien mit unterschiedlichen Dicken.

28.4 Grundlagen

28.4.1 Röntgenspektrometer

Die Röntgenröhre besteht im Wesentlichen aus einer Glühkathode und einer abgeschrägten Anode, die beide in einem evakuierten Kolben angebracht sind. Durch die zwischen Kathode und Anode anliegende Beschleunigungsspannung (im Versuch bis 35 kV, bei diversen Anwendungen häufig auch bis in den MV Bereich) werden Elektronen zur Kathode hin beschleunigt und erzeugen beim Auftreffen *Bremsstrahlung* und *Charakteristische Strahlung*. Daneben wird der größte Teil der Elektronenenergie in Wärme umgesetzt. Die Kathode einer Röntgenröhre muss also immer gut gekühlt werden, da sie ansonsten zerstört werden würde.




Bild 28.2: Schematischer Aufbau eines Röntgenspektrometers mit Röntgenröhre, Kristall und Detektor. In der oberen Abbildung ist die Reflexion und Interferenz der Röntgenstrahlung an den Netzebenen des Kristalls (*Bragg-Reflexion*) verdeutlicht.

Zur Analyse des Energiespektrums der Röntgenstrahlung wird im Versuch die *Bragg-Reflexion* an einem Kristall (LiF oder KBr) verwendet. Dabei werden die Photonen an den einzelnen Atomen des Kristalls gestreut, was im Wellenbild als Reflexion an den Netzebenen gedeutet werden kann. Die auslaufenden Wellen interferieren nun miteinander, wobei die Winkellage der Maxima von der Photonenenergie abhängig ist. Mit Hilfe der *Bragg-Bedingung*

$$2d \sin \theta = n \lambda \quad (28.1)$$

lässt sich nun über die Messung der Winkelverteilung der Intensität $I(\theta)$ auf die Energie- bzw. Wellenlängenverteilung der Intensität $I(\lambda)$ zurück schließen. Die Werte für d sind für den verwendeten LiF-Kristall sehr gut bekannt ($d = 0,201 \text{ nm}$).

28.4.2 Geiger-Müller-Zählrohr

Um die Intensität des Photonenstrahls zu messen wird ein *Geiger-Müller-Zählrohr* verwendet, das in ähnlicher Form auch für den Versuch »Radioaktivität« eingesetzt wird.

Das Zählrohr ist ein Ionisationsgerät, das auf einer Verstärkung schwacher, primärer Ionisationsprozesse beruht. Es besteht aus einem zylindrischen Kondensator. Die zentrale Elektrode dient als Anode und besteht aus einem Wolfram-Draht mit einem sehr kleinen Radius (Größenordnung μm). Die Kathode ist ein metallischer Zylinder. Als Betriebsgas wird in der Praktikumsanordnung ein Halogen verwandt. Wegen der zylindrischen Anordnung treten in der Nähe des Drahtes sehr hohe Feldstärken auf, so dass durch Ionisation freigesetzte Elektronen durch Stoßionisation neue Elektronen und Ionen erzeugen können. Hierauf beruht der Verstärkungseffekt.

Je nach Betriebsspannung unterscheidet man verschiedene Gas-Detektoren, die unterschiedliche Zwecke erfüllen. Eine Strom-Spannungs-Charakteristik ist in Bild 28.3 dargestellt. Die unterschiedlichen Betriebsarten führen zu unterschiedlichen Gasverstärkungen und so zu Ionisationskammer, Proportionalzählrohr und Auslösezähler (Geiger-Müller-Zählrohr). Eine wichtige




Bild 28.3: Strom-Spannungskennlinie von Gaszählrohren: Gasverstärkung als Funktion der angelegten Spannung U im Proportionalzähler für α -Teilchen und Elektronen (aus [44])

Kenngroße für Zählrohre ist die so genannte Totzeit, d.h. die Zeit, die nach einem Signal vergeht, bis das nächste Signal aufgenommen werden kann. Beim im Versuch verwendeten Detektor beträgt diese Zeit $\tau_D = 90 \mu\text{s}$. Insbesondere bei hohen Zählraten führt die Totzeit zu einer deutlichen Verringerung der gezählten Ereignisse, man kann diesen Fehler durch die folgende Formel korrigieren:

$$N_{\text{korrigiert}} = \frac{N_{\text{gemessen}}}{1 - \tau \cdot N_{\text{gemessen}}} \quad (28.2)$$




Bild 28.4: Prinzipskizze eines Geiger-Müller-Zählrohrs. Durch die zylindrische Anordnung der Elektroden entstehen in der Nähe der zentralen Anode sehr hohe elektrische Feldstärken, die eine Stoßionisation des Füllgases ermöglichen.

28.4.3 Charakteristische Röntgenstrahlung

Das Bohrsche Atommodell beschreibt die Atome mit Elektronen, die auf bestimmten Bahnen um den Kern mit Ladung $+Ze$ umlaufen. Diese Bahnen können nur bestimmte Quantenzahlen annehmen (Hauptquantenzahl n , Nebenquantenzahl l , Magnetische Quantenzahl m und Spin s). Aus diesen Quantenzahlen kann man die Energie der jeweiligen Zustände berechnen. Kennt man die Energieniveaus der Atome des Anodenmaterials, kann man die Energie der charakteristischen Röntgenstrahlung leicht berechnen, da diese erzeugt (oder absorbiert) wird durch den Übergang eines Elektrons von einem auf einen anderen Zustand:

$$E_{\text{ph}} = h\nu = E_s - E_f \quad (28.3)$$

Für die $K\alpha_1$ und $K\alpha_2$ Linie ist dies zum Beispiel der Übergang eines Elektrons von der L-Schale ($n = 2$) auf die K-Schale ($n = 1$). Die Existenz der eng benachbarten $K\alpha_1$ - und $K\alpha_2$ -Linien beruht auf der Feinstruktur des Atombaus. Die L-Schale ist durch die Feinstruktur in die Unterschalen L_1 , L_2 und L_3 energetisch aufgespalten.¹

Analog zu den Serienspektren in der Atomphysik (Balmer-Serie) kann auch die charakteristische Röntgenstrahlung für Material der Kernladungszahl Z durch ein analoges Gesetz, das Moseleysche-Gesetz, beschrieben werden:

$$\nu_K = R_V (Z - 1)^2 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_s^2} \right) \quad (28.4)$$

Für K-Linien muss gelten $n_f = 1$. Die Konstante R_V ist auch hier die Rydbergkonstante mit $R_V = 3,2898 \cdot 10^{15}$ Hz. Die anziehende Kernladungszahl wird um die Zahl 1 verringert, da das 2. Elektron auf der K-Schale die Kernladung abschirmt. Eine etwas allgemeinere Moseleysche Gesetz kann man auch für die L-Schale schreiben:

$$\nu_L = R_V (Z - \sigma_L)^2 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_s^2} \right) \quad (28.5)$$

Die Abschirmung für die L-Schale ist $\sigma_L = 7,4$, was bedeutet, dass sich in der L-Schale etwa

¹ $K\alpha_1 : L_3 \rightarrow K$ und $K\alpha_2 : L_2 \rightarrow K$. $K\beta : M \rightarrow K$.

7 bis 8 Elektronen befinden sollten, gegenüber 2 Elektronen in der K-Schale ($\sigma_K = 1$). Hiermit können die charakteristischen Linien der Röntgenstrahlung gut erklärt werden.

28.4.4 Röntgenstrahlung in Abhängigkeit der Anodenspannung

Als Funktion der Anodenspannung U_A ändern sich einige Parameter des Röntgenspektrums. Einerseits wird bei Vergrößerung von U_A die Grenzwellenlänge λ_{gr} des Bremskontinuums hin zu höheren Energien verschoben. Dies wurde auch als DUANE-HUNT-Verschiebung bekannt², in der Originalversion, in der es 1915 experimentell entdeckt wurde:

$$\lambda_{gr} \cdot U_A = \text{const.} = \frac{h \cdot c}{e} = 1,234 \cdot 10^{-6} \text{ V m} \quad (28.6)$$

Heute wissen wir, dass dies mit der Energieerhaltung

$$\frac{h c}{\lambda_{gr}} = e \cdot U_A \quad (28.7)$$

zusammenhängt. Das bedeutet, die Berechnung der Grenzwellenlänge geht von der Idealisierung aus, dass ein Elektron seine ganze kinetische Energie in ein einziges Röntgenquant abgibt.

Andererseits ändert sich aber auch die Intensität der Röntgenstrahlung. Die Intensität der charakteristischen Strahlung I_K ändert sich mit der Anodenspannung U_A , dem Anodenstrom I_A und dem Ionisationspotenzial der entsprechenden Schale U_K wie

$$I_K \sim I_A \cdot (U_A - U_K)^{3/2}. \quad (28.8)$$

28.4.5 Absorption von Röntgenstrahlung

Die Intensität von Photonenstrahlen kann im Wesentlichen auf drei unterschiedliche Arten gemindert werden, d.h. es gibt drei verschiedene Wechselwirkungsmechanismen:

- Photoeffekt
- Comptonstreuung
- Paarproduktion

Für den Energiebereich der Röntgenstrahlung dominiert die Absorption durch den Photoeffekt. Um dies zu untersuchen, werden verschiedenen Folien in den Röntgenstrahl gegeben und die Energieverteilung der Intensität mit und ohne Folie gemessen. Die Absorption hängt dabei einerseits von der Dicke der Folien ab (Gesetz von Lambert), andererseits aber auch von der Schalenstruktur des spezifischen Materials (MOSELEY-Gesetz). Letzterer Effekt führt zu den sogenannten *Absorptionskanten*, die als sprunghafte Änderung - beispielsweise des Wirkungsquerschnitts in Bild 28.5 - sichtbar sind.

² In Anlehnung an das Wiensche Verschiebungsgesetz.




Bild 28.5: Zusammensetzung des totalen Wirkungsquerschnitts für die Wechselwirkungen zwischen Photonen und Blei. $\sigma_{\text{p.e.}}$: Photoeffekt; σ_{coherent} : Rayleighstreuung; $\sigma_{\text{incoherent}}$: Comptonstreuung; κ_N : Paarproduktion im Kernfeld; κ_e : Paarproduktion im Elektronenfeld; σ_{nuc} : Absorption des Photons vom Kern (Quelle: <http://physics.nist.gov/PhysRefData>).

28.5 Fragen

1. Wie entsteht Röntgenbremsstrahlung? Skizzieren Sie eine typische Energieverteilung der Intensität! Wie kann man die Form der Verteilung erklären?
2. Wie entsteht charakteristische Röntgenstrahlung? Skizzieren Sie eine typische Energieverteilung der Intensität! Wie kann man die Form der Verteilung erklären?
3. Was kann man aus der kurzwelligen Grenze des Bremspektrums ablesen?
4. Wie groß ist die Ausbeute an Röntgenstrahlung? Was geschieht mit der restlichen Energie?
5. Warum ist der Anodenblock um 45° geneigt?
6. Erklären Sie die Funktionsweise eines Kristallspektrometers. Warum misst man beim Spektrometer einen Winkel von 2θ ?
7. Zeichnen Sie den typischen Verlauf der Impulsrate eines Zählrohres als Funktion der Zählrohrspannung. Erklären Sie in diesem Zusammenhang die Begriffe Proportionalitätsbereich, Auslösebereich, Ionisationsbereich.
8. Welcher Bereich wird im Versuch verwendet?
9. Wieso muss die Paarproduktion bei der Absorption der Röntgenstrahlung in diesem Versuch nicht berücksichtigt werden?
10. Wie lautet die Moseley-Formel für die Energien der charakteristischen Strahlung? Was kann man also über die Absorptionsenergie von großen Atomen sagen?

28.6 Durchführung

Vorbemerkung: Das im Experiment verwendete Röntgengerät ist durch Bleiglas gesichert (Vollschutzgerät). Wird die Fronttür geöffnet (Drücken und Drehen des roten Sicherheitsschalters an der Frontseite des Gerätes), schaltet sich die Röhre automatisch aus. Allerdings sollte man sich beim Betrieb des Geräts nicht unnötig lange in dessen unmittelbarer Nähe (< 10 cm Abstand) aufhalten. Die Röntgenröhre sollte in den ersten 10 Minuten mit maximal 25 kV Anodenspannung betrieben werden.

Die Steuerung des Gerätes und die Messwertaufnahme wird durch den daneben stehenden Computer (login: Praktikantin oder Praktikant, password: praktikantin oder praktikant) und das Programm »measure« (Desktop-Symbol) übernommen. Hier können alle relevanten Parameter, wie Schrittweite, Messzeit, Winkel etc. eingestellt und die Messung durchgeführt werden. Die Daten können abgespeichert werden. Legen Sie sich hierzu ein geeignetes Verzeichnis an und ändern Sie bitte nichts in anderen Verzeichnissen. Die Auswertung der Spektren kann auch mit diesem Programm, das auf der Praktikumswebseite erhältlich ist, durchgeführt werden. Wird ein anderes Programm verwendet, müssen die Spektren als ASCII-Files gesichert werden. Nach Beendigung des Versuches übertragen Sie Ihre Daten bitte per Internet auf ein Ihnen zugänglichen Rechner oder sichern die Dateien auf Diskette.

1. Das Anodenmaterial der Apparatur ist zu notieren (steht auf der linken Seitenwand des Gerätes). Setzen Sie die 2 mm Blende ein.³
2. Untersuchung der charakteristischen Strahlung der Röhre. Dazu wird ein Spektrum mit $U=25$ kV, $I=1$ mA, $\Delta\theta=0.1^\circ$ und $\Delta t=2$ s aufgenommen.⁴ Für die unterschiedlichen Anodenmaterialien sind die Winkelbereiche bei gleichem Kristall verschieden und in Tabelle 28.1 angegeben:

Tabelle 28.1: Parameter für die Aufnahme der charakteristischen Strahlung.

Anode	θ_{min} [°]	θ_{max} [°]	Kristall
Cu	3	60	LiF
Fe	3	80	LiF
Mo	3	50	LiF

3. Untersuchung der Abhängigkeit der Grenzwellenlänge und der Intensität der charakteristischen Strahlung von der Anodenspannung. Bei den Messungen sind $I=1$ mA, $\Delta\theta=0.1^\circ$, $\Delta t=2$ s (für Mo: 4s). Die Winkelbereiche sind für die unterschiedlichen Röhren verschieden. Messen Sie nun mit den in Tabelle 28.2 dargestellten Bereichen:

³ Alles benötigte Zubehör findet sich in der Ablage auf dem Gerät, einfach Schiebedeckel öffnen.

⁴ Überprüfen Sie bitte bei der ersten Messung, ob die stärkste Linie in ihrer Position mit dem Literaturwert übereinstimmt. Es kann vorkommen, dass jemand unbeabsichtigt das Goniometer des Gerätes dejustiert hat (unbeabsichtigtes Anstoßen, etc.). Das ergibt eine Verschiebung der charakteristischen Linien. Falls dies der Fall ist, geben Sie uns bitte sofort Bescheid, damit wir das Gerät wieder justieren können.

Tabelle 28.2: Parameter für die Messung der Grenzwellenlänge (M 3).

Anode	$\theta_{min,1}$ [°]	$\theta_{max,1}$ [°]	$\theta_{min,2}$ [°]	$\theta_{max,2}$ [°]	U_A [kV]
Cu	3	15	17	24	35, 32, 29, 26, 23
Fe	3	15	24	31	35, 32, 29, 26, 23
Mo	3	15	–	–	35, 32, 29, 26, 23

4. Untersuchung der Absorptionskanten von Ni und Cu für die Eisen- und Molybdän-Röhren, und von Sn und Zn für die Kupfer-Röhre (Dicke je 0.025 mm). Dazu werden die in Tabelle 28.3 aufgeführten Messungen mit $U=25$ kV, $I=1$ mA, $\Delta\theta=0.1^\circ$, $\Delta t=30$ s durchgeführt.

Tabelle 28.3: Parameter der Messungen zu Absorptionskanten.

Anode	θ_{min} [°]	θ_{max} [°]	θ_{min} [°]	θ_{max} [°]
	Sn-Absorber		Zn-Absorber	
Cu	5.5	7.5	18.0	20.0
	Ni-Absorber		Cu-Absorber	
Fe	21.0	23.0	19.5	21.5
Mo	21.0	23.0	19.5	21.5

5. Untersuchung der Absorption von Materialien mit unterschiedlichem Z. Dazu werden im Bereich $8^\circ \leq \theta \leq 16^\circ$ mit $U=25$ kV, $I=1$ mA, $\Delta\theta=1^\circ$ und $\Delta t=30$ s je ein Spektrum ohne Absorber, mit 0.08 mm Al, 0.025 mm Zn, 0.025 mm Sn und 0.025 mm Ni aufgenommen.

28.7 Angaben

Gitterkonstanten: $d_{LiF}=201$ pm; $d_{KBr}=329$ pm.

Dichten: $\rho_{Sn}=7.28$ g/cm³; $\rho_{Zn}=7.14$ g/cm³; $\rho_{Ni}=8.90$ g/cm³; $\rho_{Cu}=8.92$ g/cm³; $\rho_{Al}=2.7$ g/cm³.

Rydberg-Konstante: $R_V = 3,2899 \cdot 10^{15}$ s⁻¹.

Abschirmkonstanten für Moseley-Gesetz: $\sigma_K = 1$, $\sigma_L = 7,4$ [34].

Tabelle 28.4: Energieniveaus der Anodenmaterialien

Anode	E_K	E_{L_1}	E_{L_2}	E_{L_3}	E_{M_1}
Fe (Z=26)	7 112,0 eV	846,1 eV	721,1 eV	708,1 eV	92,9 eV
Cu (Z=29)	8 978,9 eV	1 096,1 eV	951,0 eV	931,4 eV	119,8 eV
Mo (Z=42)	19 999,5 eV	2 865,1 eV	2 625,1 eV	2 520,2 eV	504,6 eV

Tabelle 28.5: Charakteristische Röntgenlinien der Anodenmaterialien

Anode	$E_{K\alpha_1}$	$E_{K\alpha_2}$	$E_{K\beta}$
Fe (Z=26)	6 404 eV	6 391 eV	7 058 eV
Cu (Z=29)	8 048 eV	8 028 eV	8 905 eV
Mo (Z=42)	17 479 eV	17 374 eV	19 599 eV

Tabelle 28.6: K-Absorptionskanten einiger Elemente

Element	Li	C	Al	Si	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	Mo	Zr	Sn	W
Z	3	6	13	14	25	26	28	29	30	42	40	50	74
λ_K [pm]	22662	4365	795	674	190	174	149	138	128	62	69	42	18

28.8 Auswertung

1. Alle Messwerte $N(\theta)$ sind bzgl. der Totzeit des Detektors zu korrigieren (s. Formel (28.2)). Alle weiteren Auswertungen werden mit diesen korrigierten Werten durchgeführt.
2. Das $N(\theta)$ Spektrum aus Messung 2 ist grafisch aufzutragen. Mit Hilfe der Bragg-Beziehung sind die den Linienmaxima entsprechenden Wellenlängen λ zu berechnen. Man berechne die zugehörigen Energien der charakteristischen Strahlung und ordne den jeweiligen Linien ihre Bezeichnung (z.B. K_α) und Ordnung n zu.
3. Tragen Sie die gemessenen charakteristischen Linien und die Grenzwellenlängen für unterschiedliche U_A in je einem Graphen auf. Bestimmen Sie die Intensität der Linien aus Messung 3 in Abhängigkeit von der Anodenspannung U_A . Bestätigen Sie grafisch das Gesetz (28.8). Berechnen Sie aus den Grenzwellenlängen mit Hilfe des Gesetzes von Duane und Hunt die Plancksche Konstante.
4. Bestimmen Sie aus Messung 4 Lage und Energie der gemessenen Absorptionskanten. Zeichnen Sie dazu die Messwerte halblogarithmisch auf. Berechnen Sie durch das Moseley Gesetz die Rydberg-Konstante unter der Annahme, dass für K-Elektronen die Abschirmkonstante $\sigma \approx 1$ ist.
5. Bestimmen Sie die Absorptionskoeffizienten μ/ρ der Materialien aus Messung 5 in Abhängigkeit von der Wellenlänge λ und tragen Sie die Messwerte $N(\theta)$ grafisch auf. Verifizieren Sie grafisch die Gültigkeit von $\mu/\rho \sim \lambda^3$ im gemessenen Wellenlängenbereich.

28.9 Bemerkungen

Keine.

29 Radioaktivität

Natürliche und künstliche Radioaktivität spielt eine wichtige Rolle im technischen, gesundheitlichen und politischen Bereich. Für Physikerinnen und Physiker sind Kenntnisse von Strahlungserzeugung und Messung noch wichtiger. Im Rahmen des Praktikums ein Versuch »Radioaktivität« durchgeführt, in dem die Radioaktivität eines in einer Am-Be Neutronenquelle für verschiedene Zeiträume aktivierten Silber-Plättchens gemessen werden. Die Messung läuft computergesteuert.

29.1 Stichworte

Natürliche und künstliche Radioaktivität, radioaktive Zerfälle, Isotope, Zerfallsgesetz, Aktivierungsgesetz, Halbwertszeit, Nachweis ionisierender Strahlung, Geiger-Müller-Zählrohr, Abschirmung radioaktiver Strahlung, χ^2 -Anpassung

29.2 Literatur

BS:4; Gerthsen; Wal; Dem-4; Mayer-Kuckuck: Kernphysik [65]; Musiol: Kern und Elementarteilchenphysik [68]; Povh, Rith, Scholz, Zetsche: Teilchen und Kerne [72]; Frauenfelder, Henley: Teilchen und Kerne [25]; Bevington, Robinson: Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences [4].

29.3 Zubehör



Bild 29.1: Der Versuch »Radioaktivität«.

Bild 29.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: Silberplättchen mit den benötigten Isotopen, Am-Be-Quelle zur Aktivierung, Geiger-Müller Zählrohr, Computer mit Datenaufnahmesoftware, Stoppuhr.

29.4 Grundlagen

Der Versuch führt in einige Grundlagen der Kernphysik ein und zeigt die typischen Einsatzgebiete von Computern im Bereich der Experimentalphysik. Der Rechner ermöglicht die Messung und Sicherung der Messdaten und nimmt damit dem Experimentator Zeitmessungen mit einer Stoppuhr, das Ein- und Ausschalten der Zählapparatur und die Protokollierung der Daten ab. Daneben soll dieser Versuch auch zeigen, wie die gesicherten Rohdaten mit Rechnerhilfe über eine χ^2 -Minimierung sehr elegant ausgewertet werden können. Der Praktikumsversuch »Radioaktivität« läuft damit unter Bedingungen ab, die in der wissenschaftlichen Forschung gegeben sind. Natürlich müssen die eingesetzten Programme in der Regel für jede spezielle Anwendung vom Experimentator entwickelt und implementiert werden. Zur Datenaufnahme ist für diesen Versuch bereits eine entsprechende Software programmiert worden. Für die Datenanalyse ist Ihnen freigestellt, ob Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und eine eigene Analysesoftware entwickeln möchten, oder ob Sie auf Rechnerunterstützung verzichten möchten. Der Versuch soll aber ausdrücklich dazu motivieren, sich mit dem computergestützten χ^2 -Verfahren zu befassen.

Ziel des Versuches ist es, die Lebensdauern der Silberisotope $^{108}_{47}\text{Ag}$ und $^{110}_{47}\text{Ag}$ über deren häufigsten β -Zerfall aus den Abklingkurven zu bestimmen. Zur Aktivierung der Proben wird eine Am-Be-Quelle eingesetzt. Die Anfangsaktivität A_0 der Silberplättchen ist dabei abhängig von der Aktivierungszeit t_A : Je länger die Proben in unmittelbarer Nähe der Quelle verbleiben, um so höher ist die Anfangsaktivität. Diese Anfangsaktivität kann nicht beliebig groß werden, sondern hat einen Grenzwert, der mit zunehmender Aktivierungszeit asymptotisch erreicht wird. Die Bestimmung der Grenzwerte beider Isotope aus den Aktivierungskurven bildet den zweiten Teil der Datenanalyse.

29.4.1 Wechselwirkungen

Alle beobachteten Kräfte lassen sich vier Wechselwirkungen zuordnen:

- Gravitation
- Elektromagnetische Wechselwirkung
- Schwache Wechselwirkung
- Starke Wechselwirkung

Die Gravitation wirkt zwischen allen massebehafteten Teilchen, kann für diesen Versuch aber wegen den nur sehr kleinen auftretenden Massen vernachlässigt werden. Der Elektromagnetismus wirkt zwischen geladenen Teilchen und wird über ein Photon vermittelt. Damit ist die elektromagnetische Wechselwirkung der prägende Prozess der Physik der Atomhülle, d. h. der Chemie. So geht das Coulombgesetz als elementares Kraftgesetz des Elektromagnetismus bereits in das Bohrsche Modell ein, und führt in der quantenmechanischen Formulierung zwangsläufig zur Schalenstruktur der Atome. Die Tatsache, dass Emission oder Absorption von Photonen Übergänge zwischen den Energieniveaus der Atomhülle ermöglichen, ist eine direkte Folgerung der Quantenelektrodynamik (QED), der grundlegenden Theorie der elektromagnetischen Wechselwirkung.

Die fundamentale Bedeutung der schwachen Wechselwirkung besteht darin, dass mit ihr Wechselwirkungen zwischen Objekten beschrieben werden, die nach der klassischen Physik

nicht zu erklären sind. Das typische Beispiel ist der β -Zerfall des Neutrons, an dem Hadronen (Teilchen, die aus Quark zusammengesetzt sind) und Leptonen (z. B.: e , γ , ν) beteiligt sind:



Solch ein Prozess kann im Rahmen des Elektromagnetismus nicht erklärt werden. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch die schwache Wechselwirkung über eine Quantenfeldtheorie beschrieben werden kann, wobei das W^\pm - und das Z^0 -Boson die Rolle des Photons übernehmen.

Die starke Wechselwirkung wirkt zwischen einzelnen Quarks unterschiedlicher Farbladung (rot, grün, blau) und wird über die Quantenchromodynamik (QCD) beschrieben. Hier übernehmen farbige Gluonen die Rolle des Photons. Da die Quantenelektrodynamik bis heute numerisch praktisch nicht zu handhaben ist, benutzt man in der Kernphysik eine vereinfachte effektive Wechselwirkung, die Kernkraft. Die Kernkraft wirkt zwischen zwei Nukleonen (p oder n) und ist dafür verantwortlich, dass Kerne überhaupt stabil existieren. So sollte ein Heliumkern wegen der elektromagnetischen Abstoßung der beiden Protonen auf den ersten Blick sehr instabil sein. Erst die sehr stark anziehende, zusätzlich wirkende Kernkraft führt zu einem stabilen α -Teilchen.

Ebenso wie die elektromagnetische Kraft zwischen Elektronen in der Quantenphysik zur Schalenstruktur der Atomhülle führt, folgt aus der Kernkraft zwischen Nukleonen ein Schalenmodell für Kerne. Die einzelnen Schalen, denen Energieniveaus entsprechen, können mit Protonen und Neutronen aufgefüllt werden, wobei besonders stabile, "magische" Kerne (vgl. Edelgaskonfiguration in der Chemie), aber auch instabile Kerne gebildet werden können. Die instabilen Nuklide können dabei über einen radioaktiven Zerfall in andere Kerne umgewandelt werden.




Bild 29.2: Schematischer Verlauf des Potentials für Proton und Neutron im Fermigasmodell. Das Protonenpotential ist leicht erhöht und zeichnet sich durch einen Coulombwall aus, da Protonen als geladene Teilchen auch der elektromagnetischen Kraft unterliegen.

29.4.2 Zerfallsarten

α -Zerfall: α -Teilchen sind identisch mit dem Nuklid ${}^4_2\text{He}$, das eine besonders hohe Stabilität besitzt, da sowohl die Protonenzahl $Z=2$ und die Neutronenzahl $N=2$ magischen Zahlen entsprechen. Die allgemeine Reaktionsgleichung lautet



wobei X und Y die chemischen Symbole der Nuklide repräsentieren.

β -Zerfall: Unter β -Zerfall versteht man die folgenden Kernreaktionen:



Sie tragen die Bezeichnungen β^- -Zerfall, β^+ -Zerfall und Elektroneneinfang und sind elementare Prozesse der schwachen Wechselwirkung. Elektroneneinfang und β^+ -Zerfall führen zu dem gleichen Tochternuklid und kommen deshalb häufig nebeneinander vor.

γ -Zerfall: Die Reaktionsgleichung für den γ -Zerfall lautet:



Darin weist der Stern (*) darauf hin, dass sich der Kern in einem angeregten Zustand befindet.

Spontane Spaltung: Sehr schwere Kerne können ohne Energiezufuhr in zwei leichtere Kerne zerfallen, wobei in der Regel 1–3 Neutronen emittiert werden. Diesen Vorgang nennt man spontane Spaltung. Daneben findet die durch Neutroneneinfang ausgelöste neutroneninduzierte Spaltung statt. Wesentlich für diesen Vorgang ist, dass das Neutron durch seinen Einfang eine Bindungsenergie von etwa 8 MeV auf den Kern überträgt und auf diese Weise den Spaltungsvorgang einleitet.




Bild 29.3: Die β -stabilen Kerne in der Z-N-Ebene. Wegen der elektromagnetischen Abstoßung der Protonen besitzen stabile Kerne einen leichten Neutronenüberschuss.

29.4.3 Die Am-Be-Quelle

Die Neutronenquelle besteht aus einer Mischung der Nuklide ^{241}Am und ^9Be . In ihr laufen die folgenden Kernreaktionen ab:



wobei die kinetische Energie der α -Teilchen $E_\alpha = 5.5 \text{ MeV}$ beträgt. Die energiereichen α -Teilchen erzeugen Neutronen über die Reaktionen



Die zunächst energiereichen Neutronen werden durch wasserstoffhaltiges Material (hier Paraffin) abgebremst und gesammelt (moderiert) und können dann von den beiden in der Natur gleichzeitig auftretenden stabilen Silberisotopen eingefangen werden:



Die Nuklide $^{108}_{47}\text{Ag}$ und $^{110}_{47}\text{Ag}$ sind β^- -Strahler, deren Halbwertszeit gemessen wird. Als Nachweisgerät dient dabei ein Geiger-Müller-Zählrohr, wie es auch für die Röntgenröhre eingesetzt wird (Beschreibung siehe Versuch Röntgenstrahlung).

29.4.4 Das Zerfallsgesetz

Für den radioaktiven Zerfall gilt das Zerfallsgesetz

$$\dot{N}(t) = \dot{N}_0 \cdot e^{-\lambda t}. \quad (29.11)$$

Darin bedeutet $\dot{N}(t)$ die Zerfallsrate (Anzahl pro Zeiteinheit) zum Zeitpunkt t , $\dot{N}_0 = \dot{N}(t=0)$ die Zerfallsrate unmittelbar nach Abschluss der Aktivierung und λ die Zerfallskonstante. Für die Anfangszerfallsrate \dot{N}_0 gilt das Aktivierungsgesetz

$$\dot{N}_0(\tau) = \dot{N}_0^\infty (1 - e^{-\lambda \tau}), \quad (29.12)$$

worin τ die Aktivierungszeit bedeutet. Die Halbwertszeit T ist definiert als diejenige Zeit, nach der im Mittel gerade die Hälfte aller aktiven Kerne zerfallen sind. Damit gilt:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T}. \quad (29.13)$$

29.5 Fragen

1. Wie hängt die mittlere Bindungsenergie pro Nukleon von der Massenzahl ab?
2. Wie kann man die Gleichungen (29.11), (29.12) und (29.13) herleiten?
3. Wie lassen sich die unterschiedlichen Arten von Strahlen (α , β , γ , n) abschirmen?
4. Was ist der Nulleffekt, woraus setzt er sich zusammen?

29.6 Durchführung

Achtung: Man beachte die Hinweise des Assistenten zum Umgang mit radioaktiven Präparaten und mache sich *vor* der ersten Messung mit der Durchführung des Versuches vertraut! Es ist verboten während dieses Versuches zu essen, zu trinken oder zu rauchen. Es empfiehlt sich nach Abschluss des Versuches die Hände zu waschen.

Im Versuch werden die Abklingkurven des zuvor in der Quelle für 1 Minute (bzw. 2, 4, 8 Minuten) aufaktivierte Silberplättchens gemessen. Abschließend wird die Nullrate der natürlichen Strahlung gemessen. Insgesamt sind also fünf Messreihen aufzunehmen.

29.6.1 Vorbereitung

Bevor eine Messung durchgeführt werden kann, muss der PC korrekt mit dem Messgerät verbunden sein, was normalerweise der Fall sein sollte. Sonst reicht es, die DIO-Eingangsleitung der PCI-Karte im PC mit der entsprechenden Buchse des Messgerätes zu verbinden.

Zur Messung muss das Messgerät eingeschaltet sein, der Timer sollte auf »Aus« stehen und die Messung mit »Start« gestartet werden. Das Gerät kann nun für den Rest des Versuchs ignoriert werden, von der Kontrolle der Aktivität über den Zähler einmal abgesehen.

Schalten Sie den Praktikumsrechner ein (LINUX und melden Sie sich am Rechner an (Login: prakt, Passwort: prakt). Starten Sie das Programm »kAktivität« (Icon auf dem Desktop). Die Bedienung dieses Messprogramms sollte eigentlich recht intuitiv sein.

29.6.2 Aufaktivierung des Silberplättchens

Ein nicht mehr aktives Silberplättchen wird mit der Pinzette auf den langen Metallträger gesetzt und vorsichtig durch die schmale Öffnung in der Vorderseite der Abschirmung der Quelle eingeführt.¹ Die Probe wird so in die Nähe der Am-Be-Probe gebracht und die Neutronenbestrahlung des Plättchens – und damit auch die Aktivierung – beginnt. Starten Sie sofort nach dem Einschleiben die Stoppuhr, die die Aktivierungszeit misst.

29.6.3 Datennahme

Die Datennahme erfolgt mit einem speziell für diesen Versuch entwickelten Programm unter dem Betriebssystem LINUX.

Beim Zerfall der radioaktiven Probe wird die entstehende Gammastrahlung (und gleichzeitig auch die immer vorhandene natürliche Strahlung) vom Geiger-Müller-Zählrohr registriert und in einen Spannungsimpuls umgesetzt. Dieser Impuls wird auf eine Digitalen Eingabekarte im PC gegeben, die von der Datennahmesoftware `kaktivitaet` ausgelesen wird. Das Programm zählt dabei die in einem vorgegebenen Zeitintervall (*Bin*) vom Zählrohr registrierten Ereignisse und gibt den ermittelten Wert auf dem Bildschirm aus.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

¹ Die Neutronenquelle ist in einem abgeschirmten, blauen Fass eingebaut, welches zu Praktikumsbeginn in den Gegenüberliegenden Raum gestellt wird. Dort sollte auch der Metallträger mit Pinzette zu finden sein. Der Metallträger mit Ag-Plättchen wird dann in den seitlichen Schlitz eingeschoben.

1. Nach genau 1 Minute (bzw. 2, 4, 8 Minuten) wird die Probe vorsichtig aus der Quelle entfernt. In dem Moment, in dem Sie nun eine aktivierte Probe aus der Quelle ziehen, starten Sie am Computer eine neue Messung über die Schaltfläche »Starte Zeit«.²
2. Dann wird das aktivierte Plättchen mit der Pinzette vom langen auf den kurzen Metallhalter umgesetzt. Mit diesem kurzen Halter führt man das aufaktivierte Silberplättchen nun in das mit Blei abgeschirmte Geiger-Müller-Zählrohr neben dem Computer ein. Zusammen mit der Einführung der Probe in das Zählrohr wird nun die Messung selbst durch einen Klick auf »Starte Messung« gestartet
3. Wenn Sie genügend Messwerte haben, der Aktivitätsverlauf also bis zum Schluss gut zu erkennen ist, beenden Sie die Messung mit »Abbrechen«.
4. Nun können Sie die Messwerte über die Schaltfläche »Drucken« auf dem angeschlossenen Drucker ausgeben und über »Speichern« auf der Festplatte speichern. Hierbei wird automatisch ein Verzeichnis mit den aktuellen Datum angelegt. Bitte benutzen Sie nur dieses Verzeichnis und lassen alles andere unverändert! Die Ausgabe in der Datei besteht nun aus vielen Messpunkten (Zeilen), in denen die erste Spalte die bis dahin vergangene Zeit angibt und die zweite Spalte die gemessene Aktivität der letzten 5 Sekunden.
5. Beachten Sie: Der Nullpunkt für die Zeit ist der Moment, in dem die Probe aus der Quelle gezogen wird!
6. Wiederholen Sie diese Schritte für alle Messreihen (alle Aktivierungszeiten).

29.7 Angaben

Die Halbwertszeiten der Isotope lauten: ${}_{47}^{110}\text{Ag} : T_A = 24,6 \text{ s}$; ${}_{47}^{108}\text{Ag} : T_B = 157 \text{ s}$; ${}_{95}^{241}\text{Am} : T = 432,2 \text{ y}$.

29.8 Auswertung

Im Versuch sind fünf Datenreihen gemessen worden, z. B. `1min.dat`, `2min.dat`, `4min.dat`, `8min.dat` und `nullrate.dat`. Aufgabe der Analyse ist es nun, aus diesen Rohdaten die Zerfallskurven, Aktivierungskurven, Halbwertszeiten und maximalen Anfangsaktivitäten der beiden radioaktiven Silberisotope zu bestimmen. Hauptschwierigkeit dabei ist, dass die aufgenommenen Zählraten eine Überlagerung zweier Zerfälle sind, die nicht unmittelbar zu trennen sind.

Im Folgenden werden zwei alternative Analysemethoden vorgestellt: Die erste ist ein eher ungenaues schrittweises Verfahren, das sich ohne Rechnerunterstützung durchführen lässt. Die zweite Methode basiert auf einer χ^2 -Minimierung, die nur mit Computerhilfe ausführbar ist. Den PraktikantInnen bleibt überlassen, nach welchem der beiden Verfahren (oder vielleicht einer dritten Methode?) die Daten analysiert werden. An dieser Stelle soll lediglich dazu ermuntert werden, sich in die χ^2 -Methode einzuarbeiten, da dieses Verfahren universell, d. h. auch für andere Versuchsauswertungen, einsetzbar ist und sich in der Praxis etabliert und bewährt hat.

² Vorher vorbereiten.

Da man es in diesen Versuch mit der Summe zweier Exponentialfunktionen zu tun hat, wird empfohlen, sich vor der Auswertung die Logarithmengesetze in Erinnerung zu rufen.

29.8.1 Die »klassische« Methode

1. Bestimmung der statistischen Messunsicherheit jedes einzelnen Messwertes:
Da der radioaktive Zerfall der Poisson-Statistik gehorcht, ist der Messfehler der Zählrate N als \sqrt{N} gegeben.
2. Bestimmung der Nullrate aus der Nullratenmessung.
3. Korrektur der Zählraten um die Nullrate. Wie ändert sich die Unsicherheit der einzelnen Zählraten?
4. Grafische Darstellung (linear und halblogarithmisch) der um die Nullrate korrigierten Abklingkurven in Abhängigkeit von der Zeit. Man zeichne die zur jeder Einzelmessung gehörige statistische Unsicherheit als Fehlerbalken ein.
5. In der logarithmischen Auftragung zeigen sich die beiden Isotope jeweils als Geraden. Unter der Annahme, dass das kurzlebige Isotop (A) sehr schnell abklingt, lassen sich für hohe Zeiten Geraden an die Abklingkurven anpassen. Die y-Achsenabschnitte dieser Geraden geben dann jeweils den Logarithmus der Anfangsaktivität für das langlebige Isotop (B) an. Aus den Steigungen extrahiere man die Halbwertzeiten $T_B^{1 \text{ min}}$, $T_B^{2 \text{ min}}$, $T_B^{4 \text{ min}}$ und $T_B^{8 \text{ min}}$, die anschließend gewichtet zu mitteln sind.

In diesem Auswertungsteil sollen also insgesamt fünf Größen (plus Fehler) bestimmt werden: Die Anfangsaktivitäten $N_{B,0}^{1 \text{ min}}$, $N_{B,0}^{2 \text{ min}}$, $N_{B,0}^{4 \text{ min}}$, $N_{B,0}^{8 \text{ min}}$ und die gewichtete Halbwertzeit T_B .

6. Man subtrahiere aus den um die Nullrate korrigierten Abklingkurven (in linearer Darstellung) jeweils die berechneten Abklingkurven für das langlebige Isotop (B) und stelle das Ergebnis in logarithmischer Darstellung grafisch dar.
7. Aus den um die Nullrate und Isotop (B) korrigierten logarithmischen Abklingkurven bestimme man durch Anpassen einer Geraden die Anfangsaktivitäten (plus Fehler) $N_{A,0}^{1 \text{ min}}$, $N_{A,0}^{2 \text{ min}}$, $N_{A,0}^{4 \text{ min}}$, $N_{A,0}^{8 \text{ min}}$ und die Halbwertzeit (plus Fehler) T_A für das kurzlebige Isotop (A).
8. Man zeichne in der Grafiken aus Teil 5 die nun einzeln bekannten Abklingkurven für Isotop (A) und (B) mit ein.
9. Bestimmung der Aktivierungskurve für Isotop (A):
Die vier Anfangsaktivitäten $N_{A,0}^{1 \text{ min}}$, $N_{A,0}^{2 \text{ min}}$, $N_{A,0}^{4 \text{ min}}$ und $N_{A,0}^{8 \text{ min}}$ sind in Abhängigkeit von der Aktivierungszeit inklusive Fehlerbalken grafisch darzustellen. Man bestimme den asymptotischen Grenzwert für unendlich lange Aktivierungszeit $N_{A,0}^\infty$.
10. Grafische Darstellung der Aktivierungskurve und Bestimmung der maximalen Anfangsaktivität $N_{B,0}^\infty$ für Isotop (B).
11. Vergleich der Halbwertzeiten mit den Literaturwerten. Diskussion der Ergebnisse.

29.8.2 Die χ^2 Methode

1. Umrechnung der Rohdaten in physikalische, fehlerbehaftete Größen analog zu Teil 1 und 2 der »klassischen Methode«.
2. Grafische Darstellung (linear und logarithmisch) der Abklingkurven und der Nullratenmessung in Abhängigkeit von der Zeit inklusive Fehlerbalken. Die Abklingkurven brauchen im Gegensatz zu Teil 3 der »klassischen Methode« hier nicht um die Nullrate korrigiert zu werden.
3. Bestimmung der Nullrate N^{Null} , der Anfangsaktivitäten $N_{A,0}^{1 \text{ min}}, N_{A,0}^{2 \text{ min}}, N_{A,0}^{4 \text{ min}}, N_{A,0}^{8 \text{ min}}, N_{B,0}^{1 \text{ min}}, N_{B,0}^{2 \text{ min}}, N_{B,0}^{4 \text{ min}}, N_{B,0}^{8 \text{ min}}$ und der Halbwertzeiten T_A, T_B der beiden Isotope (A) und (B) über eine simultane χ^2 -Anpassung an alle Messdaten:

Dieser Versuch lässt sich über eine χ^2 -Minimierung auswerten, da der funktionale Zusammenhang $f(t)$ der Abklingkurven bekannt ist. Konkret handelt es sich um eine Summe aus einer Exponentialfunktion für Isotop (A), einer Exponentialfunktion für Isotop (B) und der konstanten Nullrate mit

$$f(t) = \begin{cases} N_{A,0}^{1 \text{ min}} \cdot e^{-\frac{\ln 2}{T_A} t} + N_{B,0}^{1 \text{ min}} \cdot e^{-\frac{\ln 2}{T_B} t} + N^{\text{Null}} & \text{für 1 Minute Aktivierungszeit,} \\ N_{A,0}^{2 \text{ min}} \cdot e^{-\frac{\ln 2}{T_A} t} + N_{B,0}^{2 \text{ min}} \cdot e^{-\frac{\ln 2}{T_B} t} + N^{\text{Null}} & \text{für 2 Minuten Aktivierungszeit,} \\ N_{A,0}^{4 \text{ min}} \cdot e^{-\frac{\ln 2}{T_A} t} + N_{B,0}^{4 \text{ min}} \cdot e^{-\frac{\ln 2}{T_B} t} + N^{\text{Null}} & \text{für 4 Minuten Aktivierungszeit,} \\ N_{A,0}^{8 \text{ min}} \cdot e^{-\frac{\ln 2}{T_A} t} + N_{B,0}^{8 \text{ min}} \cdot e^{-\frac{\ln 2}{T_B} t} + N^{\text{Null}} & \text{für 8 Minuten Aktivierungszeit und} \\ N^{\text{Null}} & \text{für die Nullratenmessung.} \end{cases}$$

Diese Formulierung beinhaltet die Bedingungen, dass die Halbwertzeiten der beiden Isotope jeweils für alle Messungen gleich sein müssen, und dass die Nullrate für alle Messungen konstant ist. Aufgabe des χ^2 -Verfahrens ist es nun, die 11 Parameter und deren statistische Unsicherheiten so zu bestimmen, dass $f(t)$ die gemessenen Daten möglichst optimal (im Sinne der Statistik) beschreibt.

Dazu wird eine Funktion χ^2 definiert, die die Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment in Form der quadratischen Abweichung zwischen $f(t)$ und den gemessenen Daten y unter Berücksichtigung des Messfehlers σ_y und des Modellfehlers $\sigma_{f(t_i)}$ quantifiziert:

$$\chi^2 := \sum_i \frac{(f(t_i) - y_i)^2}{\sigma_{f(t_i)}^2 + \sigma_{y_i}^2} \quad (29.14)$$

Da der radioaktive Zerfall der Poisson-Statistik gehorcht, gilt für diesen Versuch $\sigma_{y_i} = \sqrt{y_i}$. Der Modellfehler der Theorie wird für diesen Versuchsteil als $\sigma_{f(t_i)} = 0$ angenommen. Die Summe läuft über alle Messpunkte $i = 1, \dots, n$.

χ^2 ist für diesen Versuchsteil also eine 11-dimensionale Funktion der gesuchten Parameter. Es ist anhand der Definition klar, dass derjenige Parametersatz das Experiment optimal beschreibt, bei dem χ^2 gerade minimal wird. Die Hauptaufgabe besteht also darin, dieses Minimum numerisch zu bestimmen, wozu man in der Regel auf bekannte Algorithmen zurückgreift (z. B. Marquardt-Levenberg (gnuplot, xmgrace), siehe Webseiten).

Um die statistische Unsicherheit eines so bestimmten Parameters zu ermitteln, wird der entsprechende Parameter ausgehend vom χ^2 -Minimum so lange variiert, bis sich χ^2 gerade um 1 vergrößert. Die dafür nötige Variation des Parameters entspricht dann gerade seinem Fehler.

Die Zulässigkeit χ^2 -Methode setzt voraus, dass $f(t)$ den funktionalen Zusammenhang des Messdaten richtig beschreibt und in unserem Fall die Daten tatsächlich nach der Poisson-Statistik verteilt sind. Um diese Annahmen zu testen, betrachtet man abschließend das *reduzierte* χ^2 ,

$$\chi_{\text{red}}^2 := \frac{\text{minimales } \chi^2}{\text{Anzahl der Freiheitsgrade}}. \quad (29.15)$$

Die Anzahl der Freiheitsgrade ist dabei gerade die Anzahl der Datenpunkte minus die Anzahl der Parameter. Nach den Gesetzen der statistischen Mathematik sollte sich für χ_{red}^2 ein Wert von 1,0 ergeben. Ist dies nicht der Fall, so deutet dies auf eine Verletzung einer oder mehrerer Annahmen hin.

In der Auswertung bestimme man die 11 Parameter inklusive Fehler nach dem beschriebenen oder einem analogen Verfahren und diskutiere die Ergebnisse anhand des reduzierten χ^2 . Für die Berechnungen kann bei Bedarf auf vorhandene Software zurückgegriffen werden.

4. Man zeichne in die Grafiken aus Teil 2 die jeweiligen Abklingkurven für Isotop (A) und (B), die Nullrate, sowie die Summe $f(t)$ ein.
5. Bestimmung der Aktivierungskurve für Isotop (A): Die vier Anfangsaktivitäten $N_{A,0}^{1 \text{ min}}$, $N_{A,0}^{2 \text{ min}}$, $N_{A,0}^{4 \text{ min}}$ und $N_{A,0}^{8 \text{ min}}$ sind in Abhängigkeit von der Aktivierungszeit τ inklusive Fehlerbalken grafisch darzustellen.

Der asymptotische Grenzwert für unendlich lange Aktivierungszeit $N_{A,0}^{\infty}$ wird über eine χ^2 -Anpassung mit $f(\tau) = N_{A,0}^{\infty} \left(1 - \exp\left(-\frac{\ln 2}{T_A} \tau\right) \right)$ ermittelt. Zu beachten ist, dass $\sigma_{f(\tau_i)} \neq 0$ ist, da die Halbwertszeit fehlerbehaftet ist. Im Gegensatz zu Teil 3 ist hier nur das Minimum einer eindimensionalen Funktion zu bestimmen, was numerisch erheblich einfacher ist.

Der ermittelte Wert für $N_{A,0}^{\infty}$ ist in die Grafik mit einzuzichnen und das reduzierte χ^2 ist zu diskutieren.

6. Auswertung der Aktivierungskurve für Isotop (B) analog zu Teil 5.
7. Vergleich der Halbwertszeiten mit den Literaturwerten. Diskussion der Ergebnisse.

29.9 Bemerkungen

Keine.

30 Die spezifische Wärme

Die spezifische Wärme wurde schon bei den Gasen behandelt, hier geht es jetzt um die spezifische Wärme von Festkörpern. Dabei spielen Phononen im Kristallgitter die entscheidende Rolle, wenn die Temperatur unterhalb der Debye-Temperatur liegt.

30.1 Stichworte

Spezifische Wärme, Wärmekapazität, Dulong-Petitsche Regel, Einstein-Funktion, Debye-Modell, Debye-Temperatur, Phononen, Freiheitsgrade.

30.2 Literatur

BS-6: Festkörper 1.3.1; Kittel:Festkörperphysik [42]; Reif [82]; Gradmann/Wolter: Grundlagen der Atomphysik (Akademie Verlag Frankfurt); Dem-3; Gerthsen; Kopitzki [50].

30.3 Zubehör




Bild 30.1: Der Versuch »Spezifische Wärme von Festkörpern bei tiefen Temperaturen«.

Bild 30.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör: 2 Kalorimeter, 1 Halterung, 2 Probekörper aus Aluminium und Beryllium bzw. Edelstahl (V2A) mit eingebautem Thermoelement, 1 Millivoltmeter, 2 Dewargefäße, 1 Stoppuhr, 2 Kupferrohre, 1 Netzgerät mit Ampèremeter (600 mA) und Voltmeter (45 V), Flüssiger Stickstoff, Eis.

30.4 Grundlagen

Im Unterschied zu Gasen werden die thermodynamischen Eigenschaften von Festkörpern wesentlich durch die diskreten, quantenmechanischen Energiezustände bestimmt. Wegen der, im Vergleich zu Gasen, geringen thermischen Ausdehnung und Kompressibilität kann die Volumenarbeit gegenüber den übrigen Änderung der inneren Energie U vernachlässigt werden. Es spielt keine Rolle mehr, ob die Zustandsänderung bei konstantem Druck oder konstantem Volumen stattfindet, so dass die Änderung der freien Enthalpie H den Änderungen der freien Energie F gleichgesetzt werden kann.

Die Zustandsgleichung fester Körper ist im isotropen Fall bestimmt durch:

$$p = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T \quad (30.1)$$

und kann durch Messung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten α , des Spannungskoeffizienten β und des Kompressionsmoduls B

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p ; \quad \beta = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V ; \quad B = -V \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T ; \quad (30.2)$$

mit $\alpha B = \beta p$ bestimmt werden. Wegen der geringen thermischen Expansion unterscheidet sich die Wärmekapazität des Festkörpers nur unwesentlich bei konstantem Druck oder Volumen $c_p \approx c_V$. Die Wärmekapazität setzt sich zusammen aus einem Gitter- und einem Elektronenanteil, da $U_{\text{ges}} = U_{\text{Gitter}} + U_{\text{Elektr}}$. Der Gitteranteil ist jedoch meist der bestimmende Anteil. Die spezifische Wärme eines Festkörpers der Masse M ist definiert durch:

$$c = \frac{1}{M} \cdot \frac{dU}{dT} \quad (30.3)$$

Nach der Dulong-Petitschen Regel haben alle Festkörper eine spezifische Wärme von $c_V = 3R$. Dies stimmt jedoch nur für genügend hohe Temperaturen, deshalb wollen wir dies genauer betrachten. Vereinfachend kann man die innere Energie U durch die thermische Energie des Gitters, als Summe der Energie der Gitterschwingungen (Phononen) beschreiben. Die innere Energie U eines Kristalls mit dem Volumen V , also die Energie der Gitterschwingungen ergibt sich aus:

$$U_{\text{Gitter}} = \sum_{j,q} \hbar \omega_j \left(n_{j,q} + \frac{1}{2} \right), \quad (30.4)$$

wobei $n_{j,q}$ die Bose-Einstein-Verteilung darstellt und über alle Dispersionszweige j und Wellenvektoren q zu summieren ist.

Mit dem Debye-Modell und der Debye-Temperatur θ_D mit $k_B \theta_D = \hbar \omega_D$ lässt sich hieraus die spezifische Wärme ableiten zu:

$$c_V = 9R \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \left[4 \int_0^{\frac{\theta_D}{T}} \frac{x^3 dx}{e^x - 1} - \left(\frac{\theta_D}{T} \right)^4 \frac{1}{e^{\theta_D/T} - 1} \right] \quad (30.5)$$

Für hohe und tiefe Temperaturen folgt hieraus:

$$T \gg \theta_D : c_V \approx 3R \text{ (Dulong-Petit)} \quad (30.6)$$

$$T \ll \theta_D : c_V \approx \frac{12\pi^4}{5} R \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \text{ (Debye)} \quad (30.7)$$

Der Elektronenanteil zu molaren Wärmekapazität ergibt sich genähert zu:

$$c_{el} \approx \frac{\pi}{2} \frac{\nu n_e k_B^2 T}{E_F}, \quad (30.8)$$

wobei E_F die Fermienergie, n_e die Elektronendichte und ν das molare Volumen bezeichnet.

30.5 Fragen

1. Wie funktioniert ein Thermoelement und warum ist der Referenzpunkt wichtig?
2. Was besagt die Regel von Dulong-Petit?
3. Welche Freiheitsgrade f hat man im Festkörper?
4. Wie passt das mit der Regel von Dulong-Petit zusammen?
5. Was passiert beim Übergang zu tieferen Temperaturen?
6. Worin unterscheiden sich Einstein und Debye-Modell?
7. Was besagt die Debye-Temperatur θ_D ?
8. Wie kommt man vom Debye-Modell auf die Dulong-Petitsche Regel?
9. Wie kann man die spezifische Wärme noch bestimmen?

30.6 Durchführung

1. Der Referenzkontakt des Thermoelementes (Rückseite) wird in das mit Eiswasser gefüllte Dewar-Gefäß getaucht. Während des gesamten Versuches ist darauf achten, dass sich genügend Eis im Gefäß befindet und der Kontakt richtig eintaucht.
2. Man hänge den Metallkörper in das auf Zimmertemperatur befindliche Kalorimeter und achte darauf, dass der Körper nicht die Kupferröhre berührt.
3. Vor dem Erwärmen des Probekörpers bestimmen Sie mit dem Thermoelement die Temperatur des Körpers als Funktion der Zeit (alle 30 Sekunden) für ca. 5 min.
4. Man erwärme den Metallkörper durch Zuführen elektrischer Energie und bestimme mit dem Thermoelement die Temperatur des Metallkörpers als Funktion der Zeit (alle 30 Sekunden). Der Strom soll konstant 0.5 A betragen! Dazu Spannung dauernd nachregeln und die jeweilige Spannung notieren!. Die Temperatur der Körper darf 80°C (4 mV) nicht überschreiten!
5. Nachdem der Heizstrom ausgeschaltet wurde, ist die Abkühlkurve des Probekörpers direkt für mindestens 10 min weiter zu messen.

6. Man hänge den Metallkörper in das mit flüssigem Stickstoff gefüllte Kalorimeter und wiederhole die Messung 1 (Flüssiger Stickstoff nur außerhalb der Kupferröhre, da der Körper nicht direkt mit dem flüssigen Stickstoff in Kontakt kommen darf). Achten Sie darauf, dass der Probekörper die Kupferröhre nicht berührt. Der Versuchsbeginn sollte erst dann erfolgen, wenn sich ein Temperaturgleichgewicht zwischen Metallkörper und Kalorimeter eingestellt hat.
7. Notieren Sie die an der Apparatur angegebenen Massen der gemessenen Körper. Notieren Sie bitte die Parameter des verwendeten Fe-Konstantan Thermoelements.

30.7 Angaben

Die Eichkurve für die verwendeten Thermoelemente ist hier in Bild 30.2 mit einer Näherungsformel angegeben. Die Näherungsformel für die Temperatur T in $^{\circ}\text{C}$ lautet für U in mV :




Bild 30.2: Thermoelement Fe-Konstantan mit Näherungsgleichung für Bezugstemperatur $T = 0^{\circ}\text{C}$.

$$T [^{\circ}\text{C}] = 0.219 + 20.456 \cdot U - 0.302 \cdot U^2 + 0.009 \cdot U^3. \quad (30.9)$$

Die Debye-Temperaturen θ_D lauten für: Al: 428 K, Be: 1440 K, V2A: ≈ 450 K.

30.8 Auswertung

1. Man zeichne die Temperatur der zwei Metallkörper als Funktion der Zeit, sowohl für die Raumtemperatur als auch die Stickstofftemperatur.
2. Es ist der ohmsche Widerstand R der beiden Cu-Heizdrähte für die verschiedenen Versuchstemperaturen aufzutragen und die hineingesteckte Energie P_{el} zu berechnen.
3. Für die verschiedenen Versuchstemperaturen ist die spezifische Wärme der zwei Metallkörper zu berechnen.

4. Tragen Sie die berechneten spezifischen Wärmen der Körper als Funktion der Temperatur auf und zeichnen Sie in die Grafik auch die Dulong-Petitschen Regel ein anzugeben.

30.9 Bemerkungen

Das Hantieren mit flüssigen Stickstoff erfolgt **ausschließlich** durch den Assistenten!

Flüssiger Stickstoff kann schwere Verbrennungen verursachen (Augen sehr gefährdet, immer Schutzbrille tragen!). Beim Verdampfen von großen Mengen flüssigen Stickstoffs besteht Erstickengefahr durch das Verdrängen des Sauerstoffs, daher auch der Name Stickstoff.

Nach Beendigung der ersten Raumtemperaturmessung kühlt man sinnvollerweise diesen Körper schon auf Stickstofftemperatur ab, während man die Raumtemperaturmessung für den zweiten Probekörper durchführt.

31 Der Operationsverstärker

Der Operationsverstärker (OPV) ist eins der wichtigsten Bauelemente für die Verarbeitung elektrischer Analog-Signale. Die »Operation«, die er an einem solchen Signal ausführt, wird allein durch die *Rückkopplung* bestimmt, die aus wenigen externen Schaltelementen (Widerstände, Kondensatoren usw.) besteht. Zu ihrer Berechnung genügen zwei Merkgeln. Vom inneren Aufbau des OPV braucht man dabei nichts zu verstehen. Diese Eigenschaften machen den OPV zu einem extrem flexiblen und vielseitigen Werkzeug der elektronischen Messtechnik. Der Operationsverstärker wird im Praktikum in verschiedenen Versuchen eingesetzt, z.B. im Versuch 12 »Große Widerstände«.

31.1 Stichworte

Operationsverstärker, Integrator, Differenzierer, Eingangswiderstand, Rückkopplung, Invertierender Verstärker.

31.2 Literatur

Rohe: Elektronik für Physiker [84]: Kap. 3-4; Weddigen, Jüngst: Elektronik [96]: Kap. 9-10; Horowitz, Hill: The Art of Electronics [38]: Kap. 4; NPP: Kap. 31.

31.3 Zubehör




Bild 31.1: Der Versuch »Operationsverstärker«.

Bild 31.1 zeigt ein Foto des Versuches mit Zubehör. Folgendes Zubehör steht für die Durchführung des Versuches zur Verfügung:

- Operationsverstärker (OPV) mit Spannungsversorgung für $\pm 15\text{ V}$
- Spannungsquelle ca. $1,5\text{ V}$ (Batterie) auf Steckbrett
- verschiedene Festwiderstände und Kondensatoren auf Steckbrettern
- verschiedene Potentiometer auf Steckbrettern
- zwei Druckknopfschalter auf Steckbrettern
- Verbindungsleitungen
- 3 Vielfach-Messinstrumente

31.4 Grundlagen

Der OPV wird symbolisch wie in Bild 31.2 dargestellt (alle Spannungen sind gegen Masse gemessen). Die Anschlüsse für die beiden Versorgungsspannungen $+U_V$ und $-U_V$ werden meist




Bild 31.2: Schaltsymbol des Operationsverstärkers

nicht gezeichnet. Ein typischer Wert von U_V ist 15 V .

Der OPV hat zwei Eingänge:

- den *nicht-invertierenden Eingang*, mit »+« bezeichnet, und
- den *invertierenden Eingang*, mit »-« bezeichnet.

An sie können die Spannungen U_P bzw. U_N gelegt werden. Am Ausgang erscheint die Spannung U_A . Sie ist auf ein Intervall zwischen den beiden Versorgungsspannungen beschränkt; typisch ist $-U_V + 1\text{ V} \lesssim U_A \lesssim +U_V - 1\text{ V}$. Wir betrachten zunächst einen *idealen Operationsverstärker*. Dieser hat folgende Eigenschaften:

- Er ist ein reiner *Differenzverstärker*: U_A hängt allein von der Differenz ($U_P - U_N$) der beiden Eingangsspannungen ab.
- Die Leerlauf-Verstärkung (s. unten) ist unendlich groß.
- Eine gleichgroße Änderung *beider* Eingangsspannungen U_P und U_N (d.h. eine »Gleichtakt-«, *common-mode*-Änderung) ändert U_A nicht.
- In die Eingänge P und N fließen keine Ströme, d.h. die Eingangswiderstände sind unendlich groß.
- Die Ausgangsspannung U_A ist unabhängig vom Ausgangsstrom; der Quellwiderstand des Ausgangs ist Null.

Ändert man die Spannung U_P am *nicht-invertierenden Eingang*, dann ändert sich die Ausgangsspannung U_A im *gleichen* Sinn. Ändert man dagegen die Spannung U_N am *invertierenden Eingang*, dann ändert sich U_A im *entgegengesetzten* Sinn. Hieraus erklären sich die Namen »nicht-invertierend« bzw. »invertierend« der beiden Eingänge. Die Kürzel »+« bzw. »-« der beiden Eingänge bedeuten also *nicht*, dass der »+«-Eingang positiver sein muss als der »-«-Eingang!

Der innere Aufbau des OPV aus Transistoren, Widerständen und anderen Bauelementen braucht den Anwender nicht zu interessieren. Heute ist ein OPV in der Regel ein integrierter Schaltkreis (IC). Es gibt hunderte verschiedener Typen von OPV, die sich nicht im Funktionsprinzip, sondern nur in einzelnen Eigenschaften unterscheiden. Nach diesen Eigenschaften sucht man den geeigneten Typ für eine gegebene Anwendung aus (Abschnitt 31.4.4).

31.4.1 Der OPV im Leerlauf

Wenn man an den OPV nur die Spannungsquellen für U_P an den Eingang »+ « bzw. U_N an den Eingang »- « sowie ein Voltmeter für U_A an den Ausgang legt, misst man die *Leerlaufverstärkung* (*open loop gain*) v_0 des OPV, definiert als

$$v_0 = U_A / (U_P - U_N). \quad (31.1)$$

Alle üblichen OPV haben sehr große Leerlaufverstärkungen ungefähr zwischen 10^4 und 10^6 . Als Folge davon hängt U_A nur in einer winzigen Umgebung von $(U_P - U_N) = 0$ überhaupt von $(U_P - U_N)$ ab. Für negativere Werte nimmt U_A den unteren Grenzwert an, für positivere den oberen Grenzwert: der Ausgang befindet sich in der negativen bzw. positiven *Sättigung*. Im Leerlauf ist der OPV also nicht brauchbar. Ganz anders verhält er sich aber, wenn man einen Teil der Ausgangsspannung auf die Eingangsseite zurückführt. Dieser Trick heißt *Rückkopplung* (*feedback*) und kann die Wirkung des Eingangssignals entweder unterstützen (*Mitkopplung*, positive feedback) oder ihr entgegenwirken (*Gegenkopplung*, negative feedback). In der Praxis wird die Gegenkopplung häufiger angewendet als die Mitkopplung.

31.4.2 Der gegengekoppelte Operationsverstärker

Die folgenden Beispiele sollen zeigen, dass das Verhalten des gegengekoppelten OPV im Idealfall allein durch die Art der externen Gegenkopplung vorgegeben wird. Verschiedene Gegenkopplungsschaltungen befähigen den OPV zu ganz verschiedenartigen »Operationen« am Eingangssignal. Davon hat er seinen Namen bekommen. Der Anwender braucht sich um den OPV selbst nicht zu kümmern, sondern muss nur zwei Merkregeln kennen (siehe Abschnitt 31.4.2) und danach die Gegenkopplungsschaltung entwerfen. Dies ist der Grund für die große Flexibilität des OPV.

Der nichtinvertierende gegengekoppelte OPV

Die zu verstärkende Spannung U_E wird an den nicht-invertierenden Eingang »+ « gelegt, also ist $U_P = U_E$. Von der Ausgangsspannung U_A wird durch Spannungsteilung ein fester Bruchteil an den invertierenden Eingang »- « zurückgeführt (also Gegenkopplung!), siehe Bild 31.3. Damit




Bild 31.3: Nichtinvertierender Verstärker

ist $U_N = U_A[R_1/(R_1 + R_2)]$. Dieses U_N wird in Gl. (31.1) eingesetzt und liefert die *Klemmenverstärkung* zwischen Eingangs- und Ausgangsklemme zu

$$v_{kl} = \frac{U_A}{U_E} = \frac{v_0}{1 + kv_0} = \frac{1}{k[1 + 1/(kv_0)]} \quad \text{mit} \quad k = \frac{R_1}{R_1 + R_2}. \quad (31.2)$$

Im Grenzfall des idealen OPV, also für $v_0 \rightarrow \infty$, wird die Klemmenverstärkung zu

$$v_{kl,\infty} = \frac{1}{k} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}, \quad (31.3)$$

sie ist also allein durch die Werte der Gegenkopplungs-Widerstände gegeben. Aber auch für $v_0 < \infty$ stimmt diese Formel recht gut. Ein konkretes Beispiel: Es seien $v_0 = 10^4$, $R_1 = 1 \cdot 10^3 \Omega$ und $R_2 = 99 \cdot 10^3 \Omega$. Die Klemmenverstärkung ist nach Gl.(31.2) $v_{kl} = 99,01$, also nur um 1% kleiner als $v_{kl,\infty} = 100$.

Wenn man sich die Schaltung vom Ausgang her ansieht, macht man eine wichtige Beobachtung: Die aus der Ausgangsspannung U_A durch den Spannungsteiler aus R_1 und R_2 zum invertierenden Eingang »-« zurückgeführte Spannung U_N ist genau so groß wie die Spannung U_P am Eingang »+«. *Die Spannung $U_P - U_N$ zwischen den beiden Eingängen ist Null.* Dass dies so sein muss, kann man sich wie folgt klarmachen: Wegen der sehr großen Verstärkung v_0 des OPV würde eine winzige Änderung von $U_P - U_N$ als eine große Änderung der Ausgangsspannung U_A erscheinen. Diese würde – über die Gegenkopplung – eben dieser Differenz $U_P - U_N$ so entgegenwirken, dass wieder $U_P - U_N = 0$ wird, die Eingänge also auf gleichem Potential liegen (natürlich nur so lange, wie der OPV nicht »übersteuert« ist, d.h. U_A nicht positiv oder negativ gesättigt ist). Aus dieser Überlegung ergibt sich für gegengekoppelte OPV-Schaltungen die wichtige

Merkregel 1: Beim gegengekoppelten OPV ist die Spannung zwischen beiden Eingängen Null (solange der Ausgang nicht gesättigt ist).

Mit dieser Regel und der

Merkregel 2: In die beiden Eingänge des OPV fließen keine Ströme

kann man praktisch alle Schaltungen mit idealem gegengekoppeltem OPV verstehen. Auch für nicht-ideale OPV gelten die Merkregeln als gute Näherung.

Der Spannungsfolger

Gegeben sei eine Spannungsquelle, die nur einen sehr kleinen Strom liefern kann (z.B. ein »Normalelement« oder eine Spannungsteilerschaltung mit großen Widerstandswerten). Die folgende Anordnung hat dieselbe Spannung am Ausgang wie am Eingang, stellt aber einen viel größeren Ausgangsstrom zur Verfügung, dessen Maximalwert nur vom Typ des OPV abhängt: In dieser




Bild 31.4: Spannungsfolger

Schaltung sind $R_1 = \infty$ und $R_2 = 0$; also ist die Klemmenverstärkung $v_{kl} = 1$. Da U_A stets gleich U_E ist, nennt man diese Anordnung *Spannungsfolger*.

Der invertierende gegengekoppelte OPV

Hier wird die Eingangsspannung U_E über einen Widerstand R_1 dem invertierenden Eingang zugeführt; dieser ist außerdem über den Widerstand R_2 mit dem Ausgang verbunden. Der nichtinvertierende Eingang liegt an Masse (Bild 31.5). Die Funktion dieser Schaltung ergibt sich sofort




Bild 31.5: Invertierender Verstärker

aus den beiden Merkgeln. Aus Regel 1 folgt: Der invertierende Eingang wird auf Massepotential gehalten, obwohl er nicht direkt mit Masse verbunden ist. Man bezeichnet diesen Punkt der Schaltung deshalb als »virtuelle Erde«. Aus Regel 1 und 2 folgt weiter: Aus der Quelle der Eingangsspannung U_E fließt ein Strom der Stärke $I_E = U_E/R_1$ zur virtuellen Erde am Eingang (nicht in den OPV hinein!); also fließt von dort der gleichgroße Strom $U_A/R_2 = I_E$ in den Ausgang des OPV. Diese Beziehung liefert sofort die Verstärkung

$$v_{kl,\infty} = \frac{U_A}{U_E} = -\frac{R_2}{R_1}. \quad (31.4)$$

Auch hier ist die Verstärkung allein durch die Gegenkopplung gegeben. Das Minuszeichen kennzeichnet die invertierende Funktion der Schaltung.

Der invertierende gegengekoppelte OPV hat – im Gegensatz zum nicht-invertierenden – den Nachteil eines endlichen Eingangswiderstands (nämlich R_1), mit dem die Quelle der Eingangsspannung belastet wird. Andererseits ist die »virtuelle Erde« am invertierenden Eingang sehr nützlich. Zum Beispiel können dort mehrere Eingangssignale ohne gegenseitige Beeinflussung zusammengeführt werden, was Rechenoperationen mit ihnen erlaubt.

Inverter

Die Multiplikation einer gegebenen Eingangsspannung mit dem Faktor $+1$ oder -1 gehört zu den einfachsten »Rechenoperationen« in der Analog-Elektronik. Den ersten Fall haben wir schon als Spannungsfolger kennen gelernt (siehe 31.4.2). Der Inverter (Signal-Umkehrer) ist nach Bild 31.5 speziell mit $R_2 = R_1$ aufgebaut, hat also die Klemmenverstärkung $v_{kl} = -1$.

Idealer Strom-Spannungs-Wandler

Das einfachste Gerät zur Umwandlung eines Stroms I_E in eine zu ihm proportionale Spannung ist ein ohmscher Widerstand R , an dem die Spannung $U_R = RI_E$ auftritt. Diese Anordnung ist aber fehlerträchtig, weil eben dieser endliche Widerstand R , bzw. der Spannungsabfall U_R an ihm, möglicherweise den zu messenden Strom beeinflusst. Abhilfe schafft ein invertierender OPV in der in Bild 31.6 folgenden Schaltung. Hier ist die Spannung am Eingang des Messgeräts, also an




Bild 31.6: Strom-Spannungs-Wandler

der virtuellen Erde, unabhängig von I_E stets Null; I_E fließt über R in den Ausgang des OPV. Die Ausgangsspannung ist $U_A = -RI_E$.

Summierverstärker, Digital-Analog-Wandler

Hier wird die »virtuelle Erde« am invertierenden Eingang zur Addition mehrerer Eingangssignale ausgenutzt, im folgenden Beispiel in Bild 31.7 mit drei Eingängen. Der Strom, der zur virtuellen Erde (und weiter zum Ausgang) fließt, ist $I_E = U_{E1}/R_{11} + U_{E2}/R_{12} + U_{E3}/R_{13}$. Sind alle vier Widerstände in der Schaltung gleichgroß, dann ist $U_A = -(U_1 + U_2 + U_3)$ (natürlich nur, solange der OPV nicht übersteuert wird).

Eine wichtige Variante kann als Digital-Analog-Wandler verwendet werden: Man wählt $R_{11} = R_2/4$, $R_{12} = R_2/2$ und $R_{13} = R_2$. Die Eingänge werden individuell entweder an Null oder eine




Bild 31.7: Summierverstärker

festen Spannung U_E , z.B. 1 V, gelegt. Verifizieren Sie selbst, dass die Ausgangsspannung U_A der 3-Bit-Binärzahl proportional ist, deren Bits in absteigender Folge an den Eingängen 1 bis 3 liegen! Dieser D/A-Wandler kann leicht auf mehr Bits erweitert werden.

Integrator

Eine wichtige Aufgabe der Analog-Elektronik ist die Integration einer zeitabhängigen Spannung $U_E(t)$. Dazu wird der OPV in der in Bild 31.8 folgenden Anordnung verwendet. Der Eingangs-




Bild 31.8: Integrator

strom $I_E(t) = U_E(t)/R$ fließt auf dem Weg über die virtuelle Erde zum Ausgang. Dabei lädt er den Kondensator C auf. Die Spannung am Kondensator – und damit auch die Ausgangsspannung U_A – ist dann das Integral

$$U_C = U_A = -\frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} U_E(t) dt. \quad (31.5)$$

Dabei ist t_1 der Beginn der Messung, vor dem durch kurzes Schließen des Schalters der Kondensator entladen worden ist, und t_2 das Ende der Messung (ab dem U_E Null ist). Im Prinzip bleibt U_A ab t_2 konstant und kann zu beliebiger Zeit abgelesen werden. Bedingung dafür sind aber ideale Eigenschaften des Kondensators und des OPV (keine Leckströme, keine Drift des Nullpunkts oder der Verstärkung). Der Integrator stellt also hohe Ansprüche an die Qualität dieser Komponenten.

31.4.3 Der Operationsverstärker mit positiver Rückkopplung

Die positive Rückkopplung (Mitkopplung) wird seltener eingesetzt als die Gegenkopplung. Hier soll nur ein Beispiel besprochen werden.

Komparator

Sehr oft muss man prüfen, ob eine Spannung U_X größer als eine Referenzspannung U_R ist oder nicht. Als primitiven Komparator (Spannungsvergleicher) könnte man einen OPV im Leerlauf benutzen (vgl. Abschnitt 31.4.1). Man legt z.B. U_X an den invertierenden und U_R an den nicht-invertierenden Eingang und sieht nach, ob U_A negativ oder positiv gesättigt ist. Diese Anordnung hat aber zwei Nachteile: (1) Wenn U_X sich langsam der Referenzspannung U_R nähert und diesen Wert überschreitet, wird U_A nicht augenblicklich von der einen in die entgegengesetzte Sättigung springen, sondern dafür eine gewisse Zeitspanne brauchen. Das erschwert z.B. die genaue Feststellung des Zeitpunkts, zu dem beide Spannungen gleich sind. (2) Wenn sich der langsam veränderlichen Spannung U_X kleine Schwankungen überlagern (»Rauschen« o.ä.), kann U_A bei ansteigendem oder abfallendem U_X unter Umständen mehrmals nacheinander zwischen den Sättigungswerten hin- und herwechseln, was meist unerwünscht ist.

Einen viel besseren Komparator erhält man durch positive Rückkopplung eines Teils von U_A auf den nicht-invertierenden Eingang des OPV nach folgendem Schaltbild in Bild 31.9. Da hier




Bild 31.9: Komparator

Mitkopplung vorliegt, gilt die erste Merkregel für dem gegengekoppelten OPV nicht: die beiden Eingänge können verschiedene Spannungen gegen Null haben!

Sei z.B. $U_X = 0$ und $U_R > 0$. Dann ist der Ausgang positiv gesättigt: $U_A = U_{A,+sat}$, und am nicht-invertierenden Eingang liegt wegen der positiven Rückkopplung die Spannung

$$U_{P,1} = U_R + (U_{A,+sat} - U_R) \frac{R_1}{R_1 + R_2}. \quad (31.6)$$

Lässt man jetzt U_X bis $U_{P,1}$ steigen, wird sich schließlich U_A vom positiven Sättigungswert abwärts entfernen; der OPV kommt in den Bereich, wo die Beziehung $U_A = v_0(U_P - U_N)$ gilt. Nunmehr fällt, wie Gl.(31.6) zeigt, mit U_A auch U_P . Dies setzt sich wegen der Mitkopplung weiter fort; U_A wird *aktiv*, also sehr schnell, bis zum negativen Sättigungswert $U_{A,-sat}$ getrieben oder »gekippt«. Die Spannung $U_{P,1}$, mit der U_X im Effekt verglichen wird, ist also nicht genau U_R ,

sondern etwas größer! Nach dem Kippen liegt am nicht-invertierenden Eingang die Spannung

$$U_{P,2} = U_R + (U_{A,-\text{sat}} - U_R) \frac{R_1}{R_1 + R_2}. \quad (31.7)$$

Der umgekehrte schnelle Kippvorgang findet demnach statt, wenn U_X von oben her den Wert $U_{P,2}$ erreicht, der kleiner als U_R ist.

Dieser aktive Komparator heißt »Schmitt-Trigger«. Er vermeidet nicht nur den ersten Nachteil des primitiven Komparators, sondern auch den zweiten, denn die Schwelle $U_{P,2}$ liegt tiefer als $U_{P,1}$. Der Abstand

$$H = U_{P,1} - U_{P,2} = (U_{A,+\text{sat}} - U_{A,-\text{sat}}) \frac{R_1}{R_1 + R_2} > 0 \quad (31.8)$$

beider Schwellen heißt die *Hysterese* des Schmitt-Triggers. Man macht ihn durch die Wahl von R_1 und R_2 möglichst klein, aber größer als die Amplitude eventueller störender Schwankungen von U_X .

Dass der Schmitt-Trigger nicht genau bei $U_X = U_R$ kippt, sondern bei $U_X = U_{P,1}$ bzw. $U_X = U_{P,2}$, bedeutet keinen Nachteil: in der Praxis kalibriert man ihn stets mit Signalen, deren Spannungen bekannt sind.

31.4.4 Nicht-ideale Operationsverstärker

In Abschnitt 31.4 wurde schon darauf hingewiesen, dass reale OPV in ihren Eigenschaften von einem idealen OPV abweichen. Welche Eigenschaften wie stark betroffen sind, hängt vom Typ des realen OPV ab. Oft muss man, um eine Eigenschaft ihrem Ideal möglichst anzunähern, größere Abweichungen bei anderen Eigenschaften in Kauf nehmen. Solche (und auch wirtschaftliche) Gesichtspunkte haben zu der Vielzahl von OPV-Typen geführt, die auf dem Markt angeboten werden. Für eine bestimmte Anwendung muss man den geeigneten OPV-Typ auf Grund einer Analyse der Schaltung aussuchen, die auch den Einfluss der nicht-idealen Eigenschaften des OPV einbezieht.

Die wichtigsten Abweichungen realer OPV vom Ideal sind:

- Die Leerlauf-Differenzverstärkung v_0 ist nicht unendlich groß, aber typ-abhängig mindestens 10^4 , oft auch weit größer.
- Die Ausgangsspannung ist nicht völlig unabhängig von Gleichtakt-Änderungen der Eingangsspannungen. Das Verhältnis der Differenzverstärkung zur Gleichtaktverstärkung gibt man als »Gleichtaktunterdrückung«, (englisch »common-mode rejection ratio«) an.
- Die Merkregel 2 gilt nicht genau: in die Eingänge können kleine Ströme fließen. Reale OPV haben typ-abhängig Eingangswiderstände von etwa 10^8 bis über $10^{12} \Omega$. Allgemein haben OPV mit Feldeffekt-Transistoren im Eingang größere Eingangswiderstände als solche mit bipolaren Transistoren.
- Reale OPV haben einen vom Typ abhängigen Maximalwert des Ausgangsstroms und bis zu diesem einen Ausgangswiderstand von wenigen Ohm anstelle von Null.
- Die Verstärkung eines realen OPV nimmt mit steigender Frequenz des Eingangssignals ab. In einer gegebenen Schaltung kann deshalb die Ausgangsspannung einem Sprung der Eingangs-Spannungsdifferenz nicht beliebig schnell folgen.

Wegen solcher Abweichungen gelten die beiden Merkgeln für gegengekoppelte OPV nicht mehr genau, aber immer noch als gute Näherung. Die Formeln, die eine gegebene Schaltung genau beschreiben, werden komplizierter. Einzelheiten findet man in der weiterführenden Literatur.

31.5 Fragen

Versuchen Sie bitte folgende Fragen zu beantworten. Bereiten Sie sich darauf vor, dass Sie in der Theoriestunde mit einer dieser Fragen konfrontiert werden.

1. Wie funktioniert ein Operationsverstärker?
2. Was ist die Leerlaufverstärkung?
3. Wie funktioniert ein Integrator und welche Parameter bestimmen die Ausgabe?
4. Wie funktioniert ein Differentiator und wo wendet man ihn an?

31.6 Durchführung

31.6.1 Vorbereitung

Betriebsspannungen

- a) Messung der beiden Betriebsspannungen $+U_V$ und $-U_V$ des OPV,
- b) Messung der Spannung der Batterie U_{batt} .

Leerlaufverstärkung des OPV

- a) Mit der Batterie, zwei gleichgroßen Festwiderständen und einem fein einstellbaren Potentiometer wird eine Spannungsquelle aufgebaut, deren Ausgangsspannung gegen Masse sich von positiven zu negativen Werten regeln lässt.
- b) Ein Eingang des OPV wird mit Masse verbunden, der andere mit der regelbaren Spannungsquelle und zusätzlich über einen großen Kondensator ($10\mu\text{F}$) mit Masse. Ein Voltmeter wird am Ausgang des OPV angeschlossen.
- c) Die Ausgangsspannung U_A des OPV wird als Funktion der Eingangsspannung U_E gemessen und aufgetragen, in besonders kleinen Schritten in der Umgebung von $U_E = 0$ [in dieser Umgebung kann die Spannung feiner eingestellt werden, wenn man zusätzlich dem Potentiometer beiderseits gleichgroße Festwiderstände vorschaltet] Die Leerlaufverstärkung v_0 des OPV im Bereich linearer Verstärkung und die beiden Sättigungsspannungen $U_{A,+sat}$ und $U_{A,-sat}$ werden bestimmt.
- d) Wiederholung der Messung b) ohne den Kondensator. Überlegen, woran der Unterschied zwischen den Ergebnissen liegen kann.

31.6.2 Der nicht-invertierende gegengekoppelte OPV

Grundschtaltung

- a) Aufbau der Grundschtaltung, wobei mit der Gegenkopplung eine Klemmenverstärkung $v_{kl} \approx 20$ gewählt wird. Die Eingangsspannung $U_E = U_P$ liefert die regelbare Quelle aus Abschnitt 31.6.1a.

- b) Messung der Ausgangsspannung U_A und der Spannung U_N am invertierenden Eingang als Funktionen der Eingangsspannung. Grafische Darstellung von U_A und $U_P - U_N$ als Funktionen der Eingangsspannung. Diskussion der Kurven, Bestimmung der Klemmenverstärkung v_{kl} , Vergleich mit dem berechneten Wert. Ermittlung des Bereichs der linearen Verstärkung.
- c) Wiederholung der Messung b mit einer anders gewählten Klemmenverstärkung.

Spannungsfolger

- a) Aufbau eines Spannungsfolgerschaltung.
- b) Mit einem Potentiometer (Widerstand etwa $10\text{ k}\Omega$) als Spannungsteiler zwischen $+U_V$ und $-U_V$ wird eine in diesem Bereich variable Spannung U_E an den Eingang des Spannungsfolgers gelegt und dessen Ausgangsspannung U_A als Funktion von U_E gemessen. Auftragung der Messergebnisse.
- c) Zwischen $+U_V$ und Masse wird ein fester Spannungsteiler mit einem Gesamtwiderstand von etwa $10\text{ k}\Omega$ aufgebaut, der (unbelastet) am Abgriff eine Spannung $U_0 \approx +U_V/2$ liefert. Zwischen diesen Punkt und Masse wird ein Potentiometer als regelbarer Lastwiderstand R_L geschaltet. Messinstrumente für den Strom i_L durch R_L und die Spannung U_L an R_L werden angeschlossen.
- d) Die Spannung U_L am Lastwiderstand wird als Funktion des Laststroms i_L gemessen.
- e) Zwischen dem Abgriff am Spannungsteiler und dem Lastwiderstand wird der in Teil a) aufgebaute Spannungsfolger eingefügt, und die Messung d) wird wiederholt.
- f) Die Messwerte aus d) und e) werden als Funktionen von i_L zusammen aufgetragen. Zusätzlich wird die für d) theoretisch berechnete Funktion eingetragen. Diskussion der Ergebnisse.

31.6.3 der invertierende gegengekoppelte OPV

Grundschtaltung

- a) Aufbau der Grundschtaltung, wobei mit der Gegenkopplung eine Klemmenverstärkung $v_{kl} \approx 20$ gewählt wird. Die Eingangsspannung U_E liefert die regelbare Quelle aus Abschnitt 31.6.1a.
- b) Messung der Ausgangsspannung U_A und der Spannung U_N am invertierenden Eingang als Funktionen der Eingangsspannung. Grafische Darstellung von U_A und U_N als Funktionen der Eingangsspannung. Diskussion der Kurven. Bestimmung der Klemmenverstärkung v_{kl} , Vergleich mit dem berechneten Wert. Ermittlung des Bereichs der linearen Verstärkung. Wie gut verhält sich der invertierende Eingang als »virtuelle Erde«?
- c) Wiederholung der Messung b) mit einer anders gewählten Klemmenverstärkung.

Summierverstärker

- a) Aufbau eines Summierverstärkers mit drei Eingängen speziell als Digital/Analog-Wandler für eine 3-bit-Binärzahl (die binäre Eins wird durch die Spannung U_{batt} der Batterie repräsentiert, die Null durch 0 Volt). Messung der Ausgangsspannung für sämtliche möglichen Werte der eingegebenen Binärzahl.

Integrator

- a) Aufbau der Integratorschaltung mit einer möglichst großen Zeitkonstanten (etwa 5 sec).
- b) An den Eingang wird eine feste Spannung U_E für verschiedene Zeitdauern T gelegt; die Spannung U_A am Ausgang wird als Funktion der Zeit t verfolgt (grafisch auftragen, evtl. Oszilloskop benutzen). Nach Abtrennen von U_E wird $U_{A,ende}$ abgelesen und mit dem berechneten Wert verglichen.
- c) Wiederholung der Messung b) für einige weitere Werte von U_E bzw. der Zeitkonstanten der Schaltung.
- d) Nach einer Messung zusätzlich beobachten, wie lange $U_{A,ende}$ stabil bleibt.

31.6.4 OPV mit positiver Rückkopplung

Komparator (Schmitt-Trigger)

- a) Schaltung eines Komparators mit wählbarer Referenzspannung U_R aufbauen (leicht einstellbar sind die Werte $+U_{batt}$, 0 und $-U_{batt}$). Die Widerstände R_1 und R_2 im Rückkopplungsweig werden zunächst ungefähr im Verhältnis 1:10 gewählt.
- b) Für jeden der drei Werte von U_R wird die Eingangsspannung U_X variiert; die beiden Schwellenwerte $U_{P,1}$ bzw. $U_{P,2}$ werden möglichst genau gemessen und ihre Differenz H bestimmt. Vergleich dieser Werte mit der Rechnung.
- c) Wiederholung der Messungen b) mit einem anderen Verhältnis der Widerstände im Rückkopplungsweig (etwa 1:50 bis 1:100).

31.7 Angaben

Keine.

31.8 Auswertung

Bitte werten Sie die von Ihnen durchgeführten Versuchsteile wie oben beschrieben aus und stellen Sie sie gegebenenfalls grafisch dar.

31.9 Bemerkungen

Keine.

Teil III

Projektpraktikum

1 Projektpraktikum Allgemein

Das Physik-Anfängerpraktikum wurde im Rahmen der Reform des Grundstudiums an der Universität Göttingen grundlegend reformiert: Die bislang im dritten und vierten Fachsemester durchzuführenden 40 Versuche wurden auf 30 Versuche reduziert, die nun im zweiten (4 SWS) und dritten (8 SWS) Semester durchgeführt werden. Der dadurch entstandene Freiraum im vierten Semester wird für ein *Projektpraktikum* genutzt.

Ziel dieses Projektpraktikums ist es, die Studentinnen und Studenten auf Aufgabenstellungen und Arbeitsweisen vorzubereiten, wie sie in der Realität physikalischer Forschung vorzufinden sind. Gefragt sind dabei Kreativität, Teamfähigkeit, und die Kunst, physikalische Fragestellungen in ein Experiment umsetzen zu können. Das Projektpraktikum stellt dabei das selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten in den Vordergrund und entfernt sich damit vom klassischen Praktikum mit vorgeschriebener Versuchsanleitung, baut aber auf den dort erlernten Fähigkeiten auf. Die Projektteilnehmer suchen sich hierzu eine Fragestellung aus und bearbeiten diese selbstständig, konzipieren das Experiment, führen dieses durch und werten es mit Interpretation aus. Dabei kann man natürlich auch in eine Sackgasse geraten, dies kommt jedoch auch in der realen Forschungsarbeit immer wieder vor und hat so auch einen Lerneffekt.

Im Rahmen ihres Projektpraktikums sollen die Studierenden in Kleingruppen zwei »kleine« Projekte (à 5 Praktikumstage = 20 h)¹ oder ein »großes« Projekt (à 10 Praktikumstage = 40 h) selbstständig konzipieren, aufbauen und durchführen. Hierzu werden von der Praktikumsleitung ca. 50 Projektthemen vorgeschlagen, die ausgewählt werden können. Auch eigene Vorschläge der Praktikantinnen und Praktikanten können entsprechend der experimentellen Möglichkeiten berücksichtigt werden (bitte hierzu rechtzeitig bei der Praktikumsleitung anfragen).

Nicht nur für die Praktikantinnen und Praktikanten ist das Projektpraktikum mit mehr Aufwand verbunden, auch für die Betreuer ist dies mit wesentlicher Mehrarbeit verbunden. Wir bitten dies zu beachten. Das Projektpraktikum wurde in Göttingen erstmals im Sommersemester 2002 durchgeführt. Die bisher durchgeführten Projekte wurden größtenteils auf der Praktikums-Webseite eingestellt und können dort als Anregung eingesehen werden. Die Abschlusspräsentation der Projekte ist obligatorisch und wird auch allseits gut angenommen. So können Sie Ihre schönen Projekte und Ihre Arbeit auch einem größeren Publikum präsentieren.

Wir hoffen, dass das Projektpraktikum auch wie bisher ohne allzu große Schwierigkeiten ablaufen kann und dass es allen Beteiligten Gewinn und Freude an der Physik bringt.

¹ *h = Lehrstunden

2 Durchführung des Projektpraktikums

Die Praktikantinnen und Praktikanten werden in Kleingruppen zwei Projekte (à 5 Praktikumstage = 20 SWS) selbständig konzipieren, aufbauen und durchführen. Jeder Teilnehmer muss also 2 Projekte bearbeiten. Hierzu werden Kleingruppen (Projektgruppen) gebildet, die sich thematisch (und zeitlich, s.u.) auf zwei Projekte festlegen. Es können auch eigene Projektideen vorgeschlagen werden (siehe unten). Die Projekte werden in Teamarbeit durchgeführt. Dies umfasst insbesondere:

- Vorbesprechung mit dem Betreuer, erste Hinweise und Absprachen
- Erarbeitung der theoretischen Grundlagen
- Diskussion (untereinander) möglicher alternativer Aufbauten mit Vor- und Nachteilen, unter Einbeziehung vorhandener oder anzuschaffender Geräte (Welche Geräte und Hilfsmittel brauche ich für welchen Aufbau?), Betreuer gibt nur Tipps und Hilfestellung, berät über vorhandene Geräte und Hilfsmittel
- Festlegung eines Versuchsaufbaus mit Spezifikationen und Messablauf
- Besorgen aller erforderlichen Teile und Geräte. (mit Hilfe des Betreuers), evt. Alternativen, Improvisation.
- Aufbau der Messapparatur.
- Durchführung der Messung.
- evt. Wiederholung einer modifizierten Messung mit verbessertem Versuchsaufbau.
- Genaue Protokollierung der Versuchsdurchführung.
- Betreuer testiert die Projektdurchführung.
- Protokoll anfertigen: Beschreibung des Versuchs, Auswertung, auch Fehlerbeschreibung. (siehe unten)
- Betreuer korrigiert das Protokoll, evt. Verbesserungen, Testat des Projektes.

Die beiden Projekte der jeweiligen Gruppe sollen aus unterschiedlichen physikalischen Gebieten (Mechanik, Akustik, Optik, Wärmelehre, Atomphysik,) kommen.

In Absprache mit den jeweiligen Dozenten können bei Interesse diese Projekte auch in der Vorlesung »Physik III« und »Physik IV« vorgeführt werden.

2.1 Zeitliche Abfolge

Die Durchführung des Projektes erfolgt in Absprache mit der jeweiligen Betreuerin/dem jeweiligen Betreuer. Im Sommersemester stehen die Montagnachmittage für das Projektpraktikum zur Verfügung. Aber auch in den Semesterferien ist die Durchführung möglich, dies sollte mit dem jeweiligen Betreuer/in abgesprochen werden. Im Prinzip ist für ein Projekt auch ein Block Tagen möglich, aber es ist hier geschickter, eventuelle Verzögerungen bei Gerätebau oder -besorgung einzukalkulieren. Das zweite Projekt kann erst nach Abschluss des ersten Projektes begonnen werden.

2.2 Protokoll

Auch für das Projektpraktikum müssen wieder Protokolle geschrieben werden. Dabei können die Standards des bisherigen Praktikums beibehalten werden. Teamarbeit ist hierbei erwünscht und es kann ein einziges gemeinsames Protokoll abgegeben werden. Jedes Gruppenmitglied sollte aber ein eigenes Protokoll besitzen (auch für das Testat). Die Teamarbeit sollte sich dabei auch in etwa gleichmäßig auf die Gruppenmitglieder verteilen, wir vertrauen darauf, dass bei Gruppenarbeit auch jeder mitarbeitet. Auf Wunsch können die Projekte und Protokolle auch ins WWW gestellt werden. HTML-Editoren und Server stehen zur Verfügung. Ein Protokoll hat etwa folgenden Aufbau:

1. Beschreibung der Versuchsidee
2. Kurze Zusammenstellung der zugrundeliegenden Theorie und alternative Messmöglichkeiten
3. Beschreibung des gewählten Versuchsaufbaus mit Begründung (inkl. Sackgassen)
4. Beschreibung der Versuchsdurchführung mit Messwerten, Original-Versuchsmitschrift beilegen
5. Auswertung der Ergebnisse mit Fehlerdiskussion
6. Zusammenfassung des Projektes mit Hauptergebnis und Kritik/Verbesserungsvorschlägen

Das Protokoll ist spätestens vier (4) Wochen nach Ende des Projektes beim Betreuer abzugeben und danach eventuell zu korrigieren. Der Betreuer testiert dann das endgültige Protokoll. Ein Kolloquium findet nicht mehr statt.

2.3 Große Projekte

Alternativ kann in Absprache auch ein einziges »großes« Projekt à 10 Praktikumstagen durchgeführt werden (z.B. auch ein neuer Versuchsaufbau für das Praktikum). Hier schlagen wir zu gegebener Zeit einige Themen vor (bitte Aushang und Web-Seiten beachten). Interessenten für diese Themen sollten sich rechtzeitig bei der Praktikumsleitung melden. Sie können jedoch auch gerne eigene Vorschläge einbringen, die uns herzlich willkommen sind.

2.4 Externe Projekte

Bei den Projekten besteht nicht unbedingt die Notwendigkeit, das Projekt in den Räumen des Praktikums durchzuführen. Dies bedeutet, dass alle experimentell arbeitenden Institute eigene Projekte vorschlagen können. Damit würde sich für die Studierenden die Möglichkeit bieten, schon vor dem Vordiplom ein Institut *von innen* kennenzulernen. Die folgenden Rahmenbedingungen sollten bei diesen *externen* Projekten erfüllt sein:

1. Der Projektumfang sollte 20 h (bzw. 40 h für großes Projekt) betragen. (Freiwillige Überschreitungen sind möglich, sofern die Praktikantinnen dies wollen und es die übrigen Lehrveranstaltungen zulassen.)
2. Die Betreuung des »externen« Projektes muss vom jeweiligen Institut selbst realisiert werden. Dieser Betreuer ist für die Durchführung verantwortlich, testiert die Projektdurchführung und korrigiert das Protokoll.

3. Die für das Projekt erforderlichen Kenntnisse sollten die im Grundstudium zu vermittelnden Lehrinhalte (Mechanik, Akustik, Wärmelehre, Optik, Atomphysik, Festkörperphysik) nicht wesentlich übersteigen.
4. Thema, Inhalt, Umfang und (didaktische) Ziele der Projekte sollen mit der Praktikumsleitung (pschaaf@uni-goettingen.de, Tel.: 7672) abgesprochen werden, um zu starke Schwankungsbreiten zwischen den jeweiligen Gruppen zu vermeiden.
5. Die Größe der Kleingruppen sollte mindestens 2, höchstens 6 Teilnehmer pro Gruppe betragen.
6. Sofern von Seiten der Betreuer möglich und von den Praktikantinnen und Praktikanten gewünscht, kann das jeweilige Projekt in Absprache als Block und auch in der vorlesungsfreien Zeit durchgeführt werden.
7. Jede Gruppe kann maximal ein externes Projekt durchführen, bei zwei kleinen Projekten sollten zudem die beiden Projekte der jeweiligen Gruppe aus unterschiedlichen physikalischen Gebieten (Mechanik, Akustik, Optik, Wärmelehre, Atomphysik,) kommen.
8. Für jedes Projekt ist von den Praktikantinnen und Praktikanten innerhalb von 4 Wochen nach Projektabschluss ein Protokoll anzufertigen (Beschreibung der Versuchsidee, kurze Zusammenstellung der zugrundeliegenden Theorie, alternative Messmethoden, Beschreibung des gewählten Versuchsaufbaues mit Begründung (inkl. Sackgassen), Beschreibung der Versuchsdurchführung mit Messwerten, testierte Original-Versuchsmitschrift beilegen, Darstellung und Auswertung der Ergebnisse mit Fehlerdiskussion, Zusammenfassung des Projektes mit Hauptergebnis, Kritik, Verbesserungsvorschläge). Dieses Protokoll soll vom jeweiligen Betreuer korrigiert und kommentiert werden und dann der Praktikumsleitung zum Testat vorgelegt werden.

Die externen Projektvorschläge sollten nach Möglichkeit im Voraus zwischen dem entsprechenden externen Betreuer und der Projektgruppe diskutiert werden. Der Betreuer sollte dann bis spätestens eine Woche vor der Vorbesprechung zum Projektpraktikum das Projekt mit der Praktikumsleitung (pschaaf@uni-goettingen.de, Tel.: 7672) absprechen.

2.5 Bedingungen für Scheinvergabe

Neben den bisherigen 30 testierten Versuchen und Kolloquien (1.-3. Quartal), nun noch die 2 Projekte à 5 Praktikumstage, jeweils mit testiertem Protokoll, kein Kolloquium. Alternativ noch ein »großes« Projekt à 10 Praktikumstage, mit testiertem Protokoll, kein Kolloquium. Die Teilnahme an der Abschlussveranstaltung ist Pflicht. Auch die Abgabe des Evaluationsbogens muss erfolgen, erst danach wird der Schein ausgestellt.

2.6 Vorbesprechung

Die Vorbesprechung mit Hinweisen und der Einteilung für das Projektpraktikum findet nach dem Abschluss der 30 Versuche im Januar/Februar statt. Der genaue Termin und Ort wird per Aushang und im Web bekannt gegeben. Alle Praktikantinnen und Praktikanten, die das Projektpraktikum benötigen, müssen hieran teilnehmen.

2.6.1 Neueinteilung der Gruppen

Wir bitten alle Teilnehmer darum, sich entsprechend ihrer Interessen und gewünschten Zeiteinteilung (Semester oder Semesterferien) selbst zu Gruppen zusammenzufinden und sich die gewünschten Projekte auszusuchen. Dann melden Sie Ihre Gruppe und Ihr Projekt bei der Praktikumsleitung an. Dies kann einfach über die Online-Anmeldung auf den Webseiten erfolgen.

Die aktuellen Projekte und Gruppen werden dann im Web mit einer kleinen Verzögerung aktualisiert.

Bei der derzeitigen Personallage der Betreuung und der Zahl der Teilnehmer müssen wir die Gruppenstärke auf sechs (6) Personen festlegen. Also bitte in Sechser-Gruppen einteilen und dies der Praktikumsleitung mitteilen.

2.6.2 Eigene Vorschläge

Es können auch eigene Ideen für Projekte vorgeschlagen werden. Eigene Vorschläge seitens der Praktikantinnen und Praktikanten bitte bis eine Woche vor der Vorbesprechung einreichen, damit geprüft werden kann, ob dieses Projekt auch bis zum/im Sommersemester durchgeführt werden kann und alle erforderlichen Geräte vorhanden sind oder kurzfristig beschafft werden können.

2.6.3 Externe Projekte

Externe Projekte ebenfalls bis eine Woche vor der Vorbesprechung mit der Projektleitung abklären. Externe Projekte können eine Gruppenstärke von 2 bis 6 Personen annehmen. Vorherige Absprache ist hier erforderlich. Bitte darauf achten, dass für die regulären Projekte wieder eine Gruppenstärke von 6 Personen erzielt wird, also u.U. mit anderen externen Gruppen hierzu wieder zusammenschließen.

2.6.4 Einteilung

In der Vorbesprechung werden dann die Gruppen und Projekte endgültig eingeteilt und die Betreuer für die einzelnen Projekte festgelegt. Nach der Vorbesprechung wird die Einteilung der jeweiligen Betreuer und der Projekte im WWW veröffentlicht.

2.7 Abschlussveranstaltung

Nach Abschluss aller Projekte werden wir gegen Ende des Sommersemesters eine Abschlussveranstaltung mit der Präsentation aller Projekte durchführen. Diese Präsentation sollte durch die jeweiligen Praktikantinnen und Praktikanten erfolgen. Dies ist erstens eine gute Übung in der Präsentation wissenschaftlicher Ergebnisse und könnte auch für die Nachfolgejahrgänge (2. Semester) ein schönes Anschauungsbeispiel sein. Minimalforderung ist, dass alle Projekte ein Poster anfertigen, jedoch möchten wir darum bitten, dass einige Projekte sich »live« in Form eines Vortrages/Vorführung präsentieren. Bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Präsentationen sind wir gerne behilflich. Auch bei Erstellung und Ausdruck der Poster können wir helfen. Die aktive Teilnahme an dieser Veranstaltung ist Pflicht für die Scheinvergabe.

Darüber hinaus ist es immer möglich die eigenen Projekte und Ergebnisse mit Bildern ins WWW zu stellen. Die erforderliche Software und ein Web-Server stehen im Praktikum zur Verfügung.

2.8 Zusammenfassung Projektpraktikum

Insgesamt hoffen wir, dass das Projektpraktikum das Physik-Praktikum für Sie wesentlich attraktiver macht und somit mehr Spaß an der Physik bringt. Der Ansatz der Selbständigkeit bedingt aber auch Ihren persönlichen Einsatz für Ihr Projektpraktikum. Nur gemeinsame Anstrengungen können das Projektpraktikum zum Erfolg führen, und Ihre Betreuerinnen und Betreuer werden sich sehr darum bemühen. Bitte helfen Sie engagiert mit.

3 Mögliche Projektthemen

Neben den vorgeschlagenen Themen können Sie gerne auch aktiv eigene Vorschläge für Projekte einbringen. Dies war in den vergangenen Jahren oft der Fall und hat zu sehr interessanten und erfolgreichen Projekten geführt. Wenden Sie sich bitte einfach rechtzeitig an die Praktikumsleitung. Hier folgt eine nicht abschließende und nicht wertende Liste von möglichen Projektthemen für das Projektpraktikum. Sie können sich hieraus ein Thema auswählen, das Thema erweitern oder verändern oder auch einfach eigene neue Vorschläge machen.

- Messung der Lichtgeschwindigkeit
- Reversionspendel
- Bestimmung von g
- Wasserrakete
- Kreiselkompass
- Windturbine, Leistungsmessung, Windkanal, Kräfte an Tragflächen
- Entfernung-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsmessung (akustisch, optisch, ...)
- Schallausbreitung in Medien
- Weisses Rauschen mit FFT oder Autokorrelation
- Schallpegelmessung
- Vakuummesszellen
- Kalorimeter, Messung der spezifischen Wärme (elektronisch)
- Solar-Kollektor, thermische Solarenergiewandlung
- Bau eines Fernrohres, Optische Geräte, Auflösungsvermögen
- Fotografie, Tiefenschärfe
- Bau eines Lasers, Speckelmuster beim Laser
- CCD Sensoren, spektrale Empfindlichkeit
- Polarisation und Wellenleiter, Optoelektronik
- Piezokristalle und Michelson-Interferometer
- Balmerreihe oder Atomspektroskopie
- Zeeman-Effekt
- Millikan-Versuch
- Erzeugung von Licht, Gasentladung, Laser, Spektren von Lichtquellen, Sonnenspektrum
- Absorption von Licht, Transmission, Extinktion, optische Filter, Monochromatoren
- Wärmestrahlung/Plancksche Strahlungsformel
- Vakuumkollektor, Selektivität von Absorbermaterialien
- Bestimmung von Lebensmittel-Farbstoffen
- Photoelektrischer Effekt, Photometrie
- Kennlinien von Solarzellen
- Detektorbau und Spektroskopie
- Röntgenfluoreszenz
- Röntgendiffraktometrie, Debye-Scherrer, Kontrastmittel, Durchleuchtung
- Alpha-, Beta- und Gamma Strahlung, Blaskammer

- Operationsverstärker und Elektronische Versuche (Integrator, Differenziator, PID Regelung)
- Bau eines Motors
- Feldverlauf in Mikrowelle, Tunneleffekt bei Mikrowellen
- Curie-Temperatur
- Hysteresekurve
- Faraday-Effekt
- Supraleitung
- Hall-Sonde
- Global-Positioning-System (GPS)
- Monte-Carlo-Simulation
- Brennstoffzelle

Anhang

Literaturverzeichnis

- [1] Alonso, Marcelo und E. J. Finn: *Physik*. Oldenbourg, München, 2000.
- [2] Becker, J. und H.-J. Jodl: *Physik Für Ingenieure und Naturwissenschaftler*. VDI Verlag, Düsseldorf, 1991. ISBN: 3-18-400939-4.
- [3] Berber, J., H. Kacher und R. Langer: *Physik in Formeln und Tabellen*. Teubner, Stuttgart, 1986.
- [4] Bevington, Philip R. und D. Keith Robinson: *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*. McGraw-Hill, 22 Auflage, 1992. 0-07-911243-9.
- [5] Bronstein, I. N., K. A. Semendjajew, G. Musiol und H. Mühlig: *Taschenbuch der Mathematik*. Harri Deutsch, Thun, Frankfurt, 44 Auflage, 1999.
- [6] Budo, Agoston: *Theoretische Mechanik*, Band 25 der Reihe *Hochschulbücher Für Physik*. Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1971.
- [7] Cohen, E. Richard und Pierre Giacomo: *Symbols, Units, Nomenclature and Fundamental Constants in Physics*. IUPAP-25, CODATA. IUPAP - International Union of Pure and Applied Physics, Thousand Oaks, 1987. Reprinted from *Physica* 146A (1987) 1-68.
- [8] Cornay, A.: *Atomic and Laser Spectroscopy*. Clarendon Press, Oxford, 1999.
- [9] Crank, J.: *The Mathematics of Diffusion*. Clarendon Press, Oxford, 1975.
- [10] Crawford, Frank S.: *Schwingungen und Wellen*, Band 3 der Reihe *Berkeley-Physik-Kurs*. Vieweg, Braunschweig, 1989.
- [11] Demtröder, Wolfgang: *Experimentalphysik 1: Mechanik und Wärme*. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, 2000. ISBN: 3-540-57097-7.
- [12] Demtröder, Wolfgang: *Experimentalphysik 2: Elektrizität und Optik*. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin Heidelberg New York, 2000. ISBN: 3-540-57097-7.
- [13] Demtröder, Wolfgang: *Experimentalphysik 3: Atome, Moleküle und Festkörper*. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin Heidelberg New York, 2000. ISBN: 3-540-57097-7.
- [14] Demtröder, Wolfgang: *Experimentalphysik 4: Kern-, Teilchen- und Astrophysik*. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin Heidelberg New York, 2000. ISBN: 3-540-57097-7.
- [15] Diemer, U., B. Basel und H.-J. Jodl: *Computer im Praktikum*. Springer, Berlin, 1999.
- [16] Dories, Ralf und Heinz Schmidt-Walter: *Taschenbuch der Elektrotechnik*. Harri Deutsch, Thun, Frankfurt, 1998.
- [17] Dorn, Friedrich und Franz Bader: *Physik in Einem Band, Sek II*. Schroedel Verlag, Hannover, 2000.

- [18] Eichler, H. J., H.-D. Kronfeldt und J. Sahn: *Das Neue Physikalische Grundpraktikum*. Springer Lehrbuch. Springer, Berlin Heidelberg New York, 2001. ISBN 3-540-63109-7.
- [19] Feynman, Richard P., Robert B. Leighton und Matthew Sands: *Elektromagnetismus und Struktur der Materie*, Band 2 der Reihe *Feynman Lectures in Physics*. Oldenbourg, 1999-2001.
- [20] Feynman, Richard P., Robert B. Leighton und Matthew Sands: *Mechanik, Strahlung, Wärme*, Band 1 der Reihe *Feynman Lectures in Physics*. Oldenbourg, 1999-2001.
- [21] Feynman, Richard P., Robert B. Leighton und Matthew Sands: *Quantenmechanik*, Band 3 der Reihe *Feynman Lectures in Physics*. Oldenbourg, 1999-2001.
- [22] Fick, A. *Annalen der Physik*, 170:59, 1855.
- [23] Flammersfeld, Arnold. *Z. Nat.*, 27a:540, 1972. Kopie beim Betreuer einsehbar.
- [24] Flügge, S. (Herausgeber): *Handbuch der Physik*. Handbuch der Physik. Springer, Berlin, 1984. in der BBP.
- [25] Frauenfelder, Hans und Ernest M. Henley: *Teilchen und Kerne: Die Welt der Subatomaren Physik*. Oldenbourg, München, 1999.
- [26] Geschke, Dieter: *Physikalisches Praktikum*. Teubner, Stuttgart, 2001.
- [27] Goldstein, H.: *Klassische Mechanik*. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 1983.
- [28] Goossens, Michael, Frank Mittelbach und Alexander Samarin: *Der L^AT_EX-Begleiter*. Pearson Studium, München, 2002.
- [29] Grehn, Joachim und Joachim Krause: *Metzler Physik*. Schroedel, Hannover, 1998.
- [30] Grimsehl, Ernst: *Elektromagnetisches Feld*, Band 2 der Reihe *Lehrbuch der Physik*. Teubner, Leipzig, 1967.
- [31] Grimsehl, Ernst: *Struktur der Materie*, Band 4 der Reihe *Lehrbuch der Physik*. Teubner, Leipzig, 1968.
- [32] Grimsehl, Ernst: *Optik*, Band 3 der Reihe *Lehrbuch der Physik*. Teubner, Leipzig, 1969.
- [33] Grimsehl, Ernst: *Mechanik, Akustik, Wärmelehre*, Band 1 der Reihe *Lehrbuch der Physik*. Teubner, Leipzig, 1971.
- [34] Haken, H. und H. C. Wolf: *Atom- und Quantenphysik*. Springer, Berlin, 2002.
- [35] Halliday, David, Robert Resnick und Jearl Walker: *Physik*. Wiley VCH, Weinheim, 2003. Deutsche Bearbeitung: Stephan W. Koch; ISBN: 3-527-40366-3.
- [36] Hering, Ekbert, Rolf Martin und Martin Stohrer: *Physik Für Ingenieure*. VDI Verlag, Düsseldorf, 1989.
- [37] Hermbecker, K.: *Handbook of Physics X-Ray Experiments*. Phywe, Göttingen, 2002.
- [38] Horowitz, P. und W. Hill: *The Art of Electronics*. Cambridge University Press, Oxford, 1997.

- [39] Joos, Georg: *Lehrbuch der Theoretischen Physik*. Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt, 1970.
- [40] Kamke, Detlef und Klaus Krämer: *Physikalische Grundlagen der Maßeinheiten: Mit Einem Anhang über Fehlerrechnung*. Teubner, Stuttgart, 1977.
- [41] Kirchhoff, Gustav Robert: *Vorlesungen über Electricität und Magnetismus*, Band 3 der Reihe *Vorlesungen über Mathematische Physik*. Teubner, Leipzig, 1891. SUB Göttingen: 8 Phys I, 6292:3.
- [42] Kittel, Charles: *Festkörperphysik*. Oldenbourg, München, 1999.
- [43] Kittel, Charles, Walter D. Knight, Malvin A. Ruderman und Robin Pestel: *Mechanik*, Band 1 der Reihe *Berkeley-Physik-Kurs*. Vieweg, Braunschweig, 1991.
- [44] Kleinknecht, K.: *Detektoren Für Teilchenstrahlung*. Teubner Studienbücher Physik. Teubner, Stuttgart, 1992.
- [45] Kneubühl, F. K.: *Repetitorium der Physik*. Teubner, Stuttgart, 1988.
- [46] Kneubühl, F. K. und M. W. Sigrist: *Laser*. Teubner Studienbücher. Teubner, Stuttgart, 44 Auflage, 1995.
- [47] Kohlrausch, Friedrich: *Praktische Physik I: Mechanik, Akustik, Wärme, Elektrizität*. Teubner, Stuttgart, 2424 Auflage, 1996.
- [48] Kohlrausch, Friedrich: *Praktische Physik 2: Magnetismus, Optik, Radioaktivität, Strahlung, Struktur und Eigenschaften Von Materie*. Teubner, Stuttgart, 2424 Auflage, 1996.
- [49] Kohlrausch, Friedrich: *Praktische Physik 3: Messung und Auswertung, Elektronik, Messdatenerfassung, Normung, Prüfwesen*. Teubner, Stuttgart, 2424 Auflage, 1996.
- [50] Kopitzki, K.: *Einführung in Die Festkörperphysik*. Teubner Studienbücher. Teubner, Stuttgart, 1993.
- [51] Kopka, Helmut: *Einführung*, Band 1 der Reihe *LT_EX*. Pearson Studium, München, 2002.
- [52] Kopka, Helmut: *Ergänzungen*, Band 2 der Reihe *LT_EX*. Pearson Studium, München, 2002.
- [53] Kuhn, H. G.: *Atomic Spectra*. Longmans, London, 1962.
- [54] Kunze, H.-J.: *Physikalische Meßmethoden*. Teubner Studienbücher Physik. Teubner, Stuttgart, 1986.
- [55] Kuypers, Friedhelm: *Klassische Mechanik*. Wiley-VCH, Weinheim, 2003. mit 99 Beispielen und 120 Aufgaben mit Lösungen.
- [56] Lichten, W. und D. Meschede: *Skriptum Fehlerrechnung*. Springer, Heidelberg, 1988.
- [57] Lipson, S. G., H. S. Lipson und D. S. Tannhauser: *Optik*. Springer, Berlin, 1995.
- [58] Lüders, Klaus und Robert O. Pohl: *Pohls Einführung in Die Physik: Mechanik, Akustik, Wärme*. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2004. ISBN: 3-540-20309-5.

- [59] Lüscher, Edgar: *Elektromagnetische Vorgänge*, Band 2 der Reihe *Vorlesung über Experimentalphysik*. BI-Hochschultaschenbücher, Mannheim, 1966.
- [60] Lüscher, Edgar: *Mechanik, Geometrische Optik, Wärme*, Band 1 der Reihe *Vorlesung über Experimentalphysik*. BI-Hochschultaschenbücher, Mannheim, 1967.
- [61] Lüscher, Edgar: *Grundlagen Zur Atomphysik*, Band 3 der Reihe *Vorlesung über Experimentalphysik*. BI-Hochschultaschenbücher, Mannheim, 1970.
- [62] Lutz, Holger und Wolfgang Wendt: *Taschenbuch der Regelungstechnik*. Harri Deutsch, Thun, Frankfurt, 1998.
- [63] Martiensszen, W. (Herausgeber). Landolt-Börnstein: Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology - New Series. Springer, Berlin, 2003. Gegründet von H. Landolt and R. Börnstein.
- [64] Mayer-Kuckuck, T.: *Atomphysik*. Teubner, Stuttgart, 1998.
- [65] Mayer-Kuckuck, T.: *Kernphysik*. Teubner, Stuttgart, 1998.
- [66] Meschede, D.: *Gerthsen: Physik*. Springer, Berlin, 2003.
- [67] Minnigerode, G. Von: *Scriptum Zur Vorlesung Physik*. Universität Göttingen, Göttingen, 1994.
- [68] Musiol, Gerhard: *Kern- und Elementarteilchenphysik*. VCH, Weinheim, 1988.
- [69] Niedrig, Heinz: *Optik*, Band 3 der Reihe *Bergmann-Schaefer: Lehrbuch der Experimentalphysik*. Walther de Gruyter, Berlin - New York, 1993.
- [70] Nolting, F., J. Schurr, S. Schlamminger und W. Kündig. *Physikalische Blätter*, 55(4):51–53, 1999. Auf der Web-Seite abrufbar.
- [71] Paus, Hans J.: *Physik in Experimenten und Beispielen*. Hanser, München, 2002.
- [72] Povh, Bogdan: *Teilchen und Kerne: Eine Einführung in Die Physikalischen Konzepte*. Springer, Berlin, 2001.
- [73] Press, William H.: *Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
- [74] Purcell, Edward M.: *Elektrizität und Magnetismus*, Band 2 der Reihe *Berkeley-Physik-Kurs*. Vieweg, Braunschweig, 1989.
- [75] Raith, Wilhelm: *Festkörper*, Band 6 der Reihe *Bergmann-Schaefer: Lehrbuch der Experimentalphysik*. Walther de Gruyter, Berlin - New York, 1992.
- [76] Raith, Wilhelm: *Teilchen*, Band 4 der Reihe *Bergmann-Schaefer: Lehrbuch der Experimentalphysik*. Walther de Gruyter, Berlin - New York, 1992.
- [77] Raith, Wilhelm: *Vielteilchen-Systeme*, Band 5 der Reihe *Bergmann-Schaefer: Lehrbuch der Experimentalphysik*. Walther de Gruyter, Berlin - New York, 1992.
- [78] Raith, Wilhelm: *Elektromagnetismus*, Band 2 der Reihe *Bergmann-Schaefer: Lehrbuch der Experimentalphysik*. Walther de Gruyter, Berlin - New York, 1999.

- [79] Raith, Wilhelm: *Erde und Planeten*, Band 7 der Reihe *Bergmann-Schaefer: Lehrbuch der Experimentalphysik*. Walther de Gruyter, Berlin - New York, 2001.
- [80] Raith, Wilhelm: *Sterne und Weltraum*, Band 2 der Reihe *Bergmann-Schaefer: Lehrbuch der Experimentalphysik*. Walther de Gruyter, Berlin - New York, 2002.
- [81] Reif, Frederic: *Statistische Physik*, Band 5 der Reihe *Berkeley-Physik-Kurs*. Vieweg, Braunschweig, 1990.
- [82] Reif, F.: *Statistische Physik und Theorie der Wärme*. W. de Gruyter, Berlin, 1985.
- [83] Rinne, Horst: *Taschenbuch der Statistik*. Harri Deutsch, Thun, Frankfurt, 22 Auflage, 1977.
- [84] Rohe, K. H.: *Elektronik Für Physiker*. Teubner, Stuttgart, 1978.
- [85] Rüchardt, E. *Physik. Zeitschrift*, 30:58, 1929. Kopie beim Betreuer erhältlich.
- [86] Schader, Martin und Stefan Kuhlins: *Programmieren in C++: Einführung in Den Sprachstandard C++*. Springer Lehrbuch. Springer, Berlin, 1993.
- [87] Schröter, W., K.-H. Lautenschläger und H. Bibrack: *Taschenbuch der Chemie*. Harri Deutsch, Thun, Frankfurt, 1995.
- [88] Schülerduden: *Schülerduden: Die Physik*. Dudenverlag, Mannheim, 2001.
- [89] Stierstadt, Klaus, Wilhelm T. Hering und Thomas Dorfmueller: *Mechanik, Relativität, Wärme*, Band 1 der Reihe *Bergmann-Schaefer: Lehrbuch der Experimentalphysik*. Walther de Gruyter, Berlin - New York, 1998.
- [90] Stöcker, Horst: *Taschenbuch der Physik*. Harri Deutsch, Thun, Frankfurt, 1998.
- [91] Stöcker, Horst: *Taschenbuch Mathematischer Formeln und Moderner Verfahren*. Harri Deutsch, Thun, Frankfurt, 1999.
- [92] Taylor, John R.: *Fehleranalyse - Eine Einführung in Die Untersuchung Von Unsicherheiten in Physikalischen Messungen*. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1988.
- [93] Tipler, Paul A. und Ralph A. Llewellyn: *Moderne Physik*. Oldenbourg, München, 2003.
- [94] Walcher, Wilhelm: *Praktikum der Physik*. Teubner Studienbücher: Physik. Teubner, Stuttgart, 88 Auflage, 2004. ISBN: 3-519-23038-0.
- [95] Weber, H. und G. Herziger: *Laser: Grundlagen und Anwendungen*. Physik-Verlag, Weinheim, 1999.
- [96] Weddigen, C. und W. Jüngst: *Elektronik*. Springer, Berlin, 1986.
- [97] Weise, Klaus und Wolfgang Wöger: *Meßunsicherheit und Meßdatenauswertung*. Wiley-VCH, Weinheim, 1999.
- [98] Westphal, W. H.: *Physik: Ein Lehrbuch*. Springer, Berlin, 1970.
- [99] Westphal, W.: *Praktikum der Physik*. Springer, Berlin, 1984.
- [100] Wichmann, Eyvind H.: *Quantenphysik*, Band 4 der Reihe *Berkeley-Physik-Kurs*. Vieweg, Braunschweig, 1989.

Tabellenverzeichnis

A.1	Praktikumsbücher	2
A.2	Allgemeine Physikbücher	3
A.3	Handbücher und Nachschlagewerke	3
A.4	Fundamentalkonstanten	5
E.1	Student-Verteilung: Werte von t_p	17
H.1	Bedienelemente des Digital-Multimeters.	36
H.2	Messfehler des Digitalmultimeters	38
H.3	Wandlungsverhältnisse der Stromzange C160 (jeweils AC).	41
2.1	Parameter der Gravitationswaagen	56
9.1	Benötigte Werte der Massen und Entfernungen.	94
19.1	Dichten der verwendeten Materialien	157
23.1	Wellenlängen der Emissionslinien von Quecksilber (Hg) (nach [94]).	179
26.1	Extrema der Besselfunktion $J_1(\epsilon)$	202
26.2	Größenangaben für die Beugungsobjekte	207
28.1	Parameter für die Aufnahme der charakteristischen Strahlung.	220
28.2	Parameter für die Messung der Grenzwellenlänge (M 3).	221
28.3	Parameter der Messungen zu Absorptionskanten.	221
28.4	Energieniveaus der Anodenmaterialien	221
28.5	Charakteristische Röntgenlinien der Anodenmaterialien	222
28.6	K-Absorptionskanten einiger Elemente	222
X.1	Raumverzeichnis der Praktikumsversuche.	267

Raumverzeichnis des Praktikums

Die Praktikumsräume des Göttinger Physikalischen Praktikums befinden sich im Neubau der Physik im Bauteil A. Sie verteilen sich auf die Räume A 1.101-A 1.117 und A 2.101-A 2.109. Für das Projektpraktikum stehen vereinzelt weitere Räume zur Verfügung. Ihr/e Betreuer/in wird Ihnen zu gegebener Zeit Ihre Räume für das Projektpraktikum zeigen. Der Raumplan der Praktikumsversuche (Versuche 1-31) folgt hier. Die Tabelle X.1 zeigt die jeweiligen Räume für die Praktikumsversuche. Für das Projektpraktikum gibt die Betreuerin/der Betreuer den jeweiligen Raum bekannt. Eine Raumübersicht der Ebenen 1 und 2 des Praktikums ist in Bild X.1 dargestellt.




Bild X.1: Übersicht über die Praktikumsräume

Tabelle X.1: Raumverzeichnis der Praktikumsversuche.

Nr	Versuch	Raum	Telefon
1	Pohlscher Resonator	A 1.114	13251
2	Gravitationswaage	A 1.106 / A 1.117	
3	Trägheitsmomente	A 2.105	
4	Kapillarität und Viskosität	A 2.102	13254
5	Spezifische Wärme der Luft und Gasthermometer	A 1.102 / A 2.102	13253/13254
6	Adiabatexponent	A 2.102	13254
7	Dampfdruck von Wasser	A 2.102	13254
8	Diffusion	A 1.102	13253
9	Kreiselpräzession	A 2.104	
10	Potentialwaage	A 1.107	
11	Galvanometer	A 1.106 / A 1.104	
12	Messung großer Widerstände	A 1.106	
13	Spezifische Elektronenladung	A 1.105	
14	Magnetfeld von Spulen	A 1.109	13252
15	Wechselstromwiderstände	A 1.109	13252
16	Magnetometer	A 1.108	
17	Ferromagnetismus	A 1.117	
18	Transformator	A 1.108	
19	Para- und Diamagnetismus	A 1.107	
20	Kennlinien der Diode	A 1.116	
21	Transistor	A 1.117	
22	Mikroskop	A 2.107	
23	Prismen- und Gitterspektrometer	A 2.108	
24	Gasinterferometer	A 1.105	
25	Fresnel'sche Formeln und Polarisation	A 2.107	
26	Laser und Interferenz	A 2.109	
27	Franck-Hertz-Versuch	A 1.116	
28	Röntgenstrahlung	A 1.114	13251
29	Radioaktivität	A 1.116	
30	Spezifische Wärme bei tiefer Temperatur	A 1.102	13253
31	Der Operationsverstärker	A 1.106	
	Teeküche	A 1.110	
	Praktikumsvorbereitung	A 2.116	13255
	Seminarraum 1	A 1.101	
	Seminarraum 2	A 2.101	
	Übungsraum 1	A 1.114	
	Übungsraum 2	A 1.115	

Stichwortverzeichnis

Symbole

χ^2 -Methode, 223, 231

ϵ_0 , 96

γ , 53

λ , 174

μ_0 , 125

e , 116

n , 174

A

Ablenkkondensator, 118

Abschirmung, 223

Abschlussveranstaltung, 255

Absolute Temperatur, 70

– Nullpunkt, 72

Absorption, 88, 193

Absorptionskanten, 214

Abweichungsquadrate, 25

Adiabatexponent, 77

Aktivierung, 224, 232

Analysator, 190

Analysesoftware, 224

Analysewaage, 156

Anlaufstrom, 159

Anleitungen, 43

– Webseiten, 43

Anmeldebogen, 6

Anode, 215

Anodenspannung, 118

Aperiodischer Grenzfall, 103

Archimedes, 65

Arrheniusplot, 83

Auflösungsvermögen, 168, 173, 176

Aufräumen, 8

Ausdehnungskoeffizient, 70

außerordentliches Licht, 186

Austrittsarbeit, 159

Auswahlregeln, 195

Auswertung, 16

B

Babinetsches Theorem, 200

Bandpass, 107

Barometer, 42

Barometrische Höhenformel, 84

Basis, 164

Bedienungsanleitung, 36

Besetzungszahlen, 194

Bestwert, 18, 21

Beugung, 192

Beugungsmuster, 175

Binnendruck, 81

Biot-Savartsches Gesetz, 124

Bloch-Wände, 143

Bohrsches Magneton, 141, 142

Boltzmannverteilung, 194

Bose-Einstein-Verteilung, 234

Boyle-Mariott, 72

Bragg-Bedingung, 215

Bragg-Reflexion, 214

Braunsche Röhre, 118

Brechungsindex, 174, 185

Brechzahl, 182

– druckabhängig, 182

Bremsstrahlung, 214, 215

Brownsche Molekularbewegung, 85

Bücher, 2

– Allgemeine Physik, 2

– Handbücher, 2

– Nachschlagewerke, 2

– Praktikumsbücher, 2

C

C-Programm, 34

Carnot-Prozess, 83

Cavendish, 52

Charakteristische Strahlung, 214, 215

CIP-Pool, 32

Clausius-Clapeyron, 83

Clement-Desormes, 75

Computer, 32

– Auswertung, 33

– Experimentsteuerung, 33

D

Dämpfung, 46

Dampfdruck, 81, 209

Debye-Modell, 234

Debye-Temperatur, 234

Dichroismus, 186

Dichtebestimmung, 65

Dielektrikum, 96

Dielektrische Verschiebung, 182

Dielektrizitätskonstante, 97

Differentialgleichung, 45
 – partielle, 86
 Diffusion, 85
 Diffusionskonstante, 86
 Dipol
 – elektrisch, 135
 – magnetisch, 135
 Dipolmoment, 136
 Dispersion, 173
 Domänen, 143
 Doppelbrechung, 186
 Doppelspalt, 182
 Dopplerbreite, 196
 Drehbewegung, 59
 – Drehachse, 61
 Drehimpuls, 60
 Drehmoment, 61
 Dulong-Petitsche Regel, 234
 Durchlässigkeit, 188

E

E-Mail, 6
 – Liste, 6
 Ebene Welle, 197
 Effektive Basislänge, 176
 Effektivwert, 131
 Eigenfrequenz, 46
 Eigenschaften
 – magnetische, 152
 Eigenschwingungen, 49
 Eigenvolumen, 81
 Eingangskapazität, 113
 Eingangswiderstand, 38, 110
 Einheit, 16
 Einschwingvorgang, 45, 49
 Einstein-Koeffizienten, 194
 Einstein-Modell, 235
 Ekliptik, 93
 Elektron
 – Ladung, 116
 – – spezifische, 116
 – Masse, 116
 Elektronendichte, 235
 Elektronenröhre, 158
 Emission
 – induzierte, 194
 – spontane, 193
 Emitter, 164
 Empfindlichkeit, 102
 Energie
 – gespeicherte, 97
 Energiedichte, 197
 Energieniveaus, 209
 Energiezustand, 193
 Enthalpie, 234
 Eötvös, 52

Erdmagnetfeld, 137
 Erregerfrequenz, 46
 Erste Hilfe, 12
 Eulersche Gleichungen, 93
 Eulersche Winkel, 91

F

Fehler
 – der Einzelmessung, 21
 – des Mittelwertes, 23
 – statistische, 19
 – systematische, 18
 Fehlerangabe, 18
 Fehlerfortpflanzung, 23
 Fehlerfortpflanzungsgesetz, 23
 Fehlerfunktion, 90
 Fehlerrechnung, 16
 Feinstruktur, 217
 Feldstärke, 125
 Fermienergie, 235
 Fernrohr, 169
 Ferromagnetismus, 141
 Festkörper, 234
 Feuer, 12
 Ficksche Gesetze, 86
 Figurenachse, 92
 Flusssdichte, 125
 Fouriertransformation, 86
 Franck-Hertz-Versuch, 211
 Fraunhofer Beugung, 198
 Fraunhofer Formel, 174
 Fraunhofer-Formel, 173
 Freie Energie, 234
 Freiheitsgrad, 70, 74, 232
 Frequenzgang, 47, 49
 Fresnelsche Formeln, 185–187

G

Galvanometer, 101
 – ballistisch, 102
 Gangpolkegel, 92
 Gangunterschied, 201
 Gasdruck, 70
 Gasgleichung
 – ideale, 70
 Gasinterferometer, 182
 Gasthermometer, 70
 Gauß, 22
 Gaußsche Hauptlage, 134, 137
 Gay-Lussac, 72
 Gefahrstoffverordnung, 12
 Gegenspannung, 159
 Geiger-Müller-Zählrohr, 214, 216, 223
 Generator, 129
 Geräte, 36, 43
 – Webseiten, 36

Gitter, 173
 Gitterfunktion, 203
 Gitterschwingungen, 234
 Gitterspektrometer, 176
 Glan-Thompson-Prisma, 186
 Gleichrichterschaltung, 95
 Glockenkurve, 22
 Glühemission, 116, 158
 Glühkathode, 215
 Gravitationsgesetz, 52
 Gravitationskonstante, 52
 Größe
 – physikalische, 16
 – Physikalische, 16
 Güteklasse, 38

H

Hagen-Poiseuille, 67
 halblogarithmisch, 69
 Halbwertsbreite, 16
 Halbwertszeit, 231
 Hall-Effekt, 152
 Hallsonde, 126
 Handbücher, 43
 Hauptsatz
 – dritter, 78
 – erster, 70, 72, 74
 – zweiter, 70
 Hauptträgheitsachse, 92
 Helmholtz-Spule, 116
 Hochpass, 107
 Huygens, 176
 Hysterese, 141

I

Ideale Gasgleichung, 70
 Impedanz, 129, 130
 Induktionsgesetz, 124, 125
 Induktionsmoment, 102
 Induktionsspule, 127
 Induktionsströme, 149
 Induktivität, 131
 Inklinatorium, 137
 Innenwiderstände, 111
 Innere Reibung, 65
 Integrator, 107, 110
 Intensität, 187
 Intensität einer Welle, 197
 Interferenz, 192
 Interferenzverfahren, 181
 Inversion, 195
 Isolationswiderstand, 111, 112
 Isotherme, 82
 Isotope, 223

J

Jollysche Luftthermometer, 70

K

Kapazität, 96, 132
 Kapazitätsmessung, 107
 Kapillaraszension, 67
 Kapillardepression, 67
 Kapillarität, 65
 Karteikarte, 6, 10
 Kathodenheizung, 118
 Kelvin, 73
 Kennlinienfeld, 164
 Kepler, 52
 Keplersche Gesetze, 55
 Körper
 – rotierender, 91
 Koerzitivfeldstärke, 143
 Kohärenz, 173, 192
 Kollektor, 164
 Kolloquium, 10
 Kompass, 136
 Komplexe Widerstände, 129
 Kondensator, 96
 Kontaktspannung, 160
 Korrelationskoeffizient, 20
 Kraft, 97
 Kraftmessung, 156
 Kreisblende, 200
 Kreisdiagramm, 130
 Kreisel, 91
 Kreiselgleichung, 60
 Kriechfall, 103
 kristallografische Hauptachse, 186
 Kritischer Punkt, 81

L

Laborsystem, 60
 Laser, 13, 192
 – Moden, 196
 Lasermedium, 195
 Latente Wärme, 81
 Lebensdauer, 193, 224
 Leerlaufverstärkung, 240
 Leistung
 – Blind-, 131
 – Schein-, 131
 – Wirk-, 131
 Lenzsche Regel, 153
 Lichtgeschwindigkeit, 182
 Lichtquant, 193
 Lineare Regression, 20
 Literatur, 2
 Logarithmenpapier, 30
 – doppellogarithmisch, 31
 – halblogarithmisch, 30
 Logarithmisches Dekrement, 46, 103, 115
 Lorentzkraft, 101, 116
 Luftdruck, 42

Luftpalt, 101

M

Magnetfeld, 126
 – der Erde, 134
 – homogenes, 116
 – inhomogen, 154
 – Messung, 124
 Magnetische Induktion, 135
 Magnetisierung, 153
 Magnetismus, 142
 Magnetometer, 135
 Materie, 153
 – diamagnetisch, 153
 – paramagnetisch, 153
 Maxwell-Gleichungen, 125, 186
 Meniskus, 67
 Messbereichserweiterung, 111
 Messfehler, 16, 36
 Messgeräte, 36
 Messprotokoll, 7
 Mikrometerschraube, 43
 Mikroskop, 168, 169
 Mittelwert, 18
 – gewichtet, 20
 Mohrsche Waage, 65
 Monochromasie, 192
 Moseley-Gesetz, 222
 Multimeter, 36

N

Nachholtermin, 7, 10
 Naturkonstante, 57
 Newton, 52
 Nicolsches Prisma, 186
 Nonius, 42
 Normalverteilung, 22
 Notfälle, 12
 Notrufnummern, 12
 Nullrate, 231
 Numerische Apertur, 168, 170
 Nutationskegel, 92

O

Oberflächenenergie, 67
 Oberflächenspannung, 65
 Objektiv, 169
 Observable, 61
 Okular, 169
 Operationsverstärker, 107, 238
 optisch anisotrop, 186
 optisch isotrop, 186
 optische Hauptachse, 186
 OPV, 239
 ordentliches Licht, 186
 Oszilloskop, 38, 107, 116

– Computer, 107
 – Digital, 107
 – Eingangswiderstand, 107

P

Parallelkreis, 132
 Paramagnetismus, 143
 Partialdruck, 85
 Partikuläre Lösung, 46
 Permanentmagnet, 136
 Permeabilität, 125, 153
 – relative, 142
 Permittivität, 96
 Phasenanalyse, 214
 Phasenraumprojektion, 45
 Phasensprung, 200
 Phasenverschiebung, 131
 Photospannung, 197
 Photowiderstand, 88
 Photozelle, 192
 Plancksche Strahlungsformel, 195
 Plancksches Wirkungsquantum, 222
 Planetenbahnen, 53
 Plattenkondensator, 98, 107
 pn-Übergang, 163
 Pohlscher Resonator, 45
 Poisson-Gleichung, 77, 78
 Poisson-Statistik, 25, 230
 Polarisation, 185
 – Schwingungsebene, 186
 Polarisator, 186
 Polarisierbarkeit, 182
 Polarisiertes Licht, 186
 Poynting Vektor, 197
 Präzession, 91
 Praktikumsräume, 266
 Prisma, 173
 Prismenspektrometer, 175
 Projekte
 – externe, 253
 – großes, 253
 – Themen, 257
 – zeitlich, 254
 Projektpraktikum, 10, 251
 Protokoll, 8
 – Muster, 14
 – Theorieteil, 8
 Prüfungsamt, 11

Q

Quecksilbersäule, 70

R

Radioaktivität, 223
 Raumladungsformel, 159
 Raumplan, 266

Reale Gasgleichung, 81
 Reflexionsverhältnis, 188
 Regeln, 6
 Reibungskoeffizient, 46
 Reibungsmoment, 102
 Resonanzfrequenz, 47, 131
 Resonanzkatastrophe, 51
 Resonator, 195
 Richardson-Gleichung, 159
 Richtmoment, 102
 Röhrendiode, 159
 Röntgenröhre, 214
 Röntgenstrahlung, 214
 Röntgenverordnung RöV, 13
 Rotationsbewegung, 61
 Rüchardt, 75
 Rydberg-Konstante, 222

S

Sachverzeichnis, 4
 Sättigungsdampfdruck, 81
 Sättigungsmagnetisierung, 143
 Sammelpunkt, 12
 Satz von Gauß, 97
 Schaltzeichen, 164
 Schein, 10

- benoteter, 10

 Scheinvergabe, 254
 Scheinwiderstand, 130
 Schieblehre, 43
 Schmitt-Trigger, 246
 Schwingfall, 46
 Schwingkreis, 107
 Schwingung, 54

- erzwungene, 45
- gedämpfte, 45
- gedämpfte, 45
- Gleichung, 45
- harmonische, 45

 Schwingungsgleichung, 45

- Normalform, 46

 Selbststeuerung, 75
 Serienresonanzkreis, 131
 SI-Einheiten, 16
 Sicherheit, 12
 Skizzen, 14
 Snellius Brechungsgesetz, 174
 Snelliussche Brechungsgesetz, 187
 Spaltfunktion, 203
 Spektralapparat, 176
 Spektralfarben, 173
 Spezifische Wärme, 70, 234
 Stabmagnet, 134
 Statistik, 16
 Steinerscher Satz, 59, 61
 Stichworte, 4

Stoppuhr, 41
 Strahlenschutzverordnung StrSchV, 13
 Strahlungsdichte, 195
 Strahlungsübergang, 211
 Stromintegrator, 111
 Stromzange, 40, 149
 Suszeptibilität, 142

T

Tastkopf, 107
 Teilchenstrom, 85
 Temperatur

- -Skala, 70
- absolute, 70
- Celsiusskala, 73

 Testat, 8
 Theorievortrag, 7
 Thermoelement, 236
 Tiefpass, 107
 Torsionsfaden, 54
 Torsionsmodul, 54
 Torsionsmoment, 54
 Totzeit, 216
 Trägheitsellipsoid, 61
 Trägheitsmoment, 59, 63, 102
 Transformator, 146

- belastet, 146
- Leerlauf, 146

 Transientenrekorder, 32
 Transistor, 163
 Transversalwellen, 186
 Tripelpunkt, 73
 Tubus, 169

U

Übergangswahrscheinlichkeit, 194
 Ummagnetisierungsverluste, 141
 Unfall, 12
 Ungenauigkeiten, 16
 Urmeter, 17
 UVV, 12

V

Van-der-Waals-Konstanten, 81
 Versuchs-Testat, 8
 Versuchsende, 8
 Versuchsvorbereitung, 6
 Viskosität, 65
 Vordiplom, 11
 Vorgängerprotokolle, 4

W

Wärmeleitung, 89
 Wasserstrahlpumpe, 68
 Webseiten, 43
 Wehneltzylinder, 116

Weissche Bezirke, 143
Wellenwiderstand, 197
Wheatstonesche Brückenschaltung, 88, 108
Windungsfläche, 101
Winkelgeschwindigkeit, 45, 61
Winkelrichtgröße, 45, 62
Wirbelstrombremse, 45



Y

Young, 182

Z

Zeigerdiagramm, 131
Zustandsänderung, 75
– adiabatisch, 75, 78
– isobar, 78
– isochore, 78
– isotherm, 78
Zustandsgleichung, 234

Dieses Handbuch ist die „Anleitung“ zum Grundpraktikum für Studentinnen und Studenten der Physik an der Universität Göttingen. Es beschreibt die Versuche und deren Grundlagen, die im Göttinger Physikalischen Praktikum vom 2. bis zum 4. Semester durchzuführen sind.



II. Physikalisches Institut Universität Göttingen

