



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Centro Elaborazione Dati

GUIDA ALL' INSTALLAZIONE DI

CISCO VPN CLIENT

VERSIONE 1.0

Novembre 2011

Indice

1.	SCOPO DEL MANUALE.....	3
2.	CONTENUTO DA INSTALLARE	3
3.	PREREQUISITI.....	3
4.	INSTALLAZIONE DI ATTUALI UTENZE ISDN.....	4
5.	INSTALLAZIONE DI CISCO VPN CLIENT SU SISTEMA OPERATIVO WINDOWS.....	5
6.	INSTALLAZIONE DEL PROFILO PER IL COLLEGAMENTO PROTETTO CON IL “MINISTERO DEI TRASPORTI-DT”	10
7.	AVVIARE IL COLLEGAMENTO PROTETTO CON IL “MINISTERO DEI TRASPORTI- DT”	11
8.	TERMINARE IL COLLEGAMENTO PROTETTO CON IL “MINISTERO DEI TRASPORTI-DT”	14
9.	SERVIZIO DI HELPDESK	14
10.	NOTA PER LA SCADENZA PASSWORD	15

1. SCOPO DEL MANUALE

Scopo di questo manuale è quello di guidare l'utente durante il processo di installazione del software "Cisco VPN Client", necessario per permettere la connessione, in modalità protetta, ai servizi resi disponibili dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e Statistici (DT).

2. CONTENUTO DA INSTALLARE

Per installare il software Cisco VPN Client è necessario collegarsi al sito internet www.ilportaledellautomobilista.it, accedere alla propria area riservata ¹ e scaricare uno dei seguenti software:

- "Software Cisco VPN client v. 5.0 32bit XP-Vista-Seven (8 Mb)"
- "Software Cisco VPN client v. 5.0 64bit XP-Vista-Seven (5 Mb)"

La scelta deve avvenire in base al tipo di sistema operativo presente sulla propria postazione di lavoro.

È necessario inoltre scaricare (download), sempre dalla stessa pagina web, il file

- Connessione-VPN-Motorizzazione.pcf.

cliccando sul link Connessione-VPN-Motorizzazione.pcf. Questo file, necessario per avviare un collegamento protetto, lo si può scaricare sul proprio desktop per facilità di identificazione durante la personalizzazione del Client VPN.

3. PREREQUISITI

Sistemi operativi supportati da Cisco VPN Client:

- Windows XP, Vista, Seven; (32/64 bit).

Per poter installare correttamente il software Cisco VPN Client è necessario che sul computer sia installato il programma WinZip od altro con funzionalità equivalenti.

¹ Gli utenti del sistema informatico della Motorizzazione (SIMOT), non ancora registrati sul sito www.ilportaledellautomobilista.it, possono farlo utilizzando l'apposita funzione di registrazione del portale e le credenziali di accesso (username e password) al SIMOT

4. MIGRAZIONE DI UTENZE ISDN GIA' ATTIVE

Attenzione questa informazione riguarda solo ed esclusivamente gli utenti che già utilizzano i servizi del Ministero attraverso connessioni ISDN

Per gli utenti che già si collegano in ISDN , (una volta installato il client VPN Cisco e impostato il profilo come di seguito descritto) la userid da utilizzare sarà quella attualmente in uso (ad esempio 1Z34AB7C) preceduta da un prefisso di 4 caratteri che identifica la categoria di appartenenza.

Nello specifico per:

- Agenzie AGE.
- Allestitori ALL.
- ASL ASL.
- Case costruttrici CAS.
- Comuni COM.
- Consorzi CON.
- Importatori IMP.
- Officine OFF.
- Organi statali ORG.
- Privati PRI.
- Province PRO.
- Software house SWH.

Riprendendo l'esempio precedente, nel caso in cui l'utente sia un'agenzia, la userid sarà "AGE.1Z34AB7C", codificata con il prefisso "AGE.", seguito dall'attuale identificativo ISDN.

ES: agenzia Rossi Mario, la Userid Isdn **1Z34AB7C**, diventa **AGE.1Z34AB7C** per la connessione VPN.

La password di accesso sarà per tutti "Vpn-2011" , e dovrà essere cambiata al primo accesso con una nuova password personalizzata che dovrà avere le caratteristiche descritte nel presente manuale.

I soggetti appartenenti a categorie non presenti in elenco, ma che utilizzano connessioni Isdn, dovranno contattare l'Amministrazione per richiedere un nuovo account VPN.

Allo stesso modo dovranno fare **i soggetti che hanno necessità di attivare più linee VPN** avendo più di una postazione di lavoro nella propria organizzazione

5. INSTALLAZIONE DI CISCO VPN CLIENT SU SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

Effettuare il download del software Cisco VPN Client dalla propria area riservata del sito www.ilportaledellautomobilista.it

I software a disposizione sono

- vpnclient-win-msi-5.0.07.0410-k9.exe versione a 32bit
- vpnclient-winx64-msi-5.0.07.0440-k9.exe versione a 64bit


Dopo aver effettuato sul proprio computer il download del software Cisco VPN Client dal portale dell'automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it), cliccare due volte sullo stesso file, come evidenziato in Figura 1.

Figura 1

 vpnclient-win-msi-5.0.07.0410-k9	7.814 KB	Applicazione
 vpnclient-winx64-msi-5.0.07.0440-k9	4.909 KB	Applicazione

Cliccare su **“Unzip”** per procedere con l'estrazione dei file necessari per l'installazione, come evidenziato in Figura 2.

Figura 2




Al termine dell'estrazione dei file cliccare su **“Ok”**, come mostrato in Figura 3

Figura 3




Selezionare la lingua per l'installazione e cliccare su "OK", come visualizzato in Figura 4

Figura 4




Comparirà la finestra di inizio installazione. Cliccare su "Next", come mostrato in Figura 5

Figura 5




Apparirà il contratto di licenza per il quale è necessario spuntare la casella **“I accept the license agreement”** e cliccare su **“Next”**, come mostrato in Figura 6

Figura 6




Procedere con la configurazione scegliendo il percorso di installazione del software. Selezionare **"Next"** per eseguire l'installazione nella cartella di destinazione predefinita, come evidenziato in Figura 7

Figura 7




Per iniziare l'installazione scegliere **"Next"**, come mostrato in Figura 8

Figura 8




La procedura guidata è pronta per l'installazione. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Nel frattempo verrà visualizzata la figura sottostante.




Al termine dell'installazione cliccare su **Finish**, come mostrato in Figura 10.

Figura 10



Il software è ora installato. Cliccare su “Yes” per riavviare il computer.

Figura 11




6. INSTALLAZIONE DEL PROFILO PER IL COLLEGAMENTO PROTETTO CON IL “MINISTERO DEI TRASPORTI-DT”.

Per avviare il Cisco VPN Client cliccare su **Start** scegliere **Tutti i programmi** scegliere **Cisco Systems VPN Client** scegliere **VPN Client**.


Avviare l'applicazione Cisco VPN Client e posizionarsi nella sezione “**Import**”, selezionare il file “**Connessione VPN Motorizzazione.PCF**” e in fine cliccare su “**Apri**”. Come mostrato in Figura 12.

Figura 12



A profilo importato avrete il seguente messaggio di successo, selezionare “OK” come evidenziato in Figura 13.


Figura 13



7. AVVIARE IL COLLEGAMENTO PROTETTO CON IL “MINISTERO DEI TRASPORTI-DT”.


Per avviare il collegamento protetto, dopo aver avviato il software Cisco VPN Client, è necessario cliccare sul pulsante “**Connect**”, come mostrato in Figura 14.

Figura 14



Al primo accesso, inserire Username: il vostro **"Username"** fornitovi e come Password: **"Vpn-2011"** , come evidenziato in Figura 15.

Figura 15




Cambio password, una volta effettuato il primo accesso il sistema vi chiederà il cambiare la password.

La nuova password deve contenere una lunghezza minima di 8 caratteri almeno 1 carattere maiuscolo e almeno 1 carattere numerico.


Attenzione la password non deve contenere nome o parte del nome utilizzato per la username.

Figura 16.



Una volta autenticato selezionare **“Continue”** come mostrato in Figura 17 e successivamente nella barra delle applicazioni di windows comparirà l'icona cerchiata come evidenziato in Figura 18, ad indicare l'avvenuto collegamento con il “Ministero dei Trasporti – D.T.T.”

Figura 17



La connessione securizzata attiva è riconoscibile dall'icona “lucchetto” presente nella barra delle applicazioni presente in basso a destra del proprio computer.


Figura 18.



8. TERMINARE IL COLLEGAMENTO PROTETTO CON IL “MINISTERO DEI TRASPORTI-DT”

Cisco VPN Client cliccare su **Start** scegliere **Tutti i programmi** quindi **Cisco Systems VPN Client** eseguire **VPN Client**. Selezionare “**Disconnect**” come mostrato in Figura 19.

Figura 19.



L'icona cerchiata in Figura 20, mostrerà che non è più attivo il collegamento protetto.

Figura 20



9. SERVIZIO DI HELPDESK

È disponibile un servizio di assistenza tecnica per chiarimenti e/o eventuali problemi, numero verde 0641739929

10. NOTA PER LA SCADENZA PASSWORD

La Password scelta ha una validità di 42 giorni , passtao tale tempo il sistema vi richiederà una nuova password, come mostrato in Figura 21.

Figura 21

