

Xerox® Scan to PC Desktop® 13

Getting Started Guide



© 2017 layout and design by Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox®, Xerox and Design® and Scan to PC Desktop® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries. MILPA-146 09/17 BR22433

©2017 Content by Nuance Communications, Inc. All rights reserved. Nuance®, PaperPort®, and OmniPage® are trademarks of Nuance Communications, Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries.

Software Version 13.0
September 2017

Contents

Getting Started Guide	1
Einführungshandbuch.....	5
Guía de procedimientos iniciales.....	9
Guide de mise en route	13
Guida introduttiva	17
Manual de introdução	21
Краткое справочное руководство.....	25

Getting Started Guide

Xerox® Scan to PC Desktop® 13 products, including PaperPort, OmniPage, PDF Converter Enterprise (in Professional edition), PDF Viewer (in Special edition), Image Retriever and PaperPort PSP Server (in Professional edition) are translated into English, French, Italian, German, Spanish, Brazilian Portuguese and Russian (in Special edition). These products are designed to work with an operating system that is properly configured with the corresponding language. Use of these products with operating systems that are configured with non-supported languages is not recommended or supported.

Getting started with Xerox® Scan to PC Desktop® 13

Xerox® Scan to PC Desktop 13 consists of server-side and client-side components. This document provides quick instructions for installing and uninstalling this client-side software.

Scan to PC Desktop 13 exists in two editions: Professional and Special. The main software components for each are as follows:

Professional Edition

- PaperPort Professional 14.6
- OmniPage Professional 19.1
- PDF Converter Enterprise 8.3
- Image Retriever Professional 11.5
- PaperPort PSP Server 4
(optional server component, shipped on separate CD)

Note: PSP Server Component is supported by certain MFP devices as called out in the PSP Server Administrator's Guide.

Special Edition

- PaperPort SE 14.6
- OmniPage SE 18.6
- PDF Viewer SE 7.2
- Image Retriever SE 11.5

Product Documentation

Xerox® Scan to PC Desktop 13 is shipped with the following documentation:

- **Getting Started Guide:** this guide. Consult it for product overview and installation information.
- **Network Install Guide:** helps administrators to deploy the software in a network environment.
- **Component documentation:** the documentation of the major components of the Scan to PC Desktop software, including OmniPage, PaperPort, Image Retriever, PDF Converter Enterprise (PDF Viewer).

Product documentation can be found under the **Documentation** folder in the install media.

Server Administrator's Guide: this PDF can be found in the **Docs** folder on the PSP server disk

Consult it for comprehensive technical information as well as for the administrator installation of the server component.

System Requirements

To install and run the desktop components, the target Windows-compatible PC must be equipped with the following:

- 1 GHz Intel Pentium or higher, or equivalent processor. Multi-Core processor recommended for advanced performance
- Microsoft Windows 7 with Service Pack 1, Microsoft Windows 8 with Service Pack 1, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10
- Web browser application (Internet Explorer 10 or later, Google Chrome, FireFox or other internet browser.)
- 2 GB memory (4 GB recommended)
- 1.5 GB free hard disk space for application files plus additional 1 GB working space during installation. If the system is not up to date and the installer has to update it, additional disk space may be required, up to 1 GB
- 1024x768 pixel color monitor with 16-bit color or greater video card
- Windows compatible pointing device
- Sound card for reading text aloud
- 2 Megapixel digital camera or higher for digital camera text capture

Installing Xerox® Scan to PC Desktop® 13

To install the desktop-side components of Xerox® Scan to PC Desktop 13, you need Administrator rights on the target computer. For instructions on how to install the server-side components, refer to the **Server Administrator's Guide** located on the server CD.

The installation media contains multiple localized versions of the associated software. To begin, select the language appropriate for your installation. This displays a second dialog box that enables you to **Start installation** or **Browse CD**.

Before starting installation, you can specify which components you want to install. Components previously installed from the disk are marked with a green checkmark on the right. Then specify a common installation directory for all components.

In the next screen, you must accept the License Agreement to proceed with the installation.

Note: If you install Image Retriever as part of the above procedure the program behavior will still need to be configured through the **Image Retriever Settings** dialog for proper functioning. Alternatively, you can configure the application at install-time. To do so, exclude Image Retriever installation from the above procedure (unmark its checkbox) and install it separately with command-line parameters. For detailed guidelines, see the Image Retriever documentation in the *Documentation\Image Retriever 11* folder on the desktop installation media.

A Xerox® Scan to PC Desktop 13 silent install launches installing each desktop component without user intervention. Users are informed of installation progress by progress monitor and application screens. PDF Converter Enterprise will be installed automatically if you install either PaperPort or OmniPage.

Note: On some systems, before the setup program continues with component installation, a Windows Installer program launches to update necessary system files. After these files are installed, a message appears instructing you to reboot your system. When Windows restarts, the installation automatically continues.

Finishing the Installation

When the specified components are installed, complete the electronic registration by following the on-screen instructions. You may have to restart your computer before you can successfully use the Xerox® Scan to PC Desktop 13 software components.

After the installation, Image Retriever is inactive and you must configure it for proper functioning. Right-click on its icon in the system tray and choose the Settings command. The Image Retriever Settings dialog appears. Use this to configure the program. Image Retriever is designed to monitor

- a specified folder on a networked file server or local drive for incoming scanned images and/or
- an e-mail inbox and/or
- in Professional edition, Xerox multifunction devices/printers using the PaperPort PSP Server for Personalized MFP Scanning functionality.

Refer to the **Image Retriever PDF** document (available from the Start Menu, under **(All) Programs > Xerox® Scan to PC Desktop 13 > PaperPort**), for information about setting up and using Image Retriever.

Note: You should launch both PaperPort and OmniPage at least once after installation to achieve their full functionality.

Uninstalling Xerox® Scan to PC Desktop® 13

To uninstall the desktop-side components of Xerox® Scan to PC Desktop 13, you can use either of the following options:

- Use the uninstaller provided with the product (only available if PaperPort is installed). You can do this via the **Uninstall Xerox® Scan to PC Desktop 13** link in the Start Menu, under **(All) Programs > Xerox® Scan to PC Desktop 13**.
- Locate and remove the components via **Add/Remove Programs**, preferably in the following order:
 1. **RealSpeak Solo** (in Professional edition)
 2. **Vocalizer** (in Professional edition)
 3. PaperPort Image Printer
 4. Image Retriever
 5. OmniPage
 6. PaperPort
 7. **PDF Converter Enterprise** (in Professional edition)
 8. **PDF Viewer** (in Special edition)

Einführungshandbuch

Xerox® Scan to PC Desktop® 13-Anwendungen, einschließlich PaperPort, OmniPage, PDF Converter Enterprise (Professional Edition), PDF Viewer (Special Edition), Image Retriever und PaperPort PSP-Server (Professional Edition) liegen in den folgenden Sprachen vor: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien) und Russisch (Special Edition). Diese Anwendungen sollten mit einem Betriebssystem in der jeweiligen Sprache verwendet werden. Die Verwendung der Produkte unter Betriebssystemen in anderen als den unterstützten Sprachen wird weder empfohlen noch unterstützt.

Kurzübersicht über Xerox® Scan to PC Desktop® 13

Xerox® Scan to PC Desktop 13 besteht aus Server- und Client-Komponenten. In dieser Dokumentation finden Sie kurze Anleitungen zur Installation und Deinstallation der Client-Software.

Die Software gibt es in zwei Versionen: Professional Edition und Special Edition. Zu den wichtigsten Softwarekomponenten gehören:

Professional Edition

- PaperPort Professional 14.6
- OmniPage Professional 19.1
- PDF Converter Enterprise 8.3
- Image Retriever Professional 11.6
- PaperPort PSP Server 4 (Optionale Server-Komponente; Lieferung auf separater CD-ROM)

Hinweis: Die PSP-Serverkomponente wird nur von bestimmten im PSP-Server-Administrator-Handbuch (PSP Server Administrator's Guide) aufgeführten MFP-Geräten unterstützt.

Special Edition

- PaperPort SE 14.6
- OmniPage SE 18.6
- PDF Viewer SE 7.2
- Image Retriever SE 11.5

Produktdokumentation

Mit Xerox® Scan to PC Desktop 13 erhalten Sie folgende Produktdokumentationen:

- **Kurzübersicht (vorliegend):** Dieses Dokument enthält eine Produktübersicht und eine Installationsanleitung.
- **Netzwerk-Installationsanleitung:** Anleitung für Administratoren zur Bereitstellung der Software in einer Netzwerkkumgebung.
- **Komponenten-Dokumentation:** Dokumentation für die Hauptkomponenten der Scan to PC Desktop-Software, insbesondere OmniPage, PaperPort, Image Retriever, PDF Converter Enterprise (PDF Viewer).

Die Produktdokumentationen befindet sich auf dem Installationsmedium im Ordner **Documentation**.

Server-Administrator-Handbuch: Dieses PDF-Dokument befindet sich auf dem PSP Server im Ordner **Docs**.

Es liefert Administratoren detaillierte technische Informationen zur Installation und Verwaltung der Serverkomponente.

Mindestsystemanforderungen

Um den Desktop-Komponenten zu installieren und auszuführen, muss Ihr Windows-kompatibler PC mit Folgendem ausgestattet sein:

- Computer mit einem Intel®-Pentium®-Prozessor 1 GHz bzw. gleichwertiger oder höherer Prozessor. Für noch bessere Leistung wird ein Multi-Core-Prozessor empfohlen
- Microsoft Windows 7 mit Service Pack 1, Microsoft Windows 8 mit Service Pack 1, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10
- Webbrowser-Anwendungen (Internet Explorer 10 oder höher, Google Chrome usw.)
- Windows 8 32- oder 64-Bit-Edition, Windows 7 32- oder 64-Bit-Edition mit Service Pack 1, Windows Vista 32- oder 64-Bit-Edition mit Service Pack 2, Windows XP 32-Bit-Edition mit Service Pack 3
- 2 GB Arbeitsspeicher (RAM), für noch bessere Leistung 4 GB empfohlen
- 1.5 GB freier Festplattenspeicher für Anwendungsdateien, 1 GB zuzüglichen Arbeitsspeicher während Installation. Ist Ihr System nicht auf dem neuesten Stand, sodass es vom Installationsprogramm aktualisiert werden muss, ist möglicherweise weiterer Speicherplatz auf der Festplatte erforderlich (bis zu 1 GB)
- Farbmonitor mit Grafikkarte für 1024 x 768 Pixel Auflösung und 16 Bit Farbtiefe oder höher
- Ein Windows-kompatibles Zeigegerät
- Soundkarte für die Vorlesefunktion
- Digitalkamera mit mindestens 2 Megapixel Auflösung, wenn Text abfotografiert werden soll

Xerox® Scan to PC Desktop® 13 installieren

Um die Desktop-Komponenten von Xerox® Scan to PC Desktop 13 zu installieren, müssen Sie mit Administratorrechten auf dem Zielcomputer angemeldet sein. Eine Anleitung für die Installation der Server-Komponenten finden Sie im **Server-Administrator-Handbuch** auf der Server-CD.

Die Installations-CD enthält mehrere lokalisierte Versionen der verknüpften Software. Wählen Sie die gewünschte Sprache für Ihre Installation aus. Legen Sie im anschließend eingeblendeten Dialogfeld fest, ob Sie das **Programm installieren** oder die **CD durchsuchen** möchten.

Bevor Sie mit der Installation beginnen, können Sie die zu installierenden Komponenten auswählen. Komponenten, die Sie bereits mittels der CD-ROM installiert haben, sind mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet. Geben Sie für die ausgewählten Komponenten einen Installationsordner an.

Im nächsten Bildschirm müssen Sie die Lizenzvereinbarungen akzeptieren, um die Installation fortzusetzen.

Hinweis: Wenn Sie Image Retriever als Komponente wie oben beschrieben installiert haben, müssen Sie die Anwendung über das Dialogfeld **Einstellungen für Image Retriever** konfigurieren. Als Alternative können Sie die Anwendung bei der Installation konfigurieren. Schließen Sie Image Retriever hierzu vom Installationsvorgang aus, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen deaktivieren. Installieren Sie die Anwendung in einem separaten Vorgang und definieren Sie Befehlszeilenparameter. Genauere Anweisungen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Image Retriever im Ordner *Documentation\image Retriever 11* auf der CD.

Bei einer Hintergrundinstallation von Xerox® Scan to PC Desktop 13 wird jede Clientkomponente ohne Benutzereingriff installiert. Fortschrittsanzeigen und Anwendungsfenster informieren den Benutzer über den Installationsablauf. PDF Converter Enterprise wird automatisch installiert, wenn Sie PaperPort oder OmniPage installieren.

Hinweis: Auf einigen Systemen wird ein Windows-Installationsprogramm zur Aktualisierung notwendiger Systemdateien gestartet, bevor das Installationsprogramm mit der Installation der Komponenten fortfährt. Nach der Installation werden Sie aufgefordert, den Computer neu zu starten. Beim Neustart von Windows wird die Installation automatisch fortgesetzt.

Die Installation beenden

Sobald die festgelegten Komponenten installiert sind, können Sie Ihre elektronische Registrierung abschließen, indem Sie den Bildschirmanweisungen folgen. Sie müssen den Computer u. U. neu starten, um die Komponenten von Xerox® Scan to PC Desktop 13 erfolgreich nutzen zu können.

Anschließend ist Image Retriever zunächst inaktiv und muss konfiguriert werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol im Systembereich der Taskleiste und wählen Sie den Befehl **Einstellungen**. Das Dialogfeld **Einstellungen für Image Retriever** wird angezeigt. Legen Sie dort die Programmeinstellungen fest. Image Retriever kann Folgendes überwachen:

- angegebene Ordner auf einem Dateiserver im Netzwerk oder einem lokalen Laufwerk auf eingehende gescannte Bilder und/oder
- einen E-Mail-Posteingang und/oder
- Xerox Multifunktionsgeräte/-kopierer, die den PaperPort PSP-Server für personalisierte MFP-Scanvorgänge verwenden (Professional Edition)

Informationen zur Einrichtung und Verwendung von Image Retriever finden Sie in der **Image Retriever-PDF** (verfügbar im Startmenü von Windows unter **(Alle) Programme > Xerox® Scan to PC Desktop 13 > PaperPort**).

Hinweis: Starten Sie nach der Installation sowohl PaperPort als auch OmniPage mindestens ein Mal. Das ist notwendig, damit alle Funktionen aktiviert werden.

Xerox® Scan to PC Desktop® 13 deinstallieren

Um die Desktop-Komponenten von Xerox® Scan to PC Desktop 13 zu deinstallieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Verwenden Sie das in der Software enthaltene Deinstallationsprogramm (nur verfügbar, wenn PaperPort installiert ist). Wählen Sie im Menü **Start** unter **(Alle) Programme > Xerox® Scan to PC Desktop 13** die Option **Xerox® Scan to PC Desktop 13 deinstallieren**.
- Entfernen Sie die einzelnen Komponenten über **Programme hinzufügen/entfernen** in der Systemsteuerung, am besten in der folgenden Reihenfolge:
 1. **RealSpeak Solo** (Professional Edition)
 2. **Vocalizer** (Professional Edition)
 3. PaperPort Image Printer
 4. Image Retriever
 5. OmniPage
 6. PaperPort
 7. PDF Converter Enterprise (Professional Edition)
 8. **PDF Viewer** (Special Edition)

©2017 Layout und Design: Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, Xerox und Design® und Scan to PC Desktop® sind Marken von Xerox Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern.

©2017 Inhalt: Nuance Communications, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Nuance®, PaperPort® und OmniPage® sind Marken von Nuance Communications, Inc. oder deren Konzerngesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern.

Guía de procedimientos iniciales

Los productos Xerox® Scan to PC Desktop® 13, incluidos PaperPort, OmniPage, PDF Converter Enterprise (en versiones profesionales), PDF viewer (en versiones especiales), Image Retriever y el servidor PaperPort PSP (en versiones profesionales) existen en inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués brasileño y ruso (en versiones especiales). Estos productos están diseñados para funcionar con un sistema operativo debidamente configurado con el idioma correspondiente. No se recomienda ni se soporta el uso de estos productos con sistemas operativos que están configurados para un idioma distinto del correspondiente.

Guía de iniciación de Xerox® Scan to PC Desktop® 13

Xerox® Scan to PC Desktop 13 consta de componentes del servidor y del cliente. Este documento incluye instrucciones rápidas para instalar y desinstalar el software del cliente.

Scan to PC Desktop 13 tiene dos ediciones: Professional y Special. Los principales componentes de software de cada área son los siguientes:

Versión Professional

- PaperPort Professional 14.6
- OmniPage Professional 19.1
- PDF Converter Enterprise 8.3
- Image Retriever Professional 11.5
- PaperPort PSP Server 4 (componente del servidor opcional; incluido por separado en un CD-ROM)

Nota: El componente de servidor PSP es compatible con ciertos dispositivos MFP como se describe en PSP Server Administrator's Guide (Guía del administrador del servidor PSP).

Versión Special Edition

- PaperPort SE 14.6
- OmniPage SE 18.8
- PDF Viewer SE 7.2
- Image Retriever SE 11.5

Documentación del producto

Xerox® Scan to PC Desktop 13 se envía con la siguiente documentación:

- **Guía de procedimientos iniciales:** esta guía, donde puede consultar la descripción general del producto y la información relacionada con la instalación.
- **Guía de instalación de red:** ayuda a los administradores a utilizar el software en un entorno de red.
- **Documentación de componentes:** documentación de los principales componentes del software Scan to PC Desktop, como OmniPage, PaperPort, Image Retriever y PDF Converter Enterprise (PDF Viewer).

La documentación del producto se encuentra en la carpeta de **Documentation** en los elementos multimedia de la instalación.

Guía del administrador del servidor: este archivo PDF se encuentra en la carpeta **Docs** en el disco del servidor PSP. Consúltela para obtener información técnica completa y para instalar el administrador del componente del servidor.

Requisitos del sistema

Para instalar y ejecutar los componentes de escritorio, el PC compatible con Windows debe contar con lo siguiente:

- Un procesador Intel® Pentium® de 1 GHz o superior, o equivalente. Para obtener un rendimiento óptimo, se recomienda un procesador de varios núcleos
- Microsoft Windows 7 con Service Pack 1, Microsoft Windows 8 con Service Pack 1, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10
- Aplicación de navegador web (Internet Explorer 10 o posterior, Google Chrome, etc.)
- Windows 8 edición de 32 bits o de 64 bits, Windows 7 edición de 32 bits o de 64 bits con Service Pack 1, Windows Vista edición de 32 bits o de 64 bits con Service Pack 2 o Windows XP edición de 32 bits con Service Pack 3
- 2 GB de memoria (se recomienda 4 GB)
- 1.5 GB de espacio libre en el disco duro para los archivos de la aplicación, más 1 GB de espacio de trabajo durante la instalación. Si el sistema no está actualizado y el instalador debe actualizarlo, es posible que necesite hasta 1 GB de espacio adicional en el disco duro
- Monitor color de 1024x768 píxeles con placa de video a colores de 16 bits o superior
- Un dispositivo señalador compatible con Windows
- Una tarjeta de sonido para la lectura del texto en voz alta
- Cámara digital de 2 megapíxeles o superior para la captura de texto con cámara digital

Instalación de Xerox® Scan to PC Desktop® 13

Para instalar los componentes del escritorio de Xerox® Scan to PC Desktop 13 debe contar con derechos de administrador en el equipo de destino. Para obtener instrucciones acerca de cómo instalar los componentes del servidor, consulte la **Guía del administrador del servidor** ubicada en el CD del servidor.

El CD-ROM de instalación incluye el software asociado en diferentes idiomas. Para empezar, seleccione el idioma que desee para la instalación. Aparecerá otro cuadro de diálogo donde podrá seleccionar si desea **instalar el programa o examinar el CD**.

Antes de comenzar la instalación, puede especificar qué componentes desea instalar. Tenga en cuenta que los componentes previamente instalados desde el CD tienen una marca de verificación verde a la derecha. Luego elija un directorio de instalación común para todos los componentes.

En la siguiente pantalla, debe aceptar el acuerdo de licencia para continuar con la instalación.

Nota: Si instala Image Retriever de acuerdo con el procedimiento explicado, igual deberá configurar el comportamiento del programa a través del cuadro de diálogo **Configuración de Image Retriever** para que funcione correctamente. También puede configurar la aplicación durante la instalación. Para ello, excluya la instalación de Image Retriever del procedimiento explicado (desmarque la casilla de verificación correspondiente) e instálelo por separado utilizando parámetros de línea de comandos. Para obtener pautas detalladas, consulte la documentación de **Image Retriever** que se encuentra en la carpeta *Documentation\image Retriever 11* en el disco.

Se ejecuta la instalación silenciosa de Xerox® Scan to PC Desktop 13 que instalará cada componente del escritorio sin necesidad de que el usuario intervenga. Un monitor de progreso y las pantallas de la aplicación informarán a los usuarios sobre el progreso de la instalación. PDF Converter Enterprise se instalará automáticamente si instala PaperPort u OmniPage.

Nota: En algunos sistemas, antes de que el programa de instalación siga instalando componentes, se abre una instancia de Windows Installer para actualizar los archivos del sistema que haga falta. Después de que se instalan estos archivos, aparece un mensaje que le indica reiniciar el sistema. Después de que Windows se reinicia, la instalación continúa automáticamente.

Finalizar la instalación

Una vez instalados los componentes especificados, complete el registro electrónico siguiendo las instrucciones en pantalla. Tal vez deba reiniciar el equipo para que los componentes de Xerox® Scan to PC Desktop 13 funcionen correctamente.

Una vez que la instalación se haya completado, Image Retriever quedará inactivo y debe configurarlo para que funcione correctamente. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de la bandeja del sistema y seleccione el comando **Configuración**. Aparecerá el cuadro de diálogo Valores de Image Retriever. Utilícelo para configurar el programa. Image Retriever ha sido diseñado para supervisar:

- una carpeta especificada en un servidor de archivos en red o en una unidad local en busca de imágenes digitalizadas entrantes; y/o
- una bandeja de entrada de correo electrónico y/o
- en versiones profesionales, las impresoras /dispositivos multifunción Xerox que usan el servidor PaperPort PSP para la función de digitalización personalizada con MFP

Para obtener información acerca de cómo instalar y utilizar Image Retriever, consulte el archivo **PDF Image Retriever** (disponible en el menú Inicio en **(Todos los) Programas > Xerox® Scan to PC Desktop 13 > PaperPort**).

Nota: Deberá iniciar ambos, PaperPort y OmniPage, al menos una vez luego de la instalación para lograr su funcionalidad completa.

Desinstalación de Xerox® Scan to PC Desktop® 13

Para desinstalar los componentes del escritorio de Xerox® Scan to PC Desktop 13 puede usar cualquiera de las siguientes opciones:

- Use el desinstalador que se facilita con el producto (solo está disponible si se instala PaperPort). Puede hacerlo a través del vínculo **Desinstalar Xerox® Scan to PC Desktop 13** que se encuentra en el menú Inicio, debajo de **(Todos los) Programas > Xerox® Scan to PC Desktop 13**.
- Localice y quite los componentes a través de **Agregar o quitar programas**, preferentemente en el siguiente orden:
 1. **RealSpeak Solo** (en versiones profesionales)
 2. **Vocalizer** (en versiones profesionales)
 3. PaperPort Image Printer
 4. Image Retriever
 5. OmniPage
 6. PaperPort
 7. **PDF Converter Enterprise** (en versiones profesionales)
 8. **PDF Viewer** (en versiones especiales)

©2017 Diseño y presentación propiedad de Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox y Design® y Scan to PC Desktop® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y en/o otros países.

©2017 Contenido propiedad de Nuance Communications, Inc. Reservados todos los derechos. Nuance®, PaperPort® y OmniPage® son marcas comerciales de Nuance Communications, Inc. o de sus subsidiarias en los Estados Unidos y en/o otros países.

Guide de mise en route

Les applications de Xerox® Scan to PC Desktop® 13, y compris PaperPort, OmniPage, PDF Converter Enterprise (versions Professional), PDF Viewer (versions Special), Image Retriever et le serveur PaperPort PSP (versions Professional) existent en anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais du Brésil et russe (versions Special). Elles sont conçues pour fonctionner avec un système d'exploitation configuré correctement pour la langue correspondante. Il n'est pas recommandé d'utiliser ces applications avec des systèmes d'exploitation configurés pour des langues non prises en charge.

Mise en route de Xerox® Scan to PC Desktop® 13

Xerox® Scan to PC Desktop 13 possède un composant côté serveur et un composant côté client. Ce document fournit des instructions rapides pour installer et désinstaller le logiciel côté client.

Scan to PC Desktop 13 est disponible dans deux versions : Professional et Special. Les principaux composants logiciels sont les suivants :

Version Professional

- PaperPort Professional 14.6
- OmniPage Professional 19.1
- PDF Converter Enterprise 8.3
- Image Retriever Professional 11.5
- PaperPort PSP Server 4 (composant serveur en option, disponible sur CD-ROM séparé)

Remarque : Le composant Serveur PSP n'est pris en charge que sur certains multifonctions, tel que décrit dans le guide de l'administrateur du serveur PSP (PSP Server Administrator's Guide).

Version Special

- PaperPort SE 14.6
- OmniPage SE 18.6
- PDF Viewer SE 7.2
- Image Retriever SE 11.5

Documentation du produit

Xerox® Scan to PC Desktop 13 est livré avec les documents suivants :

- **Guide de mise en route** : le présent guide. Ce guide offre une présentation du logiciel et fournit des informations sur son installation.
- **Guide d'installation en réseau** : aide les administrateurs à procéder au déploiement du logiciel au sein d'un environnement réseau.
- **Documentation des composants** : documentations propres aux principaux composants de Scan to PC Desktop, notamment OmniPage, PaperPort, Image Retriever, PDF Converter Enterprise (PDF Viewer).

Les documentations des composants du programme sont disponibles dans le dossier **Documentation** du support d'installation.

Guide de l'administrateur du serveur : ce guide (au format PDF) est disponible dans le dossier **Docs** sur le disque du serveur. Il contient des informations techniques complètes, ainsi que des instructions d'installation par l'administrateur du composant serveur PSP.

Configuration système requise

Pour installer et exécuter des composants de bureau, le PC compatible Windows, doit répondre à la configuration suivante :

- Processeur Intel® Pentium® cadencé à 1 GHz ou plus, ou processeur équivalent. Processeur multicœur recommandé pour des performances avancées
- Microsoft Windows 7 avec Service Pack 1, Microsoft Windows 8 avec Service Pack 1, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10
- Navigateur Web (Internet Explorer 10 ou supérieur, Google Chrome, etc.)
- Windows 8 (32 ou 64 bits), Windows 7 (32 ou 64 bits avec Service Pack 1), Windows Vista (32 ou 64 bits avec Service Pack 2), ou Windows XP (32 bits avec Service Pack 3)
- 2 Go de mémoire (4 Go recommandé)
- 1.5 Go d'espace disque disponible pour les fichiers de l'application et 1 Go d'espace de travail requis lors de l'installation. Si le programme d'installation doit mettre à jour le système, il est possible qu'une quantité d'espace disque supplémentaire (jusqu'à 1 Go) soit nécessaire
- Moniteur couleurs 1024x768 pixels avec affichage couleurs en 16 bits ou carte vidéo supérieure
- Souris (ou périphérique équivalent) compatible Windows
- Carte son pour la lecture « à voix haute » des textes reconnus
- Appareil photo d'une résolution minimale de 2 millions de pixels pour la capture de texte

Installer Xerox® Scan to PC Desktop® 13

Pour installer le composant côté client de Xerox® Scan to PC Desktop 13, vous devez disposer des droits d'administrateur sur l'ordinateur cible. Pour obtenir des instructions sur les modalités d'installation des composants côté serveur, reportez-vous au **Guide de l'administrateur du serveur** situé sur le CD Server.

Le CD-ROM d'installation contient les différents logiciels dans les langues ci-dessus. Pour commencer, sélectionnez la langue d'installation de votre choix. Une deuxième boîte de dialogue apparaît ensuite, vous invitant à **démarrer l'installation** ou à **parcourir le CD**.

Avant de lancer l'installation, vous devez indiquer les composants que vous souhaitez installer. Les composants précédemment installés à partir du CD sont indiqués à l'aide d'une marque verte située sur la droite. Choisissez ensuite un répertoire d'installation commun à tous les composants.

Dans l'écran suivant, acceptez le contrat de licence pour poursuivre l'installation.

Remarque: Si vous installez Image Retriever en suivant la procédure précédente, vous devrez configurer les paramètres de fonctionnement du programme via la boîte de dialogue **Paramètres de Image Retriever**. Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer ces paramètres au moment de l'installation du programme. Pour ce faire, n'installez pas Image Retriever dans le cadre de la procédure précédente (en désélectionnant l'option correspondante). Installez séparément le programme à l'aide de paramètres de ligne de commandes. Pour obtenir des instructions détaillées à ce sujet, consultez la documentation **Image Retriever** qui se trouve dans le dossier *Documentation\Image Retriever 11* du disque.

Une installation silencieuse de Xerox® Scan to PC Desktop 13 sera lancée. Chaque composant client sera installé sans que l'intervention des utilisateurs soit requise. Ces derniers seront informés de la progression de l'installation par le biais d'une fenêtre de progression et d'écrans d'information. PDF Converter Enterprise est automatiquement installé en même temps que PaperPort ou OmniPage.

Remarque: Sur certains systèmes, avant que le programme d'installation ne poursuive l'installation des modules, un programme d'installation Windows s'exécute pour effectuer la mise à jour des fichiers système nécessaires. Une fois ces fichiers installés, un message vous invite à relancer le système. Au redémarrage de Windows, l'installation se poursuit automatiquement.

Après l'installation

Lorsque les composants requis sont installés, remplissez l'inscription électronique en suivant les instructions affichées. Vous devrez peut-être redémarrer votre ordinateur avant de pouvoir utiliser les modules Xerox® Scan to PC Desktop 13.

À l'issue de l'installation, Image Retriever est inactif. Vous devez le configurer afin d'en assurer le fonctionnement. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur son icône dans la barre de notification de Windows, et choisissez la commande **Réglages** dans le menu contextuel qui s'affiche alors. La boîte de dialogue Paramètres de Image Retriever apparaît. Celle-ci vous permet de configurer le programme. Image Retriever est conçu pour surveiller :

- l'enregistrement d'images numérisées dans un dossier spécifique, sur un lecteur local ou un serveur de fichiers en réseau ;
- une boîte de réception de courrier électronique ;
- des imprimantes ou des périphériques multifonctions Xerox, à l'aide de la fonctionnalité Numérisation MFP personnalisée du serveur PaperPort PSP (versions Professional uniquement)

Consultez le document intitulé **Image Retriever PDF** (disponible depuis le menu Démarrer (**Tous les) Programmes > Xerox® Scan to PC Desktop 13 > PaperPort**), pour obtenir plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de Image Retriever.

Remarque: Veuillez lancer PaperPort et OmniPage au moins une fois après leur installation pour activer toutes leurs fonctionnalités.

Désinstallation de Xerox® Scan to PC Desktop® 13

Pour désinstaller le composant côté client de Xerox® Scan to PC Desktop 13, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Exécutez le programme de désinstallation fourni avec le produit (uniquement disponible si PaperPort est installé). Pour l'ouvrir, sélectionnez (**Tous les) Programmes > Xerox® Scan to PC Desktop 13 > Désinstaller Xerox® Scan to PC Desktop 13** dans le menu Démarrer.
- Recherchez et supprimez les composants à partir de l'utilitaire **Ajout/Suppression de programmes**, de préférence dans l'ordre suivant :
 1. **RealSpeak Solo** (versions Professional)
 2. **Vocalizer** (versions Professional)
 3. PaperPort Image Printer
 4. Image Retriever
 5. OmniPage
 6. PaperPort
 7. **PDF Converter Enterprise** (versions Professional)
 8. **PDF Viewer** (versions Special)

©2017 Mise en page et conception : Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox et Design® et Scan to PC Desktop® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

©2017 Contenu : Nuance Communications, Inc. Tous droits réservés. Nuance®, PaperPort® et OmniPage® sont des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Guida introduttiva

I prodotti di Xerox® Scan to PC Desktop® 13, tra cui PaperPort, OmniPage, PDF Converter Enterprise (nelle edizioni Professional), PDF Viewer (nelle edizioni speciali), Image Retriever e PaperPort PSP Server (nelle edizioni Professional) sono disponibili nelle seguenti lingue: francese, inglese, italiano, portoghese brasiliano, spagnolo, tedesco e russo (edizioni speciali). Questi prodotti software sono stati creati per funzionare con un sistema operativo configurato con la lingua corrispondente. L'utilizzo del prodotto con sistemi operativi configurati con altre lingue è pertanto sconsigliato e non supportato.

Introduzione a Xerox® Scan to PC Desktop® 13

Xerox® Scan to PC Desktop 13 consiste di componenti sui lati client e server. In questo documento vengono fornite istruzioni rapide sull'installazione e sulla disinstallazione di questo software sul lato client.

È disponibile in due edizioni: Professionale (Professional) e Speciale (Special). I componenti software per ogni edizione sono i seguenti:

Edizione Professionale

- PaperPort Professional 14.6
- OmniPage Professional 19.1
- PDF Converter Enterprise 8.3
- Image Retriever Professional 11.5
- PaperPort PSP Server 4 (componente server opzionale; fornito su CD-ROM separato)

Nota: Il componente server di PSP è supportato da alcuni dispositivi multifunzione, come indicato nella Guida per l'amministratore del server PSP.

Edizione Speciale

- PaperPort SE 14.6
- OmniPage SE 18.6
- PDF Viewer SE 7.2
- Image Retriever SE 11.5

Documentazione del prodotto

Xerox® Scan to PC Desktop 13 comprende la seguente documentazione:

- **Guida introduttiva:** il presente manuale. Fornisce una panoramica del prodotto e informazioni sull'installazione.
- **Guida all'installazione in rete:** consente agli amministratori di distribuire il software in un ambiente di rete.
- **Documentazione sui componenti:** documentazione dei principali componenti del software Scan to PC Desktop, inclusi OmniPage, PaperPort, Image Retriever, PDF Converter Enterprise (PDF Viewer).

La documentazione relativa al prodotto è disponibile nella cartella **Documentation** del supporto d'installazione.

Guida per l'amministratore del server: questo PDF si trova nella cartella **Docs** del CD per il server.

Contiene informazioni tecniche complete nonché indirizzate all'amministratore per l'installazione del componente server PSP.

Requisiti di sistema

Per installare ed eseguire i componenti desktop, il PC compatibile con Windows deve avere la seguente configurazione:

- Un processore Intel® Pentium® da 1 GHz o modello equivalente o superiore. Per prestazioni migliori si consiglia un processore multi-core
- Microsoft Windows 7 con Service Pack 1, Microsoft Windows 8 con Service Pack 1, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10
- Browser Web (Internet Explorer 10 o versione successiva, Google Chrome, ecc.)
- Windows 8 a 32 o 64 bit, Windows 7 a 32 o 64 bit con Service Pack 1, Windows Vista a 32 o 64 bit con Service Pack 2 o Windows XP a 32 bit con Service Pack 3
- 2 GB di memoria (si consiglia 4 GB)
- 1.5 GB di spazio libero sul disco rigido per i file delle applicazioni, oltre a 1 GB di spazio di lavoro durante l'installazione. Se il sistema non è aggiornato e il programma d'installazione deve aggiornarlo, può essere necessario ulteriore spazio libero su disco, fino a 1 GB
- Schermo a colori da 1024 x 768 pixel con scheda video a colori a 16 bit o di livello superiore
- Dispositivo di puntamento compatibile con Windows
- Scheda audio per la lettura del testo ad alta voce
- Fotocamera digitale a 2 megapixel, o di qualità superiore, per acquisire il testo

Installazione di Xerox® Scan to PC Desktop® 13

Per installare i componenti dal lato desktop di Xerox® Scan to PC Desktop 13 è necessario disporre dei diritti di amministratore per il computer di destinazione. Le istruzioni sulla modalità d'installazione dei componenti dal lato server sono disponibili nella **Guida per l'amministratore del server**, che si trova nel CD del server.

Il CD-ROM di installazione contiene versioni del software associato in varie lingue. Per iniziare l'installazione, scegliere la lingua appropriata. Compare una seconda finestra di dialogo che consente di **installare il programma o sfogliare il CD**.

Prima di avviare l'installazione, è possibile specificare i componenti da installare. I componenti precedentemente installati dal CD sono contrassegnati con un segno di spunta verde a destra. Quindi specificare una directory di installazione comune per tutti i componenti.

Nella schermata successiva è necessario accettare il contratto di licenza per continuare l'installazione.

Nota: Se si installa Image Retriever nell'ambito della suddetta procedura, per garantire il corretto funzionamento del programma sarà necessario eseguire la configurazione mediante la finestra di dialogo **Impostazioni di Image Retriever**. In alternativa, è possibile configurare il momento d'installazione dell'applicazione. A tal fine, escludere Image Retriever dalla suddetta procedura (deselezionare la relativa casella di controllo) e installarlo separatamente utilizzando i parametri della riga di comando. Le linee guida dettagliate sono riportate nella documentazione di **Image Retriever**, disponibile nella cartella *Documentation\Image Retriever 11* del CD.

Una procedura invisibile all'utente di Xerox® Scan to PC Desktop 13 avvia l'installazione di ogni componente del client senza richiedere l'intervento dell'utente. Gli utenti vengono informati dello stato di avanzamento dell'installazione dall'apposito indicatore di stato e dalle relative schermate dell'applicazione. PDF Converter Enterprise verrà installato automaticamente con PaperPort o OmniPage.

Nota: Su alcuni sistemi, prima che il programma di installazione proceda con l'installazione dei componenti, viene avviato Windows Installer che aggiorna i file di sistema necessari. Dopo l'installazione di tali file viene visualizzato un messaggio che chiede di riavviare il sistema. L'installazione riprende automaticamente al riavvio di Windows.

Completamento dell'installazione

Quando i componenti specificati sono stati installati, completare la registrazione elettronica del prodotto attenendosi alle istruzioni visualizzate. Per garantire il corretto funzionamento dei componenti Xerox® Scan to PC Desktop 13 può essere necessario riavviare il computer.

Dopo l'installazione, Image Retriever è inattivo ed è necessario configurarlo per garantirne il corretto funzionamento. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla sua icona nell'area di notifica, quindi scegliere il comando **Impostazioni**. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni di Image Retriever. Usarla per configurare il programma. Image Retriever è concepito per monitorare:

- le immagini acquisite in arrivo in una specifica cartella di un file server in rete o di un'unità locale, e/o
- una casella di posta in arrivo e/o
- nelle edizioni Professional, le stampanti / dispositivi multifunzione Xerox in cui viene utilizzato il server PaperPort PSP per la funzionalità di digitalizzazione personalizzata con MFP

Per informazioni sull'impostazione e sull'uso di Image Retriever, leggere il documento **Image Retriever PDF**, selezionabile dal menu Start, **(Tutti i) Programmi > Xerox® Scan to PC Desktop 13 > PaperPort**.

Nota: Occorre avviare sia PaperPort che OmniPage almeno una volta dopo l'installazione per sfruttare tutte le loro funzionalità.

Disinstallazione di Xerox® Scan to PC Desktop® 13

Per disinstallare i componenti dal lato desktop di Xerox® Scan to PC Desktop 13 è possibile usare una delle opzioni seguenti:

- Usare il programma di disinstallazione fornito con il prodotto (disponibile solo se è installato PaperPort). È possibile eseguire l'operazione mediante il collegamento **Disinstalla Xerox® Scan to PC Desktop 13** del menu Start, **Programmi > Xerox® Scan to PC Desktop 13**.
- Individuare e rimuovere i componenti tramite l'opzione **Installazione applicazioni**, preferibilmente nell'ordine seguente:
 1. **RealSpeak Solo** (in edizioni Professional)
 2. **Vocalizer** (in edizioni Professional)
 3. PaperPort Image Printer
 4. Image Retriever
 5. OmniPage
 6. PaperPort
 7. **PDF Converter Enterprise** (in edizioni Professional)
 8. **PDF Viewer** (nelle edizioni speciali)

©2017 Layout e progettazione di Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox i Design® i Scan to PC Desktop® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

©2017 Contenuto di Nuance Communications, Inc. Tutti i diritti riservati. Nuance®, PaperPort® i OmniPage® sono marchi di Nuance Communications, Inc. o delle aziende consociate, negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Manual de introdução

Os produtos Xerox® Scan to PC Desktop® 12, incluindo OmniPage, PDF Converter Enterprise (em edições Professional), PDF Viewer (em edições Special), Image Retriever e PaperPort PSP Server (em edições Professional) encontram-se traduzidos para inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português do Brasil e russo (em edições especiais). Esses produtos foram projetados para funcionarem com um sistema operacional que esteja configurado adequadamente com o idioma correspondente. O uso desses produtos com sistemas operacionais que estejam configurados com idiomas não-suportados não é recomendado ou suportado.

Introdução ao Xerox® Scan to PC Desktop® 13

O Xerox® Scan to PC Desktop 13 consiste em componentes de servidor e cliente. Este documento fornece instruções rápidas para a instalação e desinstalação desse software cliente.

O Scan to PC Desktop 13 existe em duas edições: Professional e Special. Os principais componentes de software de cada uma são os seguintes:

Edição Professional

- PaperPort Professional 14.6
- OmniPage Professional 19.1
- PDF Converter Enterprise 8.3
- Image Retriever Professional 11.5
- PaperPort PSP Server 4 (componente de servidor opcional, fornecido em CD -ROM separado)

Nota: O Componente Servidor PSP é compatível com certos dispositivos MFP informados no PSP Server Administrator's Guide (Guia do Administrador do Servidor PSP).

Edição Especial

- PaperPort SE 14.6
- OmniPage SE 18.6
- PDF Viewer SE 7.2
- Image Retriever SE 11.5

Documentação do produto

O Xerox® Scan to PC Desktop 13 é enviado com a seguinte documentação:

- **Manual de Introdução:** este manual. Consulte-o para obter uma visão geral do produto e informações sobre instalação.
- **Guia de Instalação em Rede:** ajuda os administradores a implantar o software em um ambiente de rede.
- **Documentação dos componentes:** a documentação dos principais componentes do software Scan to PC Desktop, incluindo Omnipage, PaperPort, Image Retriever, PDF Converter Enterprise (PDF Viewer).

A documentação do produto pode ser encontrada na pasta **Documentation** da mídia de instalação.

Manual do Administrador do Servidor: este PDF se encontra na pasta **Docs** do disco do servidor.

Consulte-o para obter informações técnicas abrangentes, além de informações sobre como o administrador deve instalar o componente servidor PSP.

Requisitos de sistema

Para instalar e executar componentes da área de trabalho, o PC de destino compatível com Windows precisa estar equipado com:

- Processador Intel® Pentium® de 1 GHz ou superior, ou equivalente. Processador com mais de um núcleo é recomendável para desempenho avançado
- Microsoft Windows 7 com Service Pack 1, Microsoft Windows 8 com Service Pack 1, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10
- Navegador da Web (Internet Explorer 10 ou posterior, Google Chrome, etc.)
- Windows 8 nas Edições de 32 ou 64 bits, Windows 7 nas Edições de 32 ou 64 bits com Service Pack 1, Windows Vista nas Edições de 32 ou 64 bits com Service Pack 2 ou Windows XP Edição de 32 bits com Service Pack 3
- 2 GB de memória (4 GB recomendado)
- 1.5 GB de espaço livre em disco para arquivos do aplicativo, além de 1 GB de espaço de trabalho durante a instalação. Se o sistema não estiver atualizado e o instalador tiver que atualizá-lo, poderá ser necessário espaço em disco adicional de até 1 GB
- Monitor colorido de 1024x768 pixels com placa de vídeo para cores de 16 bits ou superior
- Dispositivo apontador compatível com Windows
- Uma placa de som para leitura de texto em voz alta
- Câmera digital de 2 megapixels ou superior para captura de textos por câmera digital

Instalação do Xerox® Scan to PC Desktop® 13

Para instalar os componentes de área de trabalho do Xerox® Scan to PC Desktop 13, você precisa de direitos de administrador no computador de destino. Para instruções sobre como instalar os componentes do lado do servidor, consulte o **Guia do Administrador do Servidor localizado no CD** do servidor.

O CD-ROM de instalação contém várias versões localizadas do software associado. O primeiro passo é selecionar o idioma apropriado para a sua instalação. Isto gera a exibição de outra caixa de diálogo, permitindo a **instalação do programa ou a navegação pelo CD**.

Antes de começar a instalação, você pode especificar quais componentes deseja instalar. Observe que os componentes já instalados a partir do CD estão assinalados com uma marca de seleção verde à direita. Em seguida, especifique um diretório de instalação comum para todos os componentes.

Na tela seguinte, você deve aceitar os termos do Contrato de Licença para prosseguir com a instalação.

Nota: Se você instalar o Image Retriever como parte do procedimento acima, o comportamento do programa ainda terá que ser configurado através da caixa de diálogo de configurações do aplicativo para que funcione corretamente. Também é possível configurar o programa no momento da instalação. Para isso, exclua a instalação do Image Retriever do procedimento acima (desmarque a caixa de seleção) e instale-o separadamente com parâmetros de linha de comando. Para obter orientações detalhadas, consulte a documentação do **Image Retriever** na pasta *Documentation\Image Retriever 11* localizada no disco.

Uma instalação silenciosa (sem intervenção do usuário) do Xerox® Scan to PC Desktop 13 será iniciada para cada componente do aplicativo cliente. Os usuários serão informados sobre o andamento da instalação por um monitor de progresso e telas informativas. O PDF Converter Enterprise será instalado automaticamente se você instalar o PaperPort ou o OmniPage.

Nota: Em alguns sistemas, antes do programa de instalação continuar a instalar o componente, um aplicativo do Windows Installer será iniciado para atualizar os arquivos de sistema necessários. Depois que estes arquivos estiverem instalados, uma mensagem aparece solicitando a reinicialização do sistema. Quando o Windows reinicializa, a instalação continua automaticamente.

Fim da instalação

Quando os componentes específicos estiverem instalados, complete o registro eletrônico seguindo as instruções na tela. Você poderá ter que reiniciar o computador antes de usar os componentes do Xerox® Scan to PC Desktop 13.

Após a instalação, Image Retriever está inativo e você deve configurá-lo para o funcionamento adequado. Clique com o botão direito do mouse na bandeja do sistema e escolha o comando **Definições**. A caixa de diálogo Configurações do Image Retriever será exibida. Use essa tela para configurar o programa. O Image Retriever foi projetado para monitorar

- a entrada de imagens digitalizadas em uma pasta específica de um servidor de arquivos em rede ou uma unidade local, e/ou
- uma caixa de entrada de e-mails e/ou
- em edições Professional, impressoras/dispositivos multifuncionais Xerox que usam o servidor PaperPort PSP para a funcionalidade de digitalização MFP personalizada

Consulte o documento **Image Retriever PDF** (disponível em Menu Iniciar **(Todos os) Programas > Xerox® Scan to PC Desktop 13 > PaperPort**) para obter informações sobre a configuração e o uso do Image Retriever.

Nota: Você precisa iniciar tanto o PaperPort quanto o OmniPage pelo menos uma vez após a instalação para obter a funcionalidade completa de ambos.

Desinstalação do Xerox® Scan to PC Desktop® 13

Para desinstalar os componentes de área de trabalho do Xerox® Scan to PC Desktop 13, você pode usar uma das opções a seguir:

- Usar o desinstalador fornecido com o produto (disponível apenas se o PaperPort estiver instalado). Você pode fazê-lo através do link **Desinstalar Xerox® Scan to PC Desktop 13** no menu Iniciar, em **(Todos) Programas > Xerox® Scan to PC Desktop 13**.
- Localize e remova os componentes através de **Adicionar/Remover Programas**, de preferência na seguinte ordem:
 1. **RealSpeak Solo** (em edições Professional)
 2. **Vocalizer** (em edições Professional)
 3. PaperPort Image Printer
 4. Image Retriever
 5. OmniPage
 6. PaperPort
 7. **PDF Converter Enterprise** (em edições Professional)
 8. **PDF Viewer** (em edições Special)

©2017 Layout e projeto da Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox e Design® e Scan to PC Desktop® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

©2017 Conteúdo da Nuance Communications, Inc. Todos os direitos reservados. Nuance®, PaperPort® e OmniPage® são marcas comerciais da Nuance Communications, Inc. ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Краткое справочное руководство

Продукты Xerox® Scan to PC Desktop® 12, включая PaperPort, OmniPage, PDF Converter Enterprise (в версиях Professional), PDF Viewer (в версиях Special), Image Retriever и PaperPort PSP Server (в версиях Professional), доступны на следующих языках: английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, португальский (Бразилия) и русский (в версиях Special). Эти продукты предназначены для работы в операционной системе с соответствующим языковым пакетом. Их использование в операционных системах с неподдерживаемыми языками не рекомендуется и не поддерживается.

Начало работы с программой Xerox® Scan to PC Desktop® 13

Программа Xerox® Scan to PC Desktop 13 состоит из серверных и клиентских компонентов. В этом документе приводятся краткие инструкции по установке и удалению этого клиентского программного обеспечения.

Существуют две версии пакета Scan to PC Desktop 13: Professional и Special. Ниже перечислены программные компоненты каждой из них.

Professional

- PaperPort Professional 14.6
- OmniPage Professional 19.1
- PDF Converter Enterprise 8.3
- Image Retriever Professional 11.5
- PaperPort PSP Server 4 (дополнительный серверный компонент, поставляемый на отдельном компакт-диске)

Special

- PaperPort SE 14.6
- OmniPage SE 18.6
- PDF Viewer SE 7.2
- Image Retriever SE 11.5

Документация к продукту

Ниже указаны документы, входящие в комплект поставки пакета Xerox® Scan to PC Desktop 13.

- **Руководство по началу работы:** данное руководство. Содержит обзор продукта и сведения об установке.
- **Руководство по сетевой установке:** содержит информацию для администраторов о развертывании ПО в сетевой среде.
- **Документация компонентов:** документация для основных компонентов Scan to PC Desktop: OmniPage, PaperPort, Image Retriever, PDF Converter Enterprise (PDF Viewer) и т. д.

Документация продукта находится в папке **Documentation** на установочном носителе.

- **Руководство администратора сервера:** файл PDF в папке **Docs** на диске сервера.

Содержит подробную техническую информацию, в том числе сведения для администраторов об установке серверных компонентов.

Требования к системе

Для установки и запуска программных компонентов Windows-совместимый компьютер должен быть оснащен следующим:

- 1 ГГц Intel® Pentium® или более поздний, или эквивалентный процессор. Для обеспечения высокой производительности рекомендуется многоядерный процессор.
- Microsoft Windows 7 с пакетом обновления 1, Microsoft Windows 8 с пакетом обновления 1, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10
- Браузер (Internet Explorer 10 или более поздней версии, Google Chrome и др.)
- Microsoft Windows 8 32- или 64-разрядный выпуск, Windows 7 32- или 64-разрядный выпуск с пакетом обновления 1, Windows Vista 32- или 64-разрядный выпуск с пакетом обновления 2, Windows XP, 32-разрядный выпуск с пакетом обновления 3
- 2 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 4 ГБ)
- 1.5 ГБ свободного пространства на жестком диске для приложения и файлов примеров, а также 1 ГБ рабочего пространства во время установки. Если система нуждается в обновлении, может потребоваться дополнительное место на диске (до 1 ГБ)
- цветной монитор с разрешением 1024x768 точек и видеокартой, поддерживающей цветовую палитру 16 бит или более
- указывающее устройство, совместимое с Windows
- звуковая карта для чтения текста вслух
- цифровая камера с разрешением 2 МП или выше для съемки текста

Установка программы Xerox® Scan to PC Desktop® 13

Для установки клиентских компонентов программы Xerox® Scan to PC Desktop 13 на целевом компьютере требуются права администратора. Инструкции по установке серверных компонентов см. в документе **Руководство администратора сервера**, который находится на компакт-диске для сервера.

Установочный диск содержит несколько локализованных версий соответствующего программного обеспечения. Чтобы начать, выберите соответствующий язык установки. Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать параметр **Начало установки** или **Обзор диска**.

Перед началом установки можно выбрать необходимые компоненты. Компоненты, ранее установленные с компакт-диска, помечены зеленым флажком справа. Затем укажите общий каталог установки для всех компонентов.

На следующем экране потребуются принять условия лицензионного соглашения, чтобы продолжить установку.

Примечание: Если приложение Image Retriever установлено в ходе выполнения описанной выше процедуры, поведение программы необходимо будет настроить в диалоговом окне **Настройка Image Retriever** для ее правильного функционирования. Также приложение можно настроить во время установки. Чтобы сделать это, исключите установку приложения **Image Retriever** из предыдущей процедуры (снимите соответствующий флажок) и установите его отдельно с помощью параметров командной строки. Подробные инструкции см. в документации к программе **Image Retriever** в папке **Documentation\Image Retriever 11** на диске.

Программа автоматической установки Xerox® Scan to PC Desktop 13 выполняет установку всех необходимых компонентов без вмешательства пользователя. Пользователь уведомляется о ходе установки посредством монитора хода выполнения и окон приложения. Компонент PDF Converter Enterprise автоматически устанавливается при установке приложения PaperPort или OmniPage.

Примечание: В некоторых системах перед установкой компонентов запускается установщик Windows для обновления необходимых системных файлов. После установки этих файлов появляется сообщение о необходимости перезагрузить систему. После перезагрузки Windows установка продолжается автоматически.

Завершение установки

После установки указанных компонентов выполните электронную регистрацию, следуя инструкциям на экране. Прежде чем использовать компоненты программного обеспечения Xerox® Scan to PC Desktop 13, необходимо перезагрузить компьютер.

После установки приложение Image Retriever неактивно, и его необходимо настроить для правильной работы. Щелкните правой кнопкой мыши значок приложения на панели задач и выберите команду **Настройка**. Появится диалоговое окно настройки Image Retriever. Используйте его для настройки программы. Приложение Image Retriever предназначено для мониторинга:

- входящих отсканированных изображений в указанной папке на сетевом файловом сервере или на локальном диске;
- папки входящих сообщений электронной почты;
- в “Professional” изданиях продукта, для индивидуального сканирования с многофункциональных устройств используйте приложение PaperPort PSP Server

Сведения об установке и использовании приложения Image Retriever см. в документе **Image Retriever PDF** (меню «Пуск», пункт **(Все) программы > Xerox® Scan to PC Desktop 13 > PaperPort**).

Примечание: Для полноценного функционирования, компоненты PaperPort и OmniPage, после установки должны быть запущены хотя бы один раз.

Удаление программного обеспечения Xerox® Scan to PC Desktop® 13

Чтобы удалить клиентские компоненты Xerox® Scan to PC Desktop 13, воспользуйтесь одним из указанных ниже способов.

- Используйте программу удаления, входящую в комплект поставки продукта (она доступна только в том случае, если установлено приложение PaperPort). Для этого в меню «Пуск» последовательно выберите пункты **(Все) программы > Xerox® Scan to PC Desktop 13 > Удаление Xerox® Scan to PC Desktop 13**.
- Удалите компоненты с помощью средства **Установка и удаление программ** в указанном ниже порядке.

1. PaperPort Image Printer
2. Image Retriever
3. OmniPage
4. PaperPort
5. PDFViewer

©2017 Layout e projeto da Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox e Design® e Scan to PC Desktop® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

©2017 Conteúdo da Nuance Communications, Inc. Todos os direitos reservados. Nuance®, PaperPort® e OmniPage® são marcas comerciais da Nuance Communications, Inc. ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países.

