



# Instructions d'utilisation - Manuel d'installation

**Version 4.3.6**

Avant l'installation

1


Installation

2

Démarrage/Arrêt

3

Pour obtenir des informations non disponibles dans ce manuel, reportez-vous au système d'aide de votre produit.





---

# Introduction

---

## Important

---

Dans les limites spécifiées par les lois, en aucun cas le fabricant sera tenu responsable des dommages provoqués par des défauts de ce produit, des pertes de documents ou de données, ou de l'utilisation de ce produit ou des manuels fournis.

Assurez-vous de toujours copier les documents importants et les données ou d'en faire une sauvegarde. Les documents ou données peuvent être effacés suite à des erreurs de manipulation ou des dysfonctionnements de la machine. Vous êtes également responsable de la protection des données et des systèmes contre les virus, les vers et autres logiciels malveillants.

En aucun cas le fabricant sera tenu responsable des documents que vous avez créés à l'aide de ce produit ou des résultats issus des données que vous avez exécutées.

Ne retirez pas de disque et n'en insérez pas lors de l'exécution de l'application.

---

## Mise en garde sur ce Manuel

---

- Certaines illustrations ou explications de ce guide peuvent différer par rapport à votre application en raison d'améliorations ou de modifications de l'application.
- Le contenu de ce document est sujet à modifications sans préavis.
- Le présent document ne doit pas être dupliqué, répliqué, reproduit en partie ou dans son intégralité, sous quelque forme que ce soit, modifié ou cité sans le consentement préalable du fabricant.

---

## Guides relatifs à cette application

---

Les guides suivants sont disponibles pour cette application.

### Manuels d'instructions

Les manuels d'instructions suivants sont inclus :

- Ricoh® TotalFlow Prep : Manuel d'installation (le présent guide, imprimé / PDF)  
Ce manuel décrit les procédures de configuration et de démarrage ainsi que les paramètres préalables requis pour pouvoir utiliser cette application.
- Ricoh TotalFlow Prep : Manuel utilisateur (HTML / PDF)  
Ce guide permet de découvrir les fonctions et l'utilisation de base de l'application.

Afin de vous aider à mieux comprendre les opérations de base de cette application, ce guide inclut également des leçons pratiques en utilisant des fichiers d'exemple.

---

## Aide

L'aide sur les champs est disponible sur de nombreux écrans pour fournir des informations sur des tâches et des paramètres spécifiques. Dans ce guide, ce type d'aide est appelé « aide sur les champs à l'écran ».

De plus, le menu **[Aide]** donne accès à la version HTML du Manuel utilisateur directement depuis l'interface utilisateur.

### ↓ Remarque

Un navigateur web doit être installé pour pouvoir consulter la documentation HTML. Les navigateurs conseillés sont Internet Explorer 11 ou la version la plus récente de Firefox. Un lecteur PDF tel que Adobe® Reader®, doit être installé pour afficher la documentation PDF.

---

## Comment lire la documentation

---

### Avant d'utiliser cette application

Le présent manuel contient des instructions détaillées et des remarques relatives au fonctionnement et à l'utilisation de cette application. Pour garantir un fonctionnement correct, lisez attentivement et intégralement ce manuel avant d'utiliser cette application. Conservez ce manuel à portée de main pour une consultation rapide.

### Utilisation des manuels et de l'aide

Utilisez les manuels d'instruction et les aides sur les champs pour obtenir de l'aide.

#### Pour apprendre comment installer et démarrer cette application

Consultez le Manuel d'installation.

#### Pour découvrir les fonctions et l'utilisation de base de cette application

Voir le Guide utilisateur.

#### Pour en savoir plus sur la configuration des paramètres à l'écran

Consultez l'aide sur les champs à l'écran.

### Affichage des manuels d'instructions (*Manuel d'installation* et *Guide utilisateur*)

---


Utilisez cette procédure pour afficher les manuels d'utilisation.

#### Affichage du Manuel d'installation et du Guide utilisateur au format PDF

### ↓ Remarque


Cette procédure prend l'exemple de Windows 10. Il est possible que les autres versions de Windows présentent des différences mineures.

- Cliquez sur **Démarrer** → **Toutes les applications** → **RICOH TotalFlow Prep**, puis cliquez sur **[Manuel d'installation]** ou **[Manuel utilisateur]**.





## Afficher le Guide utilisateur au format HTML

- La version HTML du Guide utilisateur est disponible directement depuis l'interface utilisateur. Démarrez l'application et cliquez sur **Aide** → **Aide TotalFlow Prep**.



## Affichage de l'aide sur les champs

Cliquez sur le bouton  en regard d'un élément de l'interface utilisateur pour afficher une aide sur cet élément. Cliquez sur **[Plus d'infos dans l'Aide]** dans le champ d'aide pour afficher la page associée dans le Manuel utilisateur en HTML.



## Symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel afin de vous aider à identifier le contenu rapidement.



Ce symbole indique les points auxquels vous devez apporter une attention particulière lors de l'utilisation de l'application. Lisez consciencieusement ces explications.



Ce symbole indique des informations supplémentaires susceptibles de vous être utiles, mais qui ne sont pas indispensables à la réalisation d'une tâche.



Ce symbole indique l'endroit où vous pouvez trouver de plus amples informations.



Ce symbole indique les noms des écrans, menus, paramètres et boutons.

---

---

## Marques

---

Des parties de ce produit logiciel sont soumises au droit d'auteur © 1984-2020 Adobe Systems Incorporated et ses concédants. Tous droits réservés.

Adobe, Acrobat, Adobe AIR, le logo Adobe, le logo Adobe PDF, AIR, Distiller, Flash et Reader sont soit des marques déposées, soit des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Apple, Safari, Mac et OS X sont des marques déposées d'Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google et Chrome sont des marques déposées de Google Inc.

Firefox est une marque déposée de la Mozilla Foundation.

Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Windows Vista®, Excel®, PowerPoint®, Internet Explorer® et Microsoft Edge® sont soit des marques déposées soit des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

EFI, Fiery et le logo Fiery sont des marques commerciales ou déposées d'Electronics For Imaging, Inc. aux États-Unis et/ou dans certains autres pays.

Java ainsi que tous les logos et les marques incluant Java sont des marques, déposées ou non, d'Oracle et/ou de ses filiales.

La documentation Eclipse OpenJ9 est soumise au copyright suivant : Copyright © 2017, 2020 IBM Corp.

IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques commerciales ou des marques déposées d'International Business Machines Corp., déposées aux États-Unis et dans de nombreuses autres juridictions. Les autres noms de produits et services peuvent être des marques commerciales d'IBM ou d'autres sociétés.

OpenJDK (le "Nom") est une marque déposée d'Oracle America, Inc. ("Oracle")(le "propriétaire de la marque"). Java et OpenJDK sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales. Copyright Oracle America, Inc.

Ce produit contient une technologie détenue par ULTIMATE et protégée par des droits d'auteur. Les marques commerciales associées, les brevets et les droits d'auteur sont la propriété d'ULTIMATE. Copyright © Ultimate TechnoGraphics Inc. 1992-2020. Tous droits réservés.

Les noms corrects des systèmes d'exploitation Windows sont les suivants :

- Les noms des produits Windows 8,1 se présentent comme suit :
  - Microsoft® Windows® 8,1 Pro
  - Microsoft® Windows® 8.1 Entreprise
- Les noms de produits Windows 10 sont les suivants :
  - Microsoft® Windows® 10 Pro
  - Microsoft® Windows® 10 Entreprise
- Le nom de produit de Windows Server 2012 R2 Standard est le suivant :

---

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard

- Le nom de produit de Windows Server 2016 Standard est le suivant :

Microsoft® Windows Server® 2016 Standard

- Les noms de produits de Windows Server 2019 sont les suivants :

Microsoft® Windows Server® 2019 Standard

Microsoft® Windows Server® 2019 Essentials

Les autres noms de produits figurant dans le présent document ne sont cités qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives. Nous ne nous prévalons d'aucun droit sur ces marques.

Captures d'écran des produits Microsoft reproduites avec la permission de Microsoft Corporation.



# SOMMAIRE

## Introduction

---

Important.....	1
Mise en garde sur ce Manuel.....	1
Guides relatifs à cette application.....	1
Comment lire la documentation .....	2
Avant d'utiliser cette application .....	2
Utilisation des manuels et de l'aide .....	2
Marques.....	5

## 1 Avant l'installation

---

Processus d'installation.....	9
Conditions requises pour les ordinateurs.....	9

## 2 Installation

---

Installation de l'application principale et programmes associés .....	13
Installation de l'application principale .....	13
Installation du pilote TotalFlow PDF .....	16
Installation de la licence du produit .....	17
Mise à niveau d'une version antérieure de l'application principale .....	20
Mise à niveau de l'application principale .....	20
Migration des anciens fichiers vers TotalFlow Prep 4.0 ou version ultérieure .....	21
Modifier le port dédié au serveur Tomcat .....	21
Désinstallation.....	22
Désinstallation de l'application principale.....	22
Désinstallation manuelle du pilote TotalFlow PDF .....	23

## 3 Démarrage/Arrêt

---

Démarrage .....	25
Préparation.....	25
Procédure de démarrage .....	26
Arrêter .....	26

## INDICE

---



# 1. Avant l'installation

- Processus d'installation
- Conditions requises pour les ordinateurs

Ce chapitre décrit le flux d'installation et les configurations système requises pour cette application.

Lisez attentivement ce chapitre avant de configurer cette application.

## Référence

Si une version précédente de cette application est installée et que vous la mettez à niveau avec la version actuelle, veuillez vous référer à [Mise à niveau d'une version antérieure de l'application principale, page 20](#).

## Processus d'installation

Pour configurer l'application, procédez comme suit :


Étape 1	Vérifiez l'environnement d'exploitation.	<a href="#">Conditions requises pour les ordinateurs, page 9</a>
Étape 2	Installez les applications nécessaires et la licence. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Application principale</li><li>2. Pilote TotalFlow PDF</li><li>3. Licence</li></ol> <p>Lorsque vous installez l'application pour la première fois, vous pouvez installer toutes les applications nécessaires de façon séquentielle, par étapes successives.</p> <p>Une fois l'application installée, vous pouvez installer ces applications individuellement en fonction de vos besoins.</p>	<a href="#">Installation de l'application principale et programmes associés, page 13</a>
Étape 3	Démarrez l'application principale et définissez les paramètres nécessaires. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Démarrez l'application principale.</li><li>2. Enregistrez les imprimantes.</li></ol>	<a href="#">Démarrage, page 25</a>

## Conditions requises pour les ordinateurs

Pour exécuter cette application, votre ordinateur doit satisfaire aux exigences ci-après. Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que toutes les conditions suivantes soient remplies.

Élément	Conditions
Ordinateur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Processeur : Processeur quad-core 2,5 GHz ou supérieur</li><li>• Mémoire principale : 8 Go ou supérieur</li></ul>
Disque dur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zone de programme : 3 Go ou plus</li><li>• Espace disponible d'au moins 10 Go recommandé.</li></ul>

Élément	Conditions
Afficher	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 280 x 1 024 pixels ou plus recommandés (minimum 1 280 x 768 pixels)</li> <li>• 16,7 millions de couleurs ou plus recommandées (64 000 couleurs minimum)</li> </ul>
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 8.1 Pro/Entreprise (64 bits)</li> <li>• Windows 10 Pro/Entreprise (64 bits)</li> <li>• Windows Server 2012 R2 Standard (64 bits)</li> <li>• Windows Server 2016 Standard (64 bits)</li> <li>• Windows Server 2019 Standard/Essentials (64 bits)</li> </ul> <p><b>↓ Remarque</b></p> <p>Windows 10 Pro/Entreprise et ses mises à jour sont pris en charge tant que Microsoft fournit un soutien global.</p>
Langues prises en charge	Néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, espagnol
Réseau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carte réseau Ethernet (au moins 100 Mbps, réseau sans fil recommandé)</li> <li>• Protocole TCP/IP (IPv4, IPv6)</li> </ul>
Applications associées	<p>Lorsque vous utilisez les types de fichiers suivants, installez l'application supplémentaire nécessaire avant de configurer cette application.</p> <p><b>↓ Remarque</b></p> <p>La version d'essai de Microsoft Office n'est pas prise en charge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fichiers Microsoft Office (Word/Excel/PowerPoint) <ul style="list-style-type: none"> <li>– Acrobat 8 Standard/Professionnel, Acrobat 9 Standard/Pro, Acrobat X Standard/Pro, Acrobat XI Standard/Pro, Acrobat DC, Acrobat 2017 Standard/Pro, Acrobat 2020 Pro (Adobe PDF doit être installé.)</li> <li>– Microsoft Word 2007 SP3/2010 SP1/2013/2016/2019/Office 365</li> <li>– Microsoft Excel 2007 SP3/2010 SP1/2013/2016/2019/Office 365</li> <li>– Microsoft PowerPoint 2007 SP3/2010 SP1/2013/2016/2019/Office 365</li> </ul> </li> <li>• Fichiers PS/EPS <ul style="list-style-type: none"> <li>– Acrobat 8 Standard/Professionnel, Acrobat 9 Standard/Pro, Acrobat X Standard/Pro, Acrobat XI Standard/Pro, Acrobat DC, Acrobat 2017 Standard/Pro, Acrobat 2020 Pro</li> </ul> </li> </ul>

Élément	Conditions
Imprimantes et scanners compatibles	<p>Pour plus d'informations sur les scanners et imprimantes compatibles, consultez les fichiers Lisez-moi de l'application et Printer Connector Readme.</p> <p>Pour afficher les fichiers Lisez-moi, accédez à <b>Démarrer</b> → <b>Toutes les applications</b> → <b>RICOH TotalFlow Prep</b> et cliquez sur les fichiers <b>[Readme]</b> ou <b>[Printer Connector Readme]</b>. La procédure à suivre pour consulter les fichiers diffère selon le système d'exploitation que vous utilisez.</p>
Navigateur Web	<p>Pour utiliser la version Navigateur de TotalFlow Prep, l'un des navigateurs Web suivants est requis :</p> <p>Sous Microsoft Windows :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer 11</li> <li>• Microsoft Edge 42</li> <li>• Google Chrome 83</li> <li>• Mozilla Firefox 77</li> </ul> <p> <b>Remarque</b></p> <p>Les versions de Mozilla Firefox, Google Chrome et Microsoft Edge énumérées ci-dessus sont les dernières versions ayant testé TotalFlow Prep. Vous pouvez également utiliser les deux versions précédentes de ces navigateurs.</p> <p>Sous Mac OS X :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apple Safari 10 et 11</li> </ul>



## 2. Installation

- Installation de l'application principale et programmes associés
- Mise à niveau d'une version antérieure de l'application principale
- Modifier le port dédié au serveur Tomcat
- Désinstallation

Ce chapitre explique comment procéder lors de la première installation de l'application, comment mettre à niveau l'application principale si vous l'avez déjà installée, et comment désinstaller l'application principale et les programmes qui y sont associés.

### Installation de l'application principale et programmes associés

Pour utiliser TotalFlow Prep, vous devez installer l'application suivante et les programmes associés :

- Application principale  
Le programme de base pour cette application. Le composant Printer Connector est également installé dans la cadre de l'installation de l'application principale.
- Pilote TotalFlow PDF  
Le pilote TotalFlow PDF est nécessaire si vous souhaitez utiliser des documents Microsoft Office (Word/Excel/PowerPoint) avec cette application. Lorsque des documents Microsoft sont chargés sur cette application, ce pilote convertit les documents au format PDF.

#### ★ Important

- Si Adobe Acrobat (non inclus) est nécessaire pour votre flux de travail, assurez-vous qu'il est installé avant d'installer cette application.
- Pour modifier la langue d'affichage de cette application après son installation, désinstallez cette application, puis réinstallez-la.
- Pour mettre à jour la version du système d'exploitation Windows de l'ordinateur sur lequel est installée l'application, suivez cette procédure :
  1. Désinstallez cette application.
  2. Mettez à jour le système d'exploitation.
  3. Réinstallez cette application.

### Installation de l'application principale

#### ★ Important

Pour installer cette application, vous devez utiliser un compte bénéficiant de droits d'administrateur. Veillez à vous connecter avec un compte de ce type avant de commencer l'installation.

Pour installer l'application principale :


1. Connectez-vous à Windows à l'aide d'un compte utilisateur avec privilèges d'administrateur.
2. Insérez le support d'installation de TotalFlow Prep dans le lecteur de DVD de l'ordinateur.

Si la fenêtre d'exécution automatique s'ouvre, sélectionnez **[Installer ou exécuter le programme]**. Si la fenêtre d'exécution automatique ne s'ouvre pas, cliquez deux fois sur **Set up . exe** dans le répertoire racine du lecteur de DVD pour démarrer l'installation.

↓ **Remarque**

Si l'écran de contrôle de compte utilisateur apparaît, cliquez sur **[Oui]**.

3. Sur l'écran de configuration, sélectionnez la langue d'interface de TotalFlow Prep, puis cliquez sur **[OK]**.
4. Sur l'écran **[Introduction]**, cliquez sur **[Suivant]**.




5. Sur l'écran **[Contrat de licence]** :

1. Lisez le contrat de licence.
2. Cochez la case **[J'accepte les conditions du contrat de licence]**.
3. Cliquez sur **[Suivant]**.

Si vous n'acceptez pas les termes du contrat, l'installation est interrompue.

6. Sur l'écran **[Choisir le dossier d'installation]**, spécifiez le dossier à utiliser pour l'installation de l'application et cliquez sur **[Installer]**.





**★ Important**

- Le nom du dossier spécifié comme dossier de destination ne doit pas se terminer par le caractère "!".
- Ne placez pas de données utilisateur dans le dossier de destination où vous installez cette application. Les données risquent d'être supprimées lorsque vous annulez l'installation ou désinstallez l'application.

L'installation démarre.

- Nouvelle installation

Lorsque l'installation de l'application principale est terminée, procédez à l'installation du pilote TotalFlow PDF et de la licence permanente. Lorsque l'écran **[Installation terminée]** s'affiche, cliquez sur **[Terminé]** pour terminer l'installation.

Vous pouvez également installer le pilote TotalFlow PDF et la licence permanente ultérieurement depuis le menu Démarrer de Windows.

- Installation de mise à jour

Une installation de mise à jour remplace uniquement certains fichiers par les versions les plus récentes. Une fois les fichiers copiés, poursuivez l'installation. Si une licence permanente est déjà installée, l'écran **[Terminer l'installation]** apparaît. Cliquez sur **[Terminer]** pour terminer l'installation. Pour installer le pilote TotalFlow PDF, vous devez utiliser le menu Démarrer de Windows.

- Écraser l'installation

Une installation de remplacement installe la même version de l'application et écrase l'installation existante. Une fois les fichiers copiés, poursuivez l'installation. Si une licence permanente est déjà installée, l'écran **[Terminer l'installation]** apparaît. Cliquez sur **[Terminer]** pour terminer l'installation. Pour installer le pilote TotalFlow PDF, vous devez utiliser le menu Démarrer de Windows.

Le programme d'installation installe aussi automatiquement le composant Printer Connector qui permet la communication avec l'imprimante.

**📖 Référence**

- Pour en savoir plus sur l'installation du pilote TotalFlow PDF, voir [Installation du pilote TotalFlow PDF, page 16](#).
- Pour plus d'informations sur l'installation d'une licence, voir [Installation de la licence du produit, page 17](#).
- Par défaut, le port dédié au serveur Tomcat est configuré sur 20080. Si le port 20080 est déjà utilisé par une autre application, vous devez configurer un numéro de port différent. Pour en savoir plus, consultez [Modifier le port dédié au serveur Tomcat, page 21](#).

Les installations de mise à jour et d'écrasement n'affectent pas le numéro de port déjà utilisé.

## Installation du pilote TotalFlow PDF


### ★ Important

- Pour installer cette application, vous devez utiliser un compte bénéficiant de droits d'administrateur. Veillez à vous connecter avec un compte de ce type avant de commencer l'installation.
- Vous ne pouvez installer le pilote TotalFlow PDF que si Adobe Acrobat est déjà installé sur l'ordinateur.

Suivez l'une des procédures ci-après pour installer le pilote TotalFlow PDF.

### Pour installer le pilote TotalFlow PDF après l'installation de l'application principale (Nouvelle installation) :

1. Sur l'écran **[Installer le pilote PDF]**, cochez la case **[Configurer maintenant]** et cliquez sur **[Suivant]**.



2. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur **[OK]**.

### Pour installer le pilote TotalFlow PDF séparément à l'aide du menu Démarrer :

1. Cliquez sur **Démarrer** → **Toutes les applications** → **RICOH TotalFlow Prep** → **Configuration du pilote TotalFlow PDF**.  
Si l'écran de contrôle de compte utilisateur apparaît, cliquez sur **[Oui]**.
2. Cliquez sur **[OK]**.
3. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur **[OK]**.

## Précautions à suivre après l'installation du pilote TotalFlow PDF

- Ne modifiez pas le nom du pilote TotalFlow PDF.
- Assurez-vous que les valeurs suivantes sont définies sous l'onglet **[Paramètres Adobe PDF]** de la fenêtre **[Préférences d'impression TotalFlow PDF]** :
  - **[Sécurité Adobe PDF]**: Aucun

- **[Dossier de sortie Adobe PDF]** : Documents\\*.pdf
- **[Afficher les résultats Adobe PDF]**: Non sélectionné
- **[Supprimer les fichiers journaux des travaux réussis]**: Sélectionné

Ces paramètres sont nécessaires pour l'importation de fichiers Microsoft Office dans cette application.

Pour ouvrir la boîte de dialogue **[Préférences d'impression TotalFlow PDF]**, accédez à **Panneau de configuration** → **Périphériques et imprimantes**. Faites ensuite un clic droit sur l'icône **[TotalFlow PDF]**, puis sélectionnez **Préférences d'impression**.

En fonction du système d'exploitation, TotalFlow PDF et Adobe PDF peuvent s'afficher en tant qu'entrée unique dans le panneau **[Périphériques et imprimantes]**, soit **[TotalFlow PDF]** soit **[Adobe PDF]**. Dans ce cas, pour modifier les paramètres du pilote TotalFlow PDF, faites un clic droit sur l'icône **[TotalFlow PDF]** ou **[Adobe PDF]** et sélectionnez **Préférences d'impression** → **TotalFlow PDF**.

2

- Si vous devez mettre à niveau vers une version ultérieure ou une version antérieure d'Adobe Acrobat, réinstallez également le pilote TotalFlow PDF.

Désinstallez d'abord le pilote TotalFlow PDF manuellement, puis mettez à niveau vers une version ultérieure (ou antérieure) d'Adobe Acrobat, et réinstallez le pilote TotalFlow PDF à partir du menu Démarrer de Windows.

- Si vous désinstallez Adobe Acrobat, le pilote TotalFlow PDF ne fonctionnera pas et vous devrez le désinstaller manuellement.

#### Référence

Pour en savoir plus sur la désinstallation du pilote TotalFlow PDF, voir [Désinstallation manuelle du pilote TotalFlow PDF, page 23](#).

## Installation de la licence du produit

Après avoir installé l'application principale et le pilote TotalFlow PDF, vous pouvez terminer le processus d'installation en installant la licence permanente ou en utilisant la version d'essai du produit.

Pour terminer le processus d'installation, vous pouvez :

- Installer une licence permanente du produit.

Installer une licence permanente nécessite un fichier de clé de licence, pouvant être acheté sur le site Web ou auprès de votre représentant commercial local.

Si vous avez acheté TotalFlow Prep (option d'imposition avancée comprise), vous pouvez utiliser la clé de licence pour activer à la fois le produit principal et l'option d'imposition avancée.

Si vous avez acheté l'option d'imposition avancée séparément, vous pouvez installer la licence permanente pour l'option à partir du menu Démarrer de Windows, une fois l'installation de TotalFlow Prep terminée.

- Contournez l'installation de la licence du produit et utilisez une version d'essai gratuite de 60 jours du produit et de l'option d'imposition avancée.

Après la période d'essai, vous devrez installer une licence permanente pour continuer à utiliser TotalFlow Prep et l'option d'imposition avancée. Vous pouvez le faire en utilisant le menu Démarrer de Windows.


Si vous achetez l'option d'imposition avancée séparément, vous devez procéder de la même manière que pour le produit principal lors de l'installation de la licence.

### ★ Important


Pour installer la licence, vous devez utiliser un compte bénéficiant de droits d'administrateur. Veillez à vous connecter avec un compte de ce type avant de commencer l'installation. Si vous n'êtes pas connecté sous le nom d'utilisateur **Administrateur**, choisissez l'option **[Exécuter en tant qu'administrateur]** lorsque vous lancez le **[Gestionnaire de licence]** depuis le menu Démarrer de Windows.

- Pour installer la licence permanente immédiatement après l'application principale (Nouvelle installation) :

1. Sur l'écran **[Licence permanente]**, cochez la case **[Installer la licence permanente maintenant]** et cliquez sur **[Suivant]**.



L'écran **[Licence]** s'affiche.



2. Si vous avez déjà acheté et souhaitez générer une clé de licence, cliquez sur **[Aide]**.

### ★ Important


Le navigateur par défaut s'ouvre et affiche la page d'aide de l'application de licence avec les instructions permettant de générer une clé de licence.

Si Microsoft Edge est défini comme navigateur par défaut et que vous êtes connecté sous le compte Administrateur intégré, une erreur se produit. Choisissez un autre navigateur par défaut ou utilisez un autre compte avec des privilèges d'administrateur.

Si vous avez déjà acheté et généré une clé de licence, cliquez sur **[Parcourir]**.

La fenêtre **[Sélectionner le fichier de licence]** s'affiche.

2



3. Sélectionnez le fichier `lservrc`, puis cliquez sur **[Ouvrir]**.
  4. Sélectionnez **[J'accepte les conditions du contrat de licence]** et cliquez sur **[OK]**.  
L'écran **[Installation terminée]** s'affiche.
  5. Cliquez sur **[Terminé]**.
- Pour essayer gratuitement TotalFlow Prep et l'option d'imposition avancée pendant 60 jours :
    1. Sur l'écran **[Licence permanente]**, décochez la case **[Installer la licence permanente maintenant]** et cliquez sur **[Suivant]**.  
L'écran **[Installation terminée]** s'affiche.
    2. Cliquez sur **[Terminé]**.
  - Pour installer la licence permanente après avoir installé une version d'essai gratuite en utilisant le menu Démarrer de Windows :

### ↓ Remarque

Cette procédure s'applique lorsque vous installez la licence permanente pour le produit principal avec ou sans l'option d'imposition avancée et lorsque vous installez la licence permanente pour l'option d'imposition avancée achetée séparément.

1. Cliquez sur **Démarrer** → **Toutes les applications** → **RICOH TotalFlow Prep**.
2. Cliquez avec le bouton droit sur **[Gestionnaire de licence]** et sélectionnez **[Exécuter en tant qu'administrateur]**.  
L'écran **[Licence]** s'affiche.
3. Cliquez sur **[Parcourir]**.  
La fenêtre **[Sélectionner le fichier de licence]** s'affiche.
4. Sélectionnez le fichier `lservrc`, puis cliquez sur **[Ouvrir]**.
5. Sélectionnez **[J'accepte les conditions du contrat de licence]** et cliquez sur **[OK]**.  
Un message s'affiche pour vous informer que la licence a bien été installée.

6. Cliquez sur **[OK]**.
7. Redémarrez l'ordinateur.

### ★ Important

Si vous souhaitez retirer la licence ou la transférer sur une autre machine, contactez votre SAV.

## Mise à niveau d'une version antérieure de l'application principale

Si vous avez déjà une version de l'application principale et des programmes associés installés, utilisez ces étapes pour mettre à niveau votre version sur la version actuelle.

Lorsque vous exécutez la mise à niveau, l'application principale et le pilote TotalFlow PDF (s'il est installé) sont mis à jour.

### Mise à niveau de l'application principale

Le fichier de mise à niveau de l'application (ou patch) est disponible sur votre média d'installation. Pour effectuer la mise à niveau, assurez-vous que la version 4.0 ou ultérieure est installée.

### ★ Important

- Pour mettre à niveau cette application, vous devez utiliser un compte bénéficiant de droits d'administrateur. Assurez-vous que vous êtes connecté en tant qu'administrateur avant de commencer la mise à niveau.
- N'exécutez pas le patch d'installation de mise à niveau depuis un dossier dont le nom se termine par le caractère "!".
- Si Adobe Acrobat (non inclus) est nécessaire pour votre flux de travail, assurez-vous qu'il est installé et mis à jour avant d'effectuer la mise à niveau.
- Une nouvelle licence est requise pour la version 4.3. Assurez-vous que vous disposez de la nouvelle licence avant de commencer l'installation de la mise à niveau.

Au début du processus d'installation, une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche et vous invite à confirmer que vous souhaitez poursuivre la mise à niveau. Si vous ne disposez pas de la nouvelle licence, cliquez sur **[Non]** dans la boîte de dialogue d'avertissement, puis cliquez sur **[Oui]** pour confirmer que vous souhaitez quitter l'installation. Si vous terminez la mise à niveau, vous ne pouvez pas continuer à utiliser l'application.

Pour mettre à niveau l'application principale :

1. Connectez-vous à Windows à l'aide d'un compte utilisateur avec privilèges d'administrateur.
2. Insérez le support d'installation de TotalFlow Prep dans le lecteur de DVD de l'ordinateur.

Si la fenêtre d'exécution automatique s'ouvre, sélectionnez **[Installer ou exécuter le programme]**. Si la fenêtre AutoPlay ne s'ouvre pas, double-cliquez sur **Setup.exe** sur le répertoire racine du pilote du DVD pour démarrer la mise à niveau.

### ↓ Remarque

Si l'écran de contrôle de compte utilisateur apparaît, cliquez sur **[Oui]**.

3. Pour effectuer la mise à niveau, suivez les instructions affichées à l'écran.

### 📖 Référence

Pour en savoir plus sur l'installation du pilote TotalFlow PDF, voir [Installation du pilote TotalFlow PDF](#), page 16.

## Migration des anciens fichiers vers TotalFlow Prep 4.0 ou version ultérieure

2

Certaines fonctions et certains paramètres des anciens fichiers ne sont plus pris en charge à compter de la version TotalFlow Prep 4.0.

Les paramètres et fonctions suivants doivent être appliqués à nouveau après l'ouverture des anciens fichiers dans TotalFlow Prep 4.0 ou ultérieur :

- Programmes.  
Les présélections remplacent les programmes à compter de TotalFlow Prep 4.0.
- Imposition par chapitre.
- La fonction de sauvegarde et restauration n'est pas disponible dans TotalFlow Prep 4.0 ou version ultérieure. Les sauvegardes de TotalFlow Prep 3.1 ne peuvent pas être restaurées.
- Les propriétés de numérisation de base ne sont pas prises en charge dans TotalFlow Prep 4.0 ou version ultérieure et ne sont pas converties.

Les paramètres et fonctions d'onglet suivants doivent être appliqués à nouveau après l'ouverture des anciens fichiers dans TotalFlow Prep 4.0 ou ultérieur :

- Numéros et noms de chapitre sur les languettes des onglets.
- Le séquençage aléatoire des onglets est converti en ordre **[Normal (1-2-3)]**.
- L'ordre **[Réglage manuel]** est converti en ordre **[Normal (1-2-3)]**, sauf s'il est en ordre **[Inversé (3-2-1)]**.
- Les onglets convertis sont transformés en pages normales lorsque l'imposition est définie sur **[Livret]** ou **[Groupé]** - **[Vitesse]**.
- L'ordre onglet / couverture / pages d'interfoliage devient couverture / pages d'interfoliage / onglet. Dans TotalFlow Prep 4.0 ou ultérieur, vous ne pouvez pas déplacer ou insérer un onglet avant une couverture avant ou une page d'interfoliage.
- Le texte ou les images figurant sur les onglets ne fait/ont pas automatiquement l'objet d'un réarrangement lorsque les onglets sont déplacés.

## Modifier le port dédié au serveur Tomcat

Lors de l'installation de TotalFlow Prep, le port dédié au serveur Tomcat est configuré sur 20080. Si le port 20080 est déjà utilisé par une autre application, vous devez configurer un numéro de port différent.

Pour modifier le port dédié au serveur Tomcat :

1. Assurez-vous que l'application est fermée.
2. Rendez-vous sur *Chemin d'installation de cette application*\svc\bin.

Si vous avez sélectionné le chemin d'installation par défaut lors de l'installation de TotalFlow Prep, *Chemin d'installation de cette application* renvoie au dossier suivant :

C:\Program Files\RICOH\TotalFlow Prep\

3. Double-cliquez sur `TFPrepPortChanger.exe`.  
Si l'écran de contrôle de compte utilisateur apparaît, cliquez sur **[Oui]**.
4. Saisissez le nouveau numéro de port à utiliser dans le champ **[Nouveau numéro de port]**.
5. Cliquez sur **[OK]**.

#### ⬇ Remarque

Les installations de mise à jour et d'écrasement n'affectent pas le numéro de port déjà utilisé.

## Désinstallation

Ce chapitre décrit les procédures de désinstallation de l'application principale.

#### 📖 Référence

Le pilote TotalFlow PDF est désinstallé en même temps que l'application principale. Si vous souhaitez désinstaller uniquement le pilote TotalFlow PDF, consultez [Désinstallation manuelle du pilote TotalFlow PDF, page 23](#).

## Désinstallation de l'application principale

Cette procédure prend l'exemple de Windows 10. Il est possible que les autres versions de Windows présentent des différences mineures.

#### ★ Important

Pour désinstaller cette application, vous devez être connecté avec le compte utilisé lors de l'installation. Le compte doit disposer de privilèges administrateur.

1. Assurez-vous que l'application est fermée.
2. Arrêtez le service RICOH TotalFlow Prep :
  1. Accédez à **Panneau de configuration** → **Outils d'administration** et double-cliquez sur **[Services]**.
  2. Dans la liste des services, faites un clic droit sur **[RICOH TotalFlow Prep Service]** et sélectionnez **[Arrêter]**.
3. Revenez à l'écran principal du Panneau de configuration et cliquez sur **[Programmes et fonctionnalités]**.
4. Faites un clic droit sur **[RICOH TotalFlow Prep]**, puis sélectionnez **[Désinstaller/Modifier]**.
5. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur **[Oui]**.  
Si l'écran de contrôle de compte utilisateur apparaît, cliquez sur **[Oui]**.
6. Sur l'écran **[Désinstaller TotalFlow Prep]**, cliquez sur **[Désinstaller]**.
7. Cliquez sur **[Terminé]**.



---

## Désinstallation manuelle du pilote TotalFlow PDF

---

Pour désinstaller le pilote TotalFlow PDF :

1. Accédez à **Panneau de configuration** → **Périphériques et imprimantes**.
2. Faites un clic droit sur l'icône **[TotalFlow PDF]** et sélectionnez **[Supprimer le périphérique]**.
3. Dans la boîte de dialogue Confirmation, cliquez sur **[Oui]**.

### ⬇ Remarque

En fonction du système d'exploitation, TotalFlow PDF et Adobe PDF peuvent s'afficher en tant qu'entrée unique dans le panneau **[Périphériques et imprimantes]**, soit **[TotalFlow PDF]** soit **[Adobe PDF]**. Dans ce cas, pour désinstaller le pilote TotalFlow PDF, faites un clic droit sur l'icône **[TotalFlow PDF]** ou **[Adobe PDF]** et sélectionnez **Supprimer la file d'impression** → **TotalFlow PDF**.



## 3. Démarrage/Arrêt

- Démarrage
- Arrêter

Ce chapitre explique comment ouvrir et fermer TotalFlow Prep.

### Démarrage

Cette section décrit les préparations nécessaires et la procédure de démarrage de l'application.

#### Préparation

Avant de démarrer cette application, effectuez les préparatifs suivants.

- Pour imprimer les documents via cette application, vous devez enregistrer une imprimante. Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante que vous souhaitez utiliser sont correctement connectés au réseau.

Pour plus d'informations sur les imprimantes compatibles avec cette application, consultez le fichier Printer Connector Readme. Pour plus d'informations sur la manière de connecter l'imprimante à un réseau, consultez la documentation de votre imprimante.

- Pour imprimer des travaux via TotalFlow Production Manager, vous devez d'abord configurer TotalFlow Production Manager et vous assurer qu'il est connecté au réseau.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de TotalFlow Production Manager.

- Si le pare-feu Windows est activé, vous devez enregistrer les programmes suivants comme exceptions du pare-feu afin de vous assurer qu'ils ne sont pas bloqués et que l'application peut fonctionner correctement :

- *Chemin d'installation de cette application*\svc\jre\bin\java.exe
- *Chemin d'installation de cette application*\svc\bin\TwainAccessor.exe
- *Chemin d'installation de cette application*\svc\bin\impostrip\externals\ite\bin\win64\mongod.exe
- *Chemin d'installation de cette application*\svc\bin\impostrip\externals\ite\bin\win64\node.exe

Si vous avez sélectionné le chemin d'installation par défaut lors de l'installation de TotalFlow Prep, *Chemin d'installation de cette application* renvoie au dossier suivant :

C:\Program Files\RICOH\TotalFlow Prep\

Pour plus d'informations sur l'enregistrement des exceptions du pare-feu, consultez l'Aide de Windows.

#### Remarque

Si vous avez mis à niveau depuis une version antérieure de TotalFlow Prep, la nouvelle version est installée dans le même dossier que la version précédente.

---

## Procédure de démarrage

---

Procédez comme suit pour démarrer cette application.

**Remarque**

Cette procédure prend l'exemple de Windows 10. Il est possible que les autres versions de Windows présentent des différences mineures.

1. Cliquez sur le bouton **[Démarrer]**.
2. Allez à **Toutes les applications** → **RICOH TotalFlow Prep** et sélectionnez **[TotalFlow Prep]**.

L'application démarre et affiche l'écran **[Actions rapides]**.

## Arrêter

Procédez comme suit pour quitter cette application.

1. Cliquez sur **Fichier** → **Sortie**.
2. Indiquez si vous voulez enregistrer les modifications apportées au travail dans la boîte de dialogue de confirmation.

L'application se ferme.

# INDICE

<b>A</b>		
Aide .....	4	
Aide sur les champs		
Affichage.....	4	
Utilisation.....	2	
Arrêt.....	26	
<b>C</b>		
Configuration minimale requise .....	9	
Configuration requise .....	9	
Connexions de l'imprimante .....	25	
<b>D</b>		
Démarrage.....	25–26	
Désinstallation		
Application principale .....	22	
Pilote TotalFlow PDF .....	23	
Disque dur.....	9	
Documentation .....	2	
<b>E</b>		
Écran.....	9	
Environnement d'utilisation.....	9	
<b>F</b>		
Fichier de clé de licence .....	17	
Fichiers Microsoft Office , paramètres PDF .....	16	
<b>G</b>		
Guide utilisateur HTML		
Affichage.....	2	
<b>I</b>		
Installation		
Mises à niveau .....	20	
Pilote TotalFlow PDF .....	16	
<b>L</b>		
Langues.....	9	
Licence		
Installation .....	17	
<b>M</b>		
Manuels d'instructions		
Utilisation.....	2	
Manuels PDF		
Affichage.....	2	
Marques.....	5	
Mise à niveau.....	20	
Mises en garde .....	1	
<b>N</b>		
Navigateur Web .....	9	
<b>O</b>		
Ouvrir l'application.....	26	
<b>P</b>		
Paramètre de sécurité Adobe PDF .....	16	
Paramètre du dossier de sortie Adobe PDF.....	16	
Paramètre Supprimer les fichiers journaux des travaux réussis.....	16	
Paramètres Adobe PDF.....	16	
Paramètres Importer, pour les fichiers Microsoft Office .....	16	
Paramètres, Adobe PDF.....	16	
Pare-feu Windows.....	25	
Pilote TotalFlow PDF		
Désinstallation .....	23	
Installation .....	16	
Port dédié au serveur Tomcat .....	21	
Procédure d'installation .....	13	
Processus d'installation .....	9	
<b>R</b>		
Réseau .....	9	
<b>S</b>		
Sortir de l'application .....	26	
Symboles.....	4	
Système d'exploitation.....	9	
<b>V</b>		
Voir le paramètre des résultats Adobe PDF.....	16	





