

SaniNet Easy is een gebruiksvriendelijk 3D softwareprogramma waarmee u zeer snel badkamers kunt ontwerpen. Samen met de klant kunt u dit in slechts 4 stappen realiseren. In deze handleiding worden deze stappen beschreven, evenals de overige functies zoals bijvoorbeeld de maatvoering. Met behulp van deze handleiding kunt u snel aan de slag met SaniNet Easy.

Hoe vindt u in deze handleiding snel antwoord op uw vraag?

1. Zoek snel op tekst door een onderwerp in te voeren (Ctrl+f)
2. Klik op de hyperlinks om verder te lezen

Heeft u nog vragen?

Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

U kunt ons tijdens kantooruren op verschillende manieren bereiken:

Telefoon: +31 73 6314689

Fax: +31 73 6312114

Email: SaniNet@ProPlanet.eu

SaniNet Easy werkt niet op: Windows 95, Windows 98, Windows ME systemen.

- Processor : Pentium Dual-Core 2 Ghz of hoger
- Werkgeheugen : 2 GB of hoger
- Vrije schijfruimte : 1 GB
- Besturingssysteem : Windows XP Prof of Windows Vista Internet Explorer : 7
- Schermresolutie : 1024 x 768, 32 bits kleuren
- Videokaart : Ati/Nvidia PCI-E x 16 512 MB RAM of hoger
- DirectX 10 : door hardware ondersteunt

Licentieovereenkomst

Alleen indien u deze overeenkomst accepteert kunt u de installatie vervolgen.

Bevestigt u deze overeenkomst dan wordt ervan uitgegaan dat u de beschreven voorwaarden gelezen hebt en hiermee akkoord gaat.

Wilt u deze voorwaarden op papier, dan kunt u de tekst kopiëren naar een tekstverwerkingsprogramma en uitprinten.



- 1 Documenten** gebruikt u om:
 - Nieuwe ontwerpen te maken.
 - Bestaande ontwerpen te openen.
 - Huidige ontwerpen op te slaan.
- 2 Herstel** heeft dezelfde functie als “undo” of Ctrl-Z.
 - U kunt hiermee terug tot aan het begin van het ontwerp.
- 3 Opnieuw** heeft dezelfde functie als “redo” of Ctrl-Y.



Stap 1: Badkamervorm bepalen.



Stap 2: Badkamervorm inrichten.



Stap 3: Badkamervorm betegelen.



Stap 4: Badkamer bekijken met 3D viewer.



Stap "5": Maatvoering.



Aan de kleur van de icoon ziet u in welke stap u momenteel werkt



Zoekfunctie: in stap 2 kunnen bij alle badkamer meubels die in SaniNet staan geavanceerd gevonden worden, door middel van kenmerken als afmetingen, vorm, kleur etc. in te voeren.



Onder deze functieknop staan per stap diverse functionaliteiten die bruikbaar zijn in de betreffende stap.



Exportfunctie: om ontwerp te kunnen mailen, printen, een snap shot te maken of een stuklijst te generen.*



Instellingen: opties voor het personaliseren van SaniNet



SaniNet Helpfile




* Dit symbool komt u ook in diverse andere situaties tegen. Dan is de betekenis van dit symbool dat u weer teruggaat in de vorige modus of anders gezegd dat u uit de bestaande modus gaat.

- 1** Kies een standaard badkamervorm door met de linkermuisknop op vorm te klikken.
- 2** De ruimtematen A, B, C, D van de badkamervorm kunt u op 3 manieren veranderen:
 1. **Maat intypen in millimeters**; dubbelklik op het getal en bevestig door op ENTER of TAB te drukken
 2. **Per mm**; klik op de pijltjes naast de desbetreffende maat
 3. **Slepen**; klik op een pijltje in het scherm en beweeg de muis met de linkermuisknop ingedrukt naar boven of beneden
- 3** Het is ook mogelijk de ruimtematen van de badkamer aan te passen **door de wanden op te pakken en te verslepen**. Klik hiervoor op een wand (deze zal van kleur veranderen), houd de linkermuisknop ingedrukt en verplaats de muis naar links of rechts, boven of beneden, totdat de ruimte naar wens is.
Ook de badkamerhoogte is aan te passen.
- 4** De badkamer 90 graden roteren of spiegelen.
Klik op de potlood en maak uw keuze.
Let op: alle bestaande maatlijnen worden verwijderd!

Stap 1: Badkamervorm bepalen




1



2

A (mm)	<input type="text" value="3000"/>
B (mm)	<input type="text" value="3050"/>
Hoogte	<input type="text" value="2450"/>
Borstw.	<input type="text" value="0"/>

3



4

- ☐ horizontaal spiegelen
- ☐ verticaal spiegelen
- ↻ roteer rechtsom
- ↻ roteer linksom

- 1** Kies de vrije badkamervorm door er met de linkermuisknop op te klikken.
- 2** Maak een willekeurige vorm. Dit kan op 2 manieren:

Met de muis: klik in het werkveld en verplaats de muis.

Bevestig de hoeken van de badkamervorm met de linkermuisknop, totdat de vorm dicht is en groen oplicht. Nu kan de badkamer ingericht worden in Stap 2.

Met het toetsenbord: zet een beginlijn door eenmaal met de linkermuisknop in het werkveld te klikken en de muis naar een willekeurige kant te bewegen.

Er kan nu met het toetsenbord de juiste afmeting worden ingevoerd. Bevestig met Enter.


Er wordt tevens een kopie gemaakt van de laatst ingegeven afmeting.

Om een hoek van 45 of 90 graden te maken, worden de pijltjestoetsen gebruikt.

Om de tekening te sluiten worden het beginpunt en het eindpunt met elkaar verbonden door middel van de muis. Wanneer de omlijning van de vorm groen oplicht, kan de badkamer ingericht worden.

Indien u een fout maakt kunt u altijd een stap terug met **BACKSPACE** om de juiste vorm te maken.

Stap 1: Vrije vorm




Hoogte

2450

Borstw.


0



Klik in Stap 1 op een **wand** van de badkamervorm.

- 1** Geef in het toolbox scherm de borstweringshoogte van het schuine dak aan in het kader “Borstwering”.
- 2** Geef vervolgens bij het kader “Dak” de maat aan voor de diepte van het schuine dak.
- 3** Er zal nu een doorzichtig vlak over de badkamer komen.
Dit vlak geeft de positie van het schuine dak aan.

Stap 1: Schuine daken, wanden en borstwering




A (mm)

B (mm)

Hoogte

Borstw.

1



In stap 2 richt u de badkamer in met objecten.

Voor de inrichting kunt u gebruik maken van de **universele bibliotheek** en de **merkbibliotheken**. Objecten uit de merkbibliotheken kunt u niet wijzigen.

Van objecten uit de universele bibliotheek kunt u de afmetingen aanpassen aan uw wensen.

De licenties SaniNet Easy Professional en SaniNet Easy Enterprise bevatten zowel een universele bibliotheek als alle beschikbare merkbibliotheken.

De licentie SaniNet Easy Basis bevat alleen een universele bibliotheek.

- 1** Klik op een object uit de bibliotheek en sleep dit naar de ruimte met de linkermuisknop ingedrukt.
- 2** Klik nu één keer op het object in het ontwerp.
U ziet nu de afbeelding van het object en de specificaties.
Bij objecten uit de universele bibliotheek kunt u hierin de maten en de kleur van het object aanpassen.
- 3** Objecten kunnen van de badkamermuur af geplaatst worden door in de Toolbox “Vrije Plaatsing” aan te vinken.
Het is mogelijk de objecten in stappen van 1 graad te draaien nadat “Vrije Plaatsing” is geactiveerd. Dit gaat met behulp van de functie “Rotatie” of met CTRL ingedrukt en slepen.

Het is ook mogelijk om **objecten te verplaatsen met de pijltjestoetsen**:

Shift + pijltjestoets = per 100 mm

Pijltjestoets = per 10 mm

Ctrl + pijltjestoets = per 1 mm

Stap 2: Plaatsen van objecten

SaniNet[®]
Powered by ProPlanet

documenten herstel opnieuw

Hoofdmenu
Universele bibliotheek
Baden
▶ **Baden** **1**

Ligbad 1700 x 1700
Ligbad 1800 x 1800
Ligbad 1700 x 700
Ligbad 1800 x 800
Ligbad 1900 x 900
Ligbad 1700 x 700
Ligbad 1800 x 800
Ligbad 1900 x 900
Ligbad 1700 x 700
Ligbad 1800 x 800
Ligbad 1900 x 900
Ligbad 1700 x 700
Ligbad 1800 x 800
Ligbad 1900 x 900
Ligbad 1700 x 700
Ligbad 1800 x 800
Ligbad 1900 x 900
Ligbad 1700 x 700
Ligbad 1800 x 800
Ligbad 1900 x 900
Ligbad 1400 x 1400
Ligbad 1800 x 800
Ligbad 1900 x 900
Ligbad 1700 x 700

3000
3000
3000
3000

2

Universeel
Ligbad 1700 x 700

Breedte 1700
Diepte 700
Hoogte 450
Boven vloer 600
Rotatie 0
Kleur Wit glans

Vrije plaatsing **3**

🗑️ ☆ 👁️ 🚫 ⏪ ⏩

Voor het plaatsen van een dakraam of dakkapel kunt u de volgende acties uitvoeren:
In stap 1 heeft u reeds een schuin dak gemaakt.

De hoogte van de borstwering is bepalend voor het plaatsen van een dakraam of een dakkapel.

- 1** Selecteer in stap 2 een raam uit de bibliotheek “Ramen en Deuren”.
Sleep het raam naar de wand van het schuine dak.
- 2** Wanneer de onderkant van het raam hoger is dan de borstwering van het schuine dak, dan wordt het raam automatisch **een dakraam**.
- 3** Wanneer de onderkant van het raam lager is dan de borstwering van het schuine dak, dan wordt het raam automatisch **een dakkapel**.
- 4** Let bij het plaatsen van dakramen steeds op de maat in het kader “Boven Vloer”.

Stap 2: Plaatsen van dakraam of dakkapel

Hoofdmenu

documenten herstel opnieuw

Ramen & deuren **1**

- raam zonder stijl
- raam met verticale etuil
- raam met horizontale etuil
- raam met hor. en vert. etuil
- raam schuin
- deur binnen links
- deur binnen rechts
- deur buiten links
- deur buiten rechts
- deur binnen links hovenlicht
- deur binnen rechts hovenlicht
- deur buiten links hovenlicht
- deur buiten rechts hovenlicht
- deur binnen links raam
- deur binnen rechts raam
- deur buiten links raam
- deur buiten rechts raam
- kromme toog
- rechte toog

3000

3000

3000

3000

raam zonder stijl

A 1000

B 1100

Boven vloer 1001 **2** **3** **4**

Rotatie -90

Kleur

Vrije plaatsing

16

Stap 2: Objecten in 3D bekijken

The screenshot shows the SaniNet software interface. At the top, there is a navigation bar with the SaniNet logo, the text 'Powered by ProPlanet', and menu items 'documenten', 'herstel', and 'opnieuw'. To the right of the menu are several icons: a 3D rotation icon, a person icon, a window icon, an eye icon, and a double-headed arrow icon. Further right are search, edit, share, and help icons.

On the left side, there is a 'Hoofdmenu' (Main menu) with sections for 'Universele bibliotheek' (Universal library) and 'Wastafels' (Sinks). Under 'Wastafels', there is a sub-section 'Meubelwastafels' (Furniture sinks) containing a grid of sink models. A tooltip is open over one of the models, displaying the following information:

- Breedte: 600
- Diepte: 450
- Hoogte: 520
- Boven vloer: 900
- Rotatie: 0
- Vrije plaatsing:

At the bottom of the tooltip, there are three icons: a star, an eye, and a red square with the number '1'. An arrow points from the text below to the eye icon.

The main 3D view area shows a large square grid with dimensions of 3000 by 3000. A sink is placed on the grid, and its dimensions are shown as 600 by 450. The sink is positioned at a height of 900 above the floor.

Klik op deze knop om een object in 3D te bekijken.

SaniNet®
Powered by ProPlanet

documenten herstel opnieuw

document icons: rotate, person, window, eye, zoom

utility icons: search, pencil, share, settings, help

Hoofdmenu
Universele bibliotheek
Wastafels
▶ Meubelwastafels

wastafelbla d 60	wastafelbla d 80	wastafelbla d 100
wastafelbla d 120	wastafelbla d 120	wastafelbla d 120
wastafelbla d 160	wastafelbla d 160	Wastafelco mbinatie
Wastafelco mbinatie	Wastafelco mbinatie	Wastafelco mbinatie
Wastafelco mbinatie	Meubelwas tafel 600	Meubelwas tafel 800
Meubelwas tafel 1000	Meubelwas tafel 1200	1,2U meubelwas tafel

Inzoomen - uitzoomen - draaien:
klik op het object en beweeg de muis met ingedrukte linkermuisknop.



Kantelen:
houd de Spatiebalk ingedrukt en beweeg de muis met ingedrukte linkermuisknop naar boven en beneden.

The screenshot shows the SaniNet software interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Hoofdmenu', 'Universele bibliotheek', and 'Wastafels'. The 'Meubelwastafels' category is selected, showing a grid of various sink models. In the center, a 3D model of a white sink with a chrome faucet is displayed. To the right of the 3D model is a properties panel for the selected 'Universeel Meubelwastafel 600'. This panel lists dimensions (Breedte 600, Diepte 450, Hoogte 130, Boven vloer 900), rotation (Rotatie 0), and color (Kleur Wit glans). Below the properties panel are four icons: a star (1), a share icon (2), a mirror icon (3), and a double arrow icon (4). The main 3D view area is overlaid with a large red '1' and '2' in the top left corner, and a large red '3' and '4' in the bottom right corner.

1 Favorieten: Voeg het geselecteerde object toe aan uw favorieten.

2 Exit: U verlaat de 3D viewer en gaat terug naar de tekening.

3 Verticaal spiegelen: het object wordt verticaal gespiegeld.

4 Horizontaal spiegelen: het object wordt horizontaal gespiegeld.

- 1** Selecteer de te groeperen objecten:
Sleep met ingedrukte linkermuisknop een kader over de objecten die u wilt selecteren.
Of houd de Shift-toets ingedrukt en selecteer de objecten één voor één.
- 2** Klik vervolgens op de groepeerknop in de toolbox.
Om deze groep op te heffen klikt u wederom op de groepeerknop.
- 3** De gehele groep kunt u opslaan in favorieten.
Met groeperen is het mogelijk om de gehele groep objecten in de badkamer te plaatsen.
Groepen van verschillende groepen te maken door opnieuw met de linkermuisknop een kader om de te selecteren groepen te trekken. Klik wederom op de groepeerknop.
- 4** U kunt de groep horizontaal uitlijnen.
- 5** U kunt de groep verticaal uitlijnen.
- 6** U kunt de groep verwijderen door deze in de prullenbak te plaatsen.

Stap 2: Objecten groeperen en eigen configuraties




Hoofdmenu

Universele bibliotheek

Wastafels

Meubelwastafels



Stap 2: Objecten groeperen en eigen configuraties



Hoofdmenu

Universele bibliotheek

Wastafels

Meubelwastafels



- 1** SaniNet laat standaard buitenmaten zien: de maat vanuit de hoeken van de badkamer tot de zijkant van het object is dan zichtbaar.
Dit is vooral handig voor het uit de hoek plaatsen van elementen.

De hartmaat is de maat van het middelpunt van het object tot aan de hoek.
Dit is vooral handig voor het precies in het midden plaatsen van een object.

Wanneer een element op vrije plaatsing staat en in een hoek van de tekening wordt geplaatst, zijn de maten op beide muren te zien.

Wanneer een object op vrije plaatsing staat en in een hoek van de tekening wordt geplaatst, zijn beide maten op de tekening te zien.

Stap 2: Buitenmaten en hartmaten

SaniNet®
Powered by ProPlanet

documenten herstel opnieuw

1 hartmaten
snappen aan

2400

3000

3000

2400

- Hoofdmenu
- Ramen & deuren
- Wanden & plafond
- Favorieten +
- Verwijderde objecten
- Universele bibliotheek
- Alke
- Allia
- Alterna
- Aquasound
- Artweger
- Banubad
- Bette
- Bruynzeel
- Catalano
- Cleopatra
- Clou
- Day by Day
- Decotec
- Detremmerie
- Dornbracht
- Duravit
- Duscholux
- Emco
- Fantini
- Galvano Saniboxen
- Geberit
- Geesa
- Globo
- Grohe

Stap 2: Buitenmaat

SaniNet[®]
Powered by ProPlanet

documenten herstel opnieuw

Hoofdmenu

- Ramen & deuren
- Wanden & plafond
- Favorieten +
- Verwijderde objecten
- Universele bibliotheek
- Alke
- Allia
- Alterna
- Aquasound
- Artweger
- Banubad
- Bette
- Bruynzeel
- Catalano
- Cleopatra
- Clou
- Day by Day
- Decotec
- Detremmerie
- Dornbracht
- Duravit
- Duscholux
- Emco
- Fantini
- Galvano Saniboxen
- Geberit
- Geesa
- Globo
- Grohe

The image shows a 3D floor plan of a bathroom with the following dimensions:

- Overall width: 2400
- Overall height: 3000
- Top section width: 1500
- Right section width: 900
- Top section height: 100
- Right section height: 1900
- Bottom section height: 1000

The floor plan includes a bathtub, a toilet, a sink, and a shower area. A dark green object is placed on the bathtub. The interface includes a menu on the left and a toolbar at the top with icons for navigation and editing.

Stap 2: Hartmaat

SaniNet®
Powered by ProPlanet

documenten herstel opnieuw

Hoofdmenu
Ramen & deuren
Wanden & plafond
Favorieten +
Verwijderde objecten
Universele bibliotheek
Alke
Allia
Alterna
Aquasound
Artweger
Banubad
Bette
Bruynzeel
Catalano
Cleopatra
Clou
Day by Day
Decotec
Detremmerie
Dornbracht
Duravit
Duscholux
Emco
Fantini
Galvano Saniboxen
Geberit
Geesa
Globo
Grohe

The image shows a 3D floor plan of a bathroom. The overall dimensions are 2400 mm wide and 3000 mm deep. The bathtub is 1950 mm wide and 1010 mm deep. The shower area is 450 mm wide. The toilet is 1990 mm from the left wall. The sink is 3000 mm from the left wall. The product list on the left includes: Alke, Allia, Alterna, Aquasound, Artweger, Banubad, Bette, Bruynzeel, Catalano, Cleopatra, Clou, Day by Day, Decotec, Detremmerie, Dornbracht, Duravit, Duscholux, Emco, Fantini, Galvano Saniboxen, Geberit, Geesa, Globo, Grohe.

- 1 Wanneer de snapfunctie aanstaat worden de onderdelen van objecten automatisch op de goede plaats gezet.
 - Kranen en sifonkappen worden automatisch goed geplaatst.
 - Elementen van badmeubels worden precies tegen elkaar gezet wanneer zij in de buurt van elkaar komen.
 - Bad- en douchewanden worden automatisch in de juiste positie gezet

Klik in stap 2 op de potlood om de keuze snappen aan of snappen uit te maken.
Klik vervolgens op uw keuze.

Stap 2: Snapfunctie

The screenshot displays the SaniNet software interface for creating a bathroom layout. The main workspace shows a 2400x3000mm room with a bathtub, toilet, sink, and shower area. A red '1' in a box highlights the 'snappen aan' (snap to) function in the top right toolbar. A tooltip for this function shows options for 'hartmaten' (mats) and 'snappen aan' (snap to).

Hoofdmenu

- Ramen & deuren
- Wanden & plafond
- Favorieten +
- Verwijderde objecten
- Universele bibliotheek
- Alke
- Allia
- Alterna
- Aquasound
- Artweger
- Banubad
- Bette
- Bruynzeel
- Catalano
- Cleopatra
- Clou
- Day by Day
- Decotec
- Detremmerie
- Dornbracht
- Duravit
- Duscholux
- Emco
- Fantini
- Galvano Saniboxen
- Geberit
- Geesa
- Globo
- Grohe

documenten herstel opnieuw

hartmaten
snappen aan

2400 3000 2400 3000

1

- 1** Selecteer in de universele bibliotheek onder “wastafels” het object “wastafelblad”.
- 2** Sleep het wastafelblad in de tekening en plaats een inbouw wastafel naar keuze op het blad en pas eventueel de maten aan.
- 3** Selecteer “gat rechthoek” of “gat rond”.
- 4** Sleep een gat naar de tekening en laat deze los op de wastafel.
Het gat voor de wastafel wordt uitgesneden uit het wastafelblad en de wastafel is verzonken in het blad.

Stap 2: Wastafelbladen maken

SaniNet[®]
Powered by ProPlanet

documenten herstel opnieuw

Hoofdmenu
Universele bibliotheek
Wastafels
▶ Wastafelbladen

Wastafelblad 1200 gat rond gat rechthoek

1

3000

3000

3000

3000

Stap 2: Wastafelbladen maken

The screenshot shows the SaniNet software interface. At the top, there is a navigation bar with the SaniNet logo and the text 'Powered by ProPlanet'. Below the logo, there are menu options: 'documenten', 'herstel', and 'opnieuw'. To the right of these are several icons for navigation and editing. On the left side, there is a sidebar with a 'Hoofdmenu' section containing 'Universele bibliotheek' and 'Wastafels'. Under 'Wastafels', there is a sub-section 'Inbouw wastafels' with three icons representing different sink types: 'Meubelwas tafel 450', 'Meubelwas tafel 550', and 'Wastafelcombinatie'. A red square with the number '2' is placed over the 'Meubelwas tafel 550' icon. A red arrow points from this icon to a sink icon on a 3000x3000mm grid in the main workspace. The grid is divided into a dark grey vertical strip on the left and a light grey area on the right. The sink icon is positioned in the top right corner of the light grey area. The dimensions '3000' are labeled on the top, bottom, left, and right sides of the grid.

Stap 2: Wastafelbladen maken

The screenshot shows the SaniNet software interface for creating a sink layout. The main workspace is a 3000x3000mm grid. A dark grey vertical bar is on the left side. A sink icon is placed in the top right corner, marked with a red '4'. A red arrow points from the 'gat rechthoek' icon in the left sidebar (marked with a red '3') to the sink icon. The sidebar contains icons for 'Wastafelblad 1200', 'gat rond', and 'gat rechthoek'. The top navigation bar includes 'documenten', 'herstel', 'opnieuw', and various tool icons. The SaniNet logo and 'Powered by ProPlanet' are visible in the top left and right corners.

In stap 3 “Ruimte afwerken” kunnen vloeren en muren worden voorzien van tegels.

- 1** Kies een tegelbord uit de universele bibliotheek of maak zelf tegelborden met “my tileboards”.
- 2** Klik op een tegelopstelling en sleep deze naar het badkamer ontwerp.
- 3** Vink aan / uit om het tegelbord te gebruiken voor de gehele badkamer of slechts 1 muur.
- 4** Klik op de potlood om bestaande tegelborden te bewerken.

Tegelborden vormen de basis van “betegelen” in SaniNet Easy.

Maak zelf tegelborden aan om in te spelen op uw doelgroep en uw merken.

Met een beperkt aantal tegelborden kunt u alle voorkomende mogelijkheden snel gebruiken tijdens het gesprek met uw klant.

U bent daardoor beter in staat om snel in te spelen op de wensen van uw klant.

U kunt de delen van tegelborden snel combineren met delen van andere tegelborden.

U kunt dus snel en flexibel werken op basis van een gelimiteerd aantal tegelborden.

Stap 3: Ruimte betegelen / tegelborden selecteren

The screenshot displays the SaniNet software interface for selecting tiles. On the left, a 'Hoofdmenu' (Main menu) is visible with a 'Universele bibliotheek' (Universal library) section. Eight tile options are listed: Tegelbord1, Tegelbord2, Tegelbord4, Tegelbord5, Tegelbord7, and Tegelbord8. A red '1' is next to Tegelbord1, and a red '2' is next to Tegelbord2. A red '3' is next to a checkbox labeled 'Pas toe op de gehele badkamer' (Apply to the entire bathroom), which is checked. A red '4' is next to a pencil icon. A central panel titled 'Tegelbord: Tegelbord2' shows a grid of the selected tile. The main 3D view shows a bathroom with white walls, a wooden vanity with a sink, a toilet, and a shower area. The floor is dark grey. The interface includes navigation icons at the top and a search bar on the right.

In stap 3 kunt u eigen tegelborden maken.


- 1** Klik op de “+” van “my tileboards”.
- 2** Kies “nieuw hoofdstuk” aanmaken indien u dat wenst.
- 3** Klik op “nieuw tegelbord” om een nieuwe tegelcombinatie te maken.

Er verschijnt een leeg tegelbord.

Het tegelbord bestaat uit 3 delen:

1. Bovenaan: plafond
2. Midden: muur
3. Onderaan: vloer

Stap 3: Ruimte betegelen / tegelborden maken



Stap 3: Ruimte betegelen / tegelborden maken



Hoofdmenu

Universele bibliotheek

Grespania


Lord

Mosa

My tiles +

Sphinx

Villeroy&Boch



Selectie: tegel




Breedte

Hoogte

Kleur

Selectie: patroon



Standaard

Rotatie

Aantal rijen

Uitvullen

Selectie: voeg

Voegdikte

Voegkleur



Tegel voor de vloer in het tegelbord plaatsen en bewerken

- 1** Selecteer het onderste vak. Er verschijnt een rode rand om het vak.
- 2** Selecteer uit de bibliotheek een vloertegel.
- 3** U ziet de tegel rechtsboven in het scherm verschijnen.
Sleep de tegel in het vak.
- 4** U kunt nu de afmeting van de tegel aanpassen.
De afmeting van de tegel verandert automatisch in het vak.
- 5** De voegdikte kunt u veranderen.
- 6** Maak eventueel ook een keuze in de voegkleur.

Stap 3: Ruimte betegelen / tegelborden maken - vloergedeelte

The screenshot shows the SaniNet software interface for creating a floor tile layout. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Contains the SaniNet logo, navigation tabs for 'documenten', 'herstel', and 'opnieuw', and several icons for navigation and editing.
- Left Sidebar:** Features a 'Hoofdmenu' and 'Universele bibliotheek' section. Under 'Vloertegels', there is a grid of various colored and patterned tile samples. A red box labeled '2' highlights a black tile sample.
- Central Workspace:** Displays a large gray rectangular area representing the floor. A vertical dimension line on the left indicates a height of 2450. At the bottom, a red grid labeled '1' represents the tile layout. A red arrow points from the black tile in the sidebar to this grid.
- Right Sidebar:** Contains configuration options for the selected tile:
 - Selectie: tegel:** A red box labeled '3' highlights the selected black tile. Below it, 'Breedte' is set to 600 and 'Hoogte' is set to 300, both with dropdown arrows.
 - Selectie: patroon:** A red box labeled '4' highlights the selected pattern (a solid black square). Below it, 'Enkel' is set to 'Enkel', 'Rotatie' is 0, and 'Aantal rijen' is 2.
 - Selectie: voeg:** A red box labeled '5' highlights the grout settings. 'Voegdikte' is set to 5, and 'Voegkleur' is set to a white color swatch labeled '6'.

Tegel voor de muur in het tegelbord plaatsen en bewerken

- 1** Selecteer het middelste vak. Er verschijnt een rode rand om het vak.
- 2** Selecteer een patroon en sleep het op de muur.
- 3** Selecteer uit de bibliotheek een wandtegel.
- 4** U ziet de tegel rechtsboven in het scherm verschijnen.
Sleep de tegel in het vak.
- 5** U kunt nu de afmeting van de tegel aanpassen.
De afmeting van de tegel verandert automatisch in het vak.
- 6** Vul het aantal rijen in van de geselecteerde tegel of patroon.
- 7** Door het vakje “uitvullen” aan te vinken, worden de tegels tot aan het plafond uitgelijnd
- 8** De voegdikte kunt u veranderen.
- 9** Maak eventueel ook een keuze in de voegkleur.

Stap 3: Ruimte betegelen / tegelborden maken - muurgedeelte

The screenshot displays the SaniNet software interface for creating a wall tile pattern. The interface is divided into several sections:

- Top Menu Bar:** Contains the SaniNet logo, the text "Powered by ProPlanet", and navigation buttons for "documenten", "herstel", and "opnieuw". There are also several circular icons for various functions.
- Left Sidebar:** Features a "Hoofdmenu" and "Universele bibliotheek". Under "Wandtegels", there is a grid of color swatches. A red box labeled "3" highlights a light gray tile.
- Central Workspace:** Shows a grid of tiles. A red box labeled "1" highlights a 5x5 grid of light gray tiles. A blue dimension line indicates a height of 2450 units.
- Right Sidebar:** Contains configuration options for the tile, pattern, and grout.
 - Selectie: tegel:** Shows a light gray tile labeled "lichtgrijs". A red box labeled "4" highlights the tile. Below it are input fields for "Breedte" (300) and "Hoogte" (600), with a red box labeled "5" highlighting the height field.
 - Selectie: patroon:** Shows a vertical pattern of light gray tiles. A red box labeled "2" highlights the pattern. Below it are a dropdown menu set to "Enkel", a "Rotatie" field set to 0, and an "Aantal rijen" field set to 5. A red box labeled "6" highlights the "Aantal rijen" field. There is also an "Uitvullen" checkbox and a trash icon, with a red box labeled "7" highlighting the checkbox.
 - Selectie: voeg:** Shows a grout thickness field set to 6 (red box "8") and a grout color field set to white (red box "9"). There are also star and share icons below.

Kleur van het plafond in het tegelbord plaatsen en bewerken

- 1** Selecteer het bovenste vak. Er verschijnt een rode rand om het vak.
- 2** Selecteer uit de bibliotheek een wandkleur.
U ziet de kleur rechtsboven in het scherm verschijnen.
Sleep de kleur in het vak.
- 3** Zet de voegdikte op nul.
- 4** Geef het tegelbord een naam en sla het tegelbord op.
- 5** Hiermee gaat u uit het programma onderdeel “tegelborden maken”.

Stap 3: Ruimte betegelen / tegelborden maken - plafondgedeelte

Hoofdmenu
Universele bibliotheek
▶ **Wandkleuren**

standaard vlak fijn
middel grof

1

2450

2

3

4 **5**

Selectie: tegel
vlak
Breedte 500
Hoogte 500
Kleur

Selectie: patroon
Enkel
Rotatie 0
Aantal rijen 2
Uitvullen

Selectie: voeg
Voegdikte 0
Voegkleur

Stap 3: Ruimte betegelen / tegelborden opslaan

The screenshot shows the SaniNet software interface. At the top, there is a navigation bar with the SaniNet logo and the text 'Powered by ProPlanet'. Below this, there are menu options: 'documenten', 'herstel', and 'opnieuw'. To the right of these are several circular icons representing different functions. On the left side, there is a sidebar with a 'Hoofdmenu' section containing 'Universele bibliotheek' and 'Wandkleuren'. Under 'Wandkleuren', there are four color swatches labeled 'standaard', 'vlak', 'fijn', 'middel', and 'grof'. The main workspace shows a grid of tiles. A vertical dimension line on the left indicates a height of 2450. An 'Omschrijving' dialog box is open, with a text input field containing 'xxxxxxx' and an 'OK' button. On the right side, there is a configuration panel for the selected tile. It includes a 'Selectie: tegel' section with a 'vlak' option, 'Breedte' (500), 'Hoogte' (500), and 'Kleur' (white). Below that is a 'Selectie: patroon' section with a pattern preview, 'Enkel' (dropdown), 'Rotatie' (0), 'Aantal rijen' (2), and an 'Uitvullen' checkbox. At the bottom of the sidebar, there is a 'Selectie: voeg' section with 'Voegdikte' (0) and 'Voegkleur' (white). A red '1' icon is located at the bottom of the sidebar.

1 Sla het tegelbord op en klik op ok!

Het tegelbord staat nu in uw bibliotheek

- 1** Ga met de muis naar de tegel waarvan u de oppervlakte wilt berekenen.
Klik op de rechtermuisknop om de oppervlakte van de tegels te berekenen.
De berekening van de oppervlakte is de netto oppervlakte van de geselecteerde tegel over de gehele badkamer.
Er is geen rekening gehouden met eventueel snijverlies.


Stap 3: Ruimte betegelen / tegelborden – oppervlakte berekenen

The screenshot shows the SaniNet software interface. At the top, there is a navigation bar with the SaniNet logo, the text "Powered by ProPlanet", and menu items "documenten", "herstel", and "opnieuw". To the right of the menu are several icons: a four-way arrow, a person icon, a window icon, an eye icon, and a double-headed arrow icon. Further right are icons for search, a pencil, a share icon, a gear, and a question mark.

On the left side, there is a "Hoofdmenu" section with "My tileboards" and "New" sub-sections, each with a plus sign. Below these are 24 small thumbnail images of different tile patterns, each with a label: "Test 1", "Test 123", "Voorbeeld A", "Test 1", "Test 1", "test im", "front", "test", "test222", "keesas", "kees", "zero", "desco", "grijs", "France 1", "France 2", "Test Jos", and "xxxxxxx". The "xxxxxxx" tile is currently selected and highlighted with a white border.

The main area of the software displays a 3D rendering of a bathroom. The walls are covered in large, light-colored rectangular tiles. A shower area is visible on the left, a toilet in the center, and a sink with a wooden vanity on the right. A red square with the number "1" is overlaid on the wall tiles. In the top right corner of the rendering, a white tooltip box is open. The tooltip has the title "Oppervlakte:" and contains a text input field with the value "29,74 - 38,01M²" and a blue button labeled "Berekenen".

Stap 3: Bewerken tegelmuur met vlakken of stroken



- 1** Selecteer de muur die u wilt bewerken, bijvoorbeeld de muur van de douchewand!
Dubbelklik op deze wand om in een nieuw scherm te komen.

Stap 3: Bewerken tegelmuur met vlakken of stroken

The screenshot displays the SaniNet software interface. At the top, there is a navigation bar with the SaniNet logo and the text 'Powered by ProPlanet'. Below the logo are three menu items: 'documenten', 'herstel', and 'opnieuw'. To the right of these are five circular icons representing different functions. On the far right of the top bar are search, edit, share, settings, and help icons.

On the left side, there is a sidebar with the following sections:

- Hoofdmenu**
- Universele bibliotheek**
- Gemeleerde wand tege**

Below these sections is a color palette with 12 color swatches, each with a label:

- Wit
- lichtgrijs
- Donkergrijs
- Zwart
- donkerblauw
- Lichtblauw
- groen
- geel
- pergamon
- lichtbruin
- donkerbruin
- terra

The central part of the interface is a 3D rendering of a bathroom. The walls are covered in light-colored square tiles. A shower area is visible on the left, and a bathtub is in the center. The floor is dark grey.

On the right side, there is a configuration panel with three sections:

- Selectie: tegel**: A preview of a light grey tile. Below it are two spinners: 'Breedte' set to 200 and 'Hoogte' set to 300.
- Selectie: patroon**: A preview of a green tile pattern. Below it are two dropdown menus: 'Enkel' and 'Rotatie' set to 0.
- Selectie: voeg**: A preview of a dark grey grout. Below it are two spinners: 'Voegdikte' set to 3 and 'Voegkleur' set to a dark grey color.

At the bottom of the right sidebar is a blue icon of a document with an upward arrow.

U ziet hier het resultaat. De douchezijde staat duidelijk in beeld.
Gebruik shift+Linkermuisknop om in te zoomen en uit te zoomen.

Stap 3: Bewerken tegelmuur met vlakken of stroken

The screenshot shows the SaniNet software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for document management, restoration, and new actions. Below this is a main menu with options like 'Universele bibliotheek' and 'Gemeleerde wand tege'. A color palette is visible on the left side of the interface. The central part of the screen displays a 3D rendering of a bathroom with a shower, sink, and toilet. On the right side, there is a sidebar with various settings, including 'Breedte' (200), 'Hoogte' (300), 'Selectie: patroon' (a green pattern), 'Enkel' (a dropdown menu), 'Rotatie' (0), 'Selectie: voeg' (a dropdown menu), 'Voegdikte' (3), and 'Voegkleur' (a grey color swatch). A red arrow points from the text below to the 'objecten verbergen' button in the sidebar.

Wilt u de objecten verbergen? Klik op de potlood en maak deze selectie.

Stap 3: Bewerken tegelmuur met vlakken of stroken

The screenshot displays the SaniNet software interface. At the top, there is a navigation bar with the SaniNet logo and the text 'Powered by ProPlanet'. Below the logo are three menu items: 'documenten', 'herstel', and 'opnieuw'. To the right of these are five circular icons representing different functions. On the far right of the top bar are search, edit, share, settings, and help icons.

On the left side, there is a sidebar with the following sections:

- Hoofdmenu**
- Universele bibliotheek**
- Gemeleerde wand tege**

Below these sections is a color palette with 12 color swatches, each with a label:

- Wit
- lichtgrijs
- Donkergrijs
- Zwart
- donkerblauw
- Lichtblauw
- groen
- geel
- pergamon
- lichtbruin
- donkerbruin
- terra

The main area shows a 3D rendering of a room with a tiled wall. A red crosshair is visible on the wall, indicating the current selection point.

On the right side, there is a configuration panel with the following sections:

- Selectie: tegel**: A preview of the selected tile, followed by 'Breedte' (200) and 'Hoogte' (300) input fields.
- Selectie: patroon**: A preview of the selected pattern, followed by a dropdown menu set to 'Enkel' and a 'Rotatie' (0) input field.
- Selectie: voeg**: 'Voegdikte' (3) and 'Voegkleur' (dark grey) input fields.

At the bottom of the right sidebar is a blue icon representing a refresh or reset function.

Heeft u objecten verbergen gekozen? Dan is dit het resultaat.

The screenshot shows the SaniNet software interface. At the top, there is a menu bar with 'documenten', 'herstel', and 'opnieuw' options. Below this is a toolbar with various icons. On the left, there is a 'Hoofdmenu' section with 'Universele bibliotheek' and 'Gemeleerde wand tege'. A color palette is visible with various shades like 'Wit', 'lichtgrijs', 'Donkergrijs', 'Zwart', 'donkerblauw', 'Lichtblauw', 'groen', 'geel', 'pergamon', 'lichtbruin', 'donkerbruin', and 'terra'. The main area shows a 3D rendering of a shower wall with a grid pattern. A red box with the number '1' is placed on the wall grid. On the right, there is a sidebar with settings for 'Selectie: tegel', 'Selectie: patroon', and 'Selectie: voeg'. The 'Selectie: tegel' section shows a width of 600 and a height of 300. The 'Selectie: patroon' section shows 'Enkel' and 'Rotatie' of 0. The 'Selectie: voeg' section shows 'Voegdikte' of 2 and 'Voegkleur' as a grey square.

- 1** Klik één keer en u selecteert de gehele douchezijde.
Gebruik de pijltjestoetsen om de voegen mooi uit te lijnen

Stap 3: Bewerken tegelmuur met vlakken of stroken

Hoofdmenu
Universele bibliotheek
▶ Gemeleerde wand tege

Wit lichtgrijs Donkergrijs
Zwart donkerblauw Lichtblauw
groen geel pergamon
lichtbruin donkerbruin terra

Selectie: tegel
donkerblauw
Breedte 50
Hoogte 50

Selectie: patroon
Enkel
Rotatie 0

Selectie: voeg
Voegdikte 2
Voegkleur

Maat en tegel verandert op de douchezijde, indien u de volledige muur geselecteerd heeft. Kijk naar de blauwe selectierand.

Stap 3: Bewerken tegelmuur met vlakken of stroken

The screenshot displays the SaniNet software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for document management (documenten, herstellen, opnieuw) and various tool icons. The left sidebar contains a 'Hoofdmenu' with options like 'Universele bibliotheek' and 'Gemeleerde wand tege'. Below this is a color palette with 12 color swatches labeled: Wit, lichtgrijs, Donkergrijs, Zwart, donkerblauw, Lichtblauw, groen, geel, pergamon, lichtbruin, donkerbruin, and terra. The central 3D view shows a shower wall with a dark blue tile strip selected, indicated by a blue border and four red arrows pointing to its edges. The right sidebar shows the 'Selectie: tegel' properties: 'donkerblauw' color, 'Breedte' set to 50, and 'Hoogte' set to 50. Below that, 'Selectie: patroon' shows a grid pattern with 'Standaard' selected and 'Rotatie' set to 0. At the bottom, 'Selectie: voeg' shows 'Voegdikte' set to 3 and 'Voegkleur' set to a dark grey color. A blue icon with a red arrow is at the bottom of the right sidebar.

Maat en tegel verandert op de wand van de douche. Kijk naar de blauwe selectierand. 53

- 1** Ga naar uw tegelbibliotheek.
- 2** Klik op + bij “my tiles”.
- 3** Voeg een nieuw hoofdstuk toe, importeer tegels of exporteer tegels.

Stap 3: Tegels toevoegen vanaf Internet, CD of Fotocamera

1

documenten herstel opnieuw

2

Hoofdmenu
Universele bibliotheek
Grespania
Lord
Mosa
My tiles
Sphinx
Villeroy&Boch

3

- nieuw hoofdstuk
- tegels importeren
- tegels exporteren

Selectie: tegel

Breedte 600
Hoogte 300

Selectie: patroon

Enkel
Rotatie 0

Selectie: voeg

Voegdikte 2
Voegkleur

- 1** U heeft een nieuw hoofdstuk aangemaakt.
- 2** Klik op + bij “my tiles”.
- 3** Kies voor “aanmaken tegels”.
- 4** Ga naar de locatie waar u de afbeeldingen (alleen jpg) vandaan haalt.
- 5** Selecteer de tegel en klik op openen.
- 6** De tegel staat nu in de bibliotheek.
- 7** Klik op de tegel.
- 8** Verander de maten. Deze worden automatisch opgeslagen.
- 9** Selecteer de potlood en bewerk de geïmporteerde tegel.

Stap 3: Tegels toevoegen vanaf Internet, CD of Fotocamera

The screenshot displays the SaniNet software interface. At the top, there is a navigation bar with the SaniNet logo and the text "Powered by ProPlanet". Below the logo, there are tabs for "documenten", "herstel", and "opnieuw". To the right of these tabs are several circular icons representing different functions. On the left side, there is a "Hoofdmenu" (Main Menu) with a list of items: "My tiles", "Atlas Concorde", "France", "New", and "New". The "New" items are highlighted with red boxes containing the numbers 1 and 2. A dropdown menu is open, showing options: "bewerken", "nieuw hoofdstuk", "verwijderen", "tegels aanmaken", "tegels importeren", and "tegels exporteren". The "tegels aanmaken" option is highlighted with a red box containing the number 3. The main area of the interface shows a 3D perspective view of a room with a grid overlay on the walls and floor. A red crosshair is visible in the center of the grid. On the right side, there are three panels for configuration: "Selectie: tegel" (Tile selection) with a preview window and input fields for "Breedte" (600) and "Hoogte" (300); "Selectie: patroon" (Pattern selection) with a preview window, a dropdown menu set to "Enkel", and a "Rotatie" (Rotation) field set to 0; and "Selectie: voeg" (Grout selection) with a "Voegdikte" (Grout thickness) field set to 2 and a "Voegkleur" (Grout color) field set to black. At the bottom right of the right panel, there is an icon of a document with an upward arrow.

Stap 3: Tegels toevoegen vanaf Internet, CD of Fotocamera

The screenshot displays the SaniNet web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SaniNet logo and the text "Powered by ProPlanet". Below the logo, there are tabs for "documenten", "herstel", and "opnieuw". To the right of these tabs are several circular icons representing different functions. On the left side, there is a "Hoofdmenu" (Main menu) with a list of items: "My tiles", "Atlas Concorde", "France", "New", and "New", each with a plus sign next to it. The main area of the interface is a 3D perspective view of a room with tiled walls and a dark tiled floor. Overlaid on this view is a Windows-style "Openen" (Open) dialog box. The dialog box has a search bar at the top with the text "Zoeken in: Mijn afbeeldingen" and a red number "4" next to it. Below the search bar, there are several icons representing different locations: "Onlangs geopend", "Bureaublad", "Mijn documenten", "Deze computer", and "Mijn netwerklocaties". In the center of the dialog box, there are three image thumbnails: "schema_saninet.jpg", "Tegels1.jpg" (which is selected with a blue border), and "tegels 2.jpg". Below the thumbnails, there is a section for "Voorbeelden van afbeeldingen" with a folder icon. At the bottom of the dialog box, there is a text field for "Bestandsnaam:" containing "Tegels1.jpg" and a red number "5" next to it, and a dropdown menu for "Bestandstypen:" set to "image(*.jpg)". There are "Openen" and "Annuleren" buttons at the bottom right of the dialog box. To the right of the 3D view, there is a "Selectie: tegel" (Tile selection) panel. It features a square preview of a light-colored tile. Below the preview, there are two spinners: "Breedte" (Width) set to 600 and "Hoogte" (Height) set to 300. Below this is a "Selectie: patroon" (Pattern selection) panel. It features a vertical rectangular preview of a pattern. Below the preview, there is a dropdown menu set to "Enkel" and a spinner for "Rotatie" (Rotation) set to 0. Below this is a "Selectie: voeg" (Add) panel. It features a spinner for "Voegdikte" (Add thickness) set to 2 and a color selection box for "Voegkleur" (Add color) set to black. At the bottom of the right panel, there is a blue icon of a document with an upward arrow.

Stap 3: Tegels toevoegen vanaf Internet, CD of Fotocamera

The screenshot displays the SaniNet software interface. At the top, there is a navigation bar with the SaniNet logo and the text "Powered by ProPlanet". Below the logo are three menu items: "documenten", "herstel", and "opnieuw". To the right of these are five circular icons representing different functions. Further right are search, edit, and help icons. On the left side, there is a "Hoofdmenu" section with "My tiles" and "New" (marked with a red "6"). Below "New" is a thumbnail labeled "Tegels1". The main area shows a 3D perspective view of a room with a tiled wall and floor. A blue rectangular selection box is drawn on the wall. On the right side, there is a control panel with three sections: "Selectie: tegel" (with a width of 600 and height of 300), "Selectie: patroon" (with a pattern type of "Enkel" and rotation of 0), and "Selectie: voeg" (with a joint thickness of 2 and a black joint color). At the bottom of the control panel is a share icon.

Stap 3: Tegels toevoegen vanaf Internet, CD of Fotocamera

SaniNet[®]
Powered by ProPlanet

documenten herstel opnieuw

Hoofdmenu
My tiles +
New +

7

Tegels1

8

Breedte 90
Hoogte 90
Voeg 3
Omschrijving Tegels1
Type Wand

9

Selectie: tegel
Tegels1



Breedte 90
Hoogte 90

Selectie: patroon

Enkel
Rotatie 0

Selectie: voeg
Voegdikte 3
Voegkleur

Stap 3: Tegels toevoegen vanaf Internet, CD of Fotocamera



Breedte

Hoogte

Voeg

Omschrijving

Type



Kies één van de hoeken en snij de tegel uit zoals u wilt. U kunt meerdere hoeken afzonderlijk selecteren en verslepen. Dit is vooral handig als u een foto gemaakt heeft.

Stap 3: Tegels toevoegen vanaf Internet, CD of Fotocamera

The screenshot displays the SaniNet web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SaniNet logo and the text 'Powered by ProPlanet'. Below the logo, there are menu items: 'documenten', 'herstel', and 'opnieuw'. To the right of these are several circular icons representing different functions. On the far right of the top bar are search, edit, share, and help icons.

On the left side, there is a 'Hoofdmenu' (Main menu) and a 'My tiles' section. Under 'My tiles', there is a 'New' button and a thumbnail of a tile pattern labeled 'Tegels1'. Below this is a configuration panel for the selected tile with the following fields:

- Breedte: 90
- Hoogte: 90
- Voeg: 3
- Omschrijving: Tegels1
- Type: Wand

Below the configuration panel are icons for a pencil and a trash can. The central workspace shows a wall design. The wall is composed of several horizontal sections. The top section is a solid grey color. Below it is a larger section, also solid grey. At the bottom of this larger section, a thin horizontal strip of the 'Tegels1' tile pattern is highlighted with a red border. To the left of this strip, a vertical dimension line indicates a height of 606. Above the larger grey section, another vertical dimension line indicates a height of 1844. Below the red-bordered tile strip is another solid grey section. On the right side, there is a configuration panel for the selected tile and pattern:

- Selectie: tegel**: Tegels1 (with a thumbnail)
- Breedte: 90
- Hoogte: 90
- Selectie: patroon**: (with a thumbnail)
- Enkel: (dropdown menu)
- Rotatie: 0
- Aantal rijen: 2
- Uitvullen (with a trash can icon)
- Selectie: voeg**: Voegdikte: 3, Voegkleur: (empty box)
- Bottom icons: star and share

Als u weer tegelborden gaat maken kunt u direct de nieuwe tegel gebruiken. U kunt de nieuwe ook direct gebruiken als deze aangemaakt is.

- 1 Klik op deze icoon en u komt in de 3D modus terecht.
- 2 Klik bijvoorbeeld op de wastafel.
- 3 De toolbox springt open en u kunt de kleuren veranderen.
- 4 Klik op de dropdown.
- 5 Selecteer de kleur die u wenst.

De objecten uit de universele bibliotheek kunnen in alle kleuren veranderd worden.
Merkobjecten kunnen alleen veranderd worden in de kleuren die de fabrikant heeft opgegeven.

3D viewer: Kleuren van objecten veranderen



1



- 1 Klik op deze icoon en u kunt een demonstratie-modus selecteren.
- 2 Maak een selectie in de toolbox.
- 3 Verschuif de balk om de dag- en nachtmodus te bepalen.

Vrije Plaatsing

Om objecten zichtbaar te houden tijdens het draaien van de badkamer (inclusief tegen de muur geplaatste elementen, moet “vrije plaatsing” geactiveerd worden.

Ook kunt u objecten verwijderen.

De hoogtemaat van een object kan worden gewijzigd door “boven vloer” te wijzigen.

Let op: als een object nog tot een groep behoort, dan beweegt de hele groep.

Degroepeer eerst de groep om alleen het object te verplaatsen.

3D Viewer: Camera positie selecteren



1



- bovenaanzicht aan
 - verschuiven camera **2**
 - demonstratie modus aan
 - nacht modus **3**
- |—————



In deze stap zorgen schakelaars, dimmers en dag- en nachtlicht voor een realistisch beeld van de badkamer.

Creëer licht in de badkamer:

Plaats in stap 2 lampen en schakelaars of dimmers in de badkamer.

Groep in stap 2 de lampen met schakelaars of dimmers, indien u aparte groepen wilt hebben.

Klik op de schakelaar in de badkamer om de lampen aan of uit te zetten.

Bij een dimmer: houd de linkermuisknop ingedrukt op de dimmer in de badkamer en beweeg de muis naar links en naar rechts.

Wanneer er geen schakelaars aan lampen zijn gekoppeld, kan het licht bediend met de schuifbalk.

De volgende functies kunnen worden uitgevoerd m.b.v. bepaalde knoppen of shortcuts:

C-toets : bovenaanzicht aan / uit

D-toets (demonstratiemodus) : automatisch roteren aan / uit

Spatiebalk + Linkermuisknop : kantelen

Alt + Enter : fullscreen aan / uit

Inzoomen en uitzoomen kunt u door de linkermuisknop ingedrukt te houden en vervolgens de muis omhoog of omlaag te bewegen.

- 1** U selecteert eerst de muur die u wilt maatvoeren.
- 2** U kiest vervolgens voor hartmaten of buitenmaten.
- 3** Selecteer nu de objecten die u in de maatvoering wilt tonen.

The screenshot displays the SaniNet software interface. At the top, there is a navigation bar with the SaniNet logo, the text "Powered by ProPlanet", and menu options: "documenten", "herstel", and "opnieuw". To the right of these are several circular icons representing different functions. Below the navigation bar, on the left, is a sidebar with the heading "Aanzichten" and a dropdown menu showing "Bovenaanzicht". Below this are buttons for "Nieuw aanzicht" and "Andere objecten", and a "Schaal:" dropdown menu. The main workspace shows a floor plan of a room with a red wall on the left. A red box labeled "1" highlights the wall. A callout box labeled "2" contains two options: "Hartmaten genereren" and "Buitenmaten genereren". The number "3" is placed near two circular symbols on the red wall. At the bottom left, there is a tool palette with tabs for "Symbolen", "Arceringen", and "Sjablonen", containing various drawing symbols.

Automatische maatvoering: Voorbeeld hartmaten




Aanzichten

Bovenaanzicht



Nieuw
aanzicht

Andere
objecten

Schaal:



Symbolen Arceringen Sjablonen



Automatische maatvoering: Voorbeeld buitenmaten



Aanzichten

Bovenaanzicht




Nieuw
aanzicht

Andere
objecten

Schaal:



Symbolen Arceringen Sjablonen



- 1** Klik op de icoon van maatlijn: horizontaal / verticaal / diagonaal.
- 2** Beweeg de muis altijd diagonaal naar één van de 9 snappunten in en rondom het element.
Houd ruimte tussen maatlijn en muur om verwarring te voorkomen.
- 3** Klik wederom op de icoon van maatlijn.
- 4** Klik op de maatlijn en vervolgens komt de toolbox in beeld.
U kunt nu kiezen uit hulplijn, favorieten en verwijderen.
Ook kan de lengte van de maatlijn aangepast worden.

Automatische maatvoering: Maatlijnen intekenen



Aanzichten

Bovenaanzicht



Nieuw
aanzicht

Andere
objecten

Schaal:





1

3



Symbolen Arceringen Sjablonen



- 1** Klik op de icoon.
- 2** Indien u een dxf export wilt maken, klik dan op “dxf”.
- 3** Als u de tegels in de maatvoering wilt zien, klik dan op “show tiles”.

SaniNet[®] Powered by ProPlanet

documenten herstel opnieuw

1

2

3

Aanzichten

Bovenaanzicht

Nieuw aanzicht Andere objecten

Schaal: [dropdown]

Symbolen Arceringen Sjablonen

DXF export

Show tiles

- 1** Klik allereerst op de icoon om tekst in te voegen.
- 2** Klik vervolgens op een plaats in de maatvoering waar de tekst moet komen.
- 3** Voer de tekst in.

De tekst is naderhand met een ingedrukte linkermuisknop te verslepen of te verdraaien door Ctrl en de linkermuisknop ingedrukt te houden en te verslepen.

- 4** Klik op het sterretje om de tekst op te slaan.
- 5** Geef de toelichting een omschrijving.
- 6** Selecteer de toelichting en gebruik deze in andere ontwerpen, door deze in de tekening te slepen.

Maatvoering: Tekst toevoegen



Aanzichten

Bovenaanzicht

Nieuw aanzicht Andere objecten


Schaal:



Symbolen Arceringen Sjablonen

←	○	∅	⊗	<
×	▽	⊥	⊙	/
↗	↘	⊗	⊙	↖
↙	↘	↗	↖	↗
↘	↙	↗	↖	↗
↘	↙	↗	↖	↗
↘	↙	↗	↖	↗

::Bkk Olliv e.w





Aanzichten


Bovenaanzicht

Nieuw aanzicht Andere objecten

Schaal:



Symbolen Arceringen Sjablonen



Omschrijving

Omschrijving:

Toelichting **5**

OK

Arial

Lettergrootte 12

Rotatie 0

520

260

500

Dit is een toelichting

Maatvoering: Tekst toevoegen



Aanzichten

Bovenaanzicht

Nieuw aanzicht Andere objecten


Schaal:



Symbolen Arceringen Sjablonen

Di

6



- 1** Nieuw aanzicht maken: klik eerst op “nieuw aanzicht”.
- 2** Klik vervolgens op een wand.
- 3** Selecteer of deselecteer objecten.
- 4** Bevestig uw keuze.

Start vervolgens weer met de automatische maatvoering zoals eerder beschreven.



Aanzichten

Overaanzicht

1

Nieuw
aanzicht

Andere
objecten


Schaal:



Symbolen Arceringen Sjablonen

←	○	∅	⊗	<
×	▷	⊥	∠	/
↗	↘	⊗	⊙	↖
↙	↘	↗	↖	↗
↖	↗	↘	↙	↖
↘	↙	↗	↖	↘
↖	↗	↘	↙	↖
↘	↙	↗	↖	↘
↖	↗	↘	↙	↖
↘	↙	↗	↖	↘

::Bkk Olliv e.w



4

Bevestig keuze

- 1** Klik op het tabblad en selecteer een arcering.
- 2** Sleep de arcering in de tekening.
- 3** Voeg een toelichting toe of maak een toelichting zoals eerder beschreven.
- 4** Sleep de arcering op een gekozen binnenwand.

SaniNet®
Powered by ProPlanet

documenten herstel opnieuw

Aanzichten

Bovenaanzicht
Nieuw aanzicht

Nieuw aanzicht Andere objecten

Schaal: [dropdown]

Symbolen Arceringen Sjablonen

1

2 3 toelichting

4

450 2700

621

860

- 1** Selecteer het tabblad symbolen en kies een symbool.
- 2** Sleep het symbool in de tekening.
- 3** Klik op het symbool in de tekening en maak uw keuzes.
- 4** Sla uw wijzigingen op in favorieten of verwijder het symbool.



Aanzichten

Bovenaanzicht



Nieuw aanzicht




Nieuw
aanzicht

Andere
objecten

Schaal:



Symbolen Arceringen Sjablonen



	Naar boven gaande leiding
	Naar beneden gaande leiding
	Verticaal doorgaande leiding
	Dimmer
	Aardpunt
	Verloop
	Ontstoppingspunt
	Eind ontstoppingspunt
	Centraaldoos
	Doorvoering (maat aangeven)
	Algemeen toepasbaar symbool
	Algemeen toepasbaar symbool
	Wandcontactdoos met galvanische scheiding
	Wandcontactdoos zonder randaarde

	Wandcontactdoos met randaarde
	Dubbel wandcontactdoos zonder randaarde
	Dubbel wandcontactdoos met randaarde
	Wisselchakelaar
	Wasmachinetrekschakelaar
	Kruisschakelaar
	Serieschakelaar
	Enkelpolige schakelaar
	Dubbelpolige schakelaar
	Driedubbelpolige schakelaar
	Lichtpunt
	Lichtpunt wand
	Badkamer kachel
	Mechanische ventilatie

SaniNet kan worden opgestart met uw favoriete badkamerontwerp.

In dit ontwerp kunnen eigen voorkeuren wat betreft vorm, maatvoering, basistegel en eventuele inrichting worden vastgelegd.

- 1** Sla eerst de badkamer op. Ga vervolgens naar Instellingen, tabblad algemeen.
- 2** Zet een vinkje bij standaard badkamer.
- 3** Klik op bladeren, selecteer uw favoriete badkamer en kies voor openen.
- 4** Bewaar de instellingen door op OK te klikken.

Instellen standaard badkamer

The screenshot shows the SaniNet software interface with the following elements:

- Top Bar:** SaniNet logo, navigation tabs (documenten, herstel, opnieuw), and various icons. A red '1' is placed above the settings gear icon.
- Left Panel:** 'Aanzichten' section with 'Bovenaanzicht' and 'Nieuw aanzicht' buttons. Below are buttons for 'Nieuw aanzicht' and 'Andere objecten', a 'Schaal' dropdown, and a toolbar with 'Symbolen', 'Arceringen', and 'Sjablonen' tabs.
- Openen Dialog Box:** A file explorer window titled 'Openen' showing the 'Bureaublad' (Desktop) location. A file named 'VSKBeurs.snf' is selected. A red '3' is placed over the file name. The 'Bestandsnaam' field contains 'VSKBeurs.snf' and the 'Bestandstypen' field is set to 'SaniNet bestanden'. A red '3' is also placed over the 'Openen' button.
- Settings Panel:** A panel on the right with tabs 'Algemeen', 'Weergave', and 'Maatvoering'. Under 'Algemeen', there is a 'Backup opslaan (min)' field with the value '1'. Several checkboxes are checked: 'Eigen configuraties weergeven in menu', 'Verwijderde objecten weergeven in menu', 'Bovenaanzicht aanmaken bij opslaan', 'Printinstellingen', 'Print kader', 'Hoge print kwaliteit', 'Afdrukvoorbeeld', and 'Start met standaard badkamer'. A red '2' is placed over the 'Start met standaard badkamer' checkbox. Below the settings is a preview window showing a 'NO STARTUP BATHROOM SELECTED' sign. A red '3' is placed over the 'Bladeren' button. At the bottom of the settings panel are 'Annuleren' and 'Ok' buttons. A red '4' is placed over the 'Ok' button.

- 1** Ga naar www.saninet.nl en log in met uw SaniNet account.
- 2** Voer uw gebruikers naam en wachtwoord in die u van SaniNet heeft ontvangen.
- 3** Vervolgens kunt u uw profiel bekijken, uw wachtwoord wijzigen, de gebruiker(s) beheren, bekijken, bibliotheek merken activeren/deactiveren en uw bedrijfslogo toevoegen op prints.

The screenshot shows the SaniNet website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Contact, and Inloggen. A search bar and a language dropdown (set to Nederlands) are also present. The main content area is divided into three columns. The left column contains a vertical list of menu items under the heading 'SaniNet', including 'Algemeen', 'Producten', 'Bibliotheken', 'Uw voordelen', 'Brochures', and 'Systeemeisen'. Below this is a 'Nieuws' section with 'Laatste nieuws' and 'Archief', and a 'Helpdesk & support' section with 'SaniNet Support', 'Stap voor stap', 'Galerij', 'FAQ', 'Installatie', 'LiveUpdate', and 'Formulieren'. The middle column features a 'SaniNet >> Inloggen' link, followed by a red box with the number '1' pointing to the 'Inloggen' link. Below this is the login form with fields for 'Gebruiker:' and 'Wachtwoord:', and an 'Inloggen' button. A red box with the number '2' points to the 'Inloggen' button. Under the login form are links for 'Wachtwoord vergeten' and 'SaniNet account aanvragen'. The right column contains a promotional section titled 'Gratis SaniNet Easy uitproberen?' with a sub-heading 'Bent u op zoek naar een oplossing voor het ontwerpen van badkamers in 3D voor uw klanten? Ervaar de eenvoud en snelheid van SaniNet Easy en teken realistische badkamers.' Below this is a paragraph about the benefits of SaniNet Easy and a link to request a demo. At the bottom of the page, there is a shopping cart icon and the text 'Offerte'.

SaniNet®
Ontwerp een badkamer in een handomdraai

Home Contact Inloggen Inloggen

SaniNet >> Inloggen **1**

Inloggen

Als gebruiker van SaniNet heeft u een account nodig om gebruik te maken van de extra opties: Meld u aan en download de laatste updates en nieuwste functionaliteiten, of werk mee aan SaniNet en laat ons weten wat uw wensen zijn wat betreft bibliotheken en het programma zelf.

Meld u aan bij SaniNet met uw SaniNet Account:

Gebruiker: **2**

Wachtwoord: Inloggen

[Wachtwoord vergeten](#)
[SaniNet account aanvragen](#)

Heeft u vragen over uw SaniNet Account? Neem dan contact op met de SaniNet Helpdesk op telefoonnummer 0031-(0)73 631 46 89. Of stuur een e-mail naar saninet@proplanet.nl

Gratis SaniNet Easy uitproberen?

Bent u op zoek naar een oplossing voor het ontwerpen van badkamers in 3D voor uw klanten? Ervaar de eenvoud en snelheid van SaniNet Easy en teken realistische badkamers.

Om alle voordelen van SaniNet Easy goed te leren kennen, kunt u een demonstratie aanvragen.

Vraag hier de gratis SaniNet Easy demonstratie aan! Vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Overstappen naar SaniNet Easy?

Offerte

The screenshot shows the SaniNet Easy user interface. At the top, there is a navigation bar with the SaniNet logo and the tagline "Ontwerp een badkamer in een handomdraai". To the right of the logo is a search bar with a "Zoek" button and a language dropdown menu set to "Nederlands". Below the navigation bar, there are links for "Instellingen", "Home", "Contact", and "Uitloggen".

The main content area is titled "SaniNet >> Instellingen" and features a red circle with the number "3" next to the "Instellingen" link. Below this, there are four tabs: "Profiel", "Gebruikers", "Bibliotheken", and "Overige". The "Profiel" tab is active, displaying a welcome message for "JosP" and a list of settings options: "Contactadres:", "Postadres:", "Nederland", "Gebruiker", "Telefoon", "Fax", and "E-mail". A "Wachtwoord wijzigen" link is also visible.


On the left side of the page, there is a vertical menu with the following sections:

- SaniNet**
 - Algemeen
 - Producten
 - Bibliotheken
 - Uw voordelen
 - Brochures
 - Systeemeisen
- Nieuws**
 - Laatste nieuws
 - Archief
- Helpdesk & support**
 - SaniNet Support
 - Stap voor stap
 - Galerij
 - FAQ
 - Installatie
 - LiveUpdate
 - Formulieren
 - Tips & Tricks

At the bottom left, there is a shopping cart icon labeled "Offerte".

On the right side of the page, there is a sidebar with the following content:

- Gratis SaniNet Easy uitproberen?**
- Bent u op zoek naar een oplossing voor het ontwerpen van badkamers in 3D voor uw klanten? Ervaar de eenvoud en snelheid van SaniNet Easy en teken realistische badkamers.**
- Om alle voordelen van SaniNet Easy goed te leren kennen, kunt u een demonstratie aanvragen.
- [Vraag hier de gratis SaniNet Easy demonstratie aan!](#) Vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
- Overstappen naar SaniNet Easy?**



Heeft u nog vragen?

Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

U kunt ons tijdens kantooruren op verschillende manieren bereiken:

Telefoon: +31 73 6314689

Fax: +31 73 6312114

Email: SaniNet@ProPlanet.eu